

IPŠALIN PETROVIĆ
BOLEIN MOŠKORINSEK

COMMODORE 128

PROGRAMIRANJE U BASIC-u



Mr. VESSELIN PETROVIĆ, dipl. inž. i ZORA N. MILOŠEVIĆ

COMMODORE 128

PROGRAMIRANJE U BASIC-u

IZDIO „TEHNIČKA ŠKOLA“, BEOGRAD

M. Vassili (Pavlos) | Zvezda Mihaljević | (000000)0000 100... Pogrešno ime u BAZI-u

Kazivanje
na Sviho Tolu

Livniti
Radnjači Gilevici



Abstract

[illegible][illegible]

Madame se de en kragen der afkomstige velle has gevonden per spoor
 tot de 1. kalder nagaan.

Endelaputana is Adama Adigaputla as his/her mother's name is
not given in the birth certificate.

100

SADRŽAJ


1	UVOD — — — — —	8
2	ČIM I PERIFERNI UREĐAJI (ekran) uređaji, kontrolni uređaji, disketni uređaji, tiskanje, volan, paker na igru, ostali periferijski uređaji — — — — —	11
3	TASTATURA (alfanumerički dio, funkcionalni tasteri, tasteri za upravljanje kursorom, tasteri za specijalne funkcije), dodatni funkciji tastera CONTROL, numerički tastatura) — — — — —	16
4	MOGUĆNOSTI RAČUNARA C-128 (C-64, C-128, CP/M) — — — — —	24
1.	OSNOVE BASIC JEZIKA — — — — —	28
1.1	Uvodni pojmovi — — — — —	28
1.2	Naredbe ulaza/izlaza i ključne priključne naredbe (INPUT GET, GETKEY, PRINT, PRINT USING, PUT\$, DATA READ, RESTORE, CLS, WINDOW, OPEN, INPUT+, GET+, PRINT+, CMD, DATA, CLOSE, DOCLOSE, DCLEAR, APPEND, RECORD) — — — — —	31
1.3	Naredbe/komande koje se koriste pri radu, korišćenja i izmene u programu (NEW, STOP, END, LET WAIT, DEF FN, DO, SLEEP, AUTO, LIST, DELETE, REMEMBER KEY, CONT NEW, NEW) — — — — —	52
1.4	Specijalne funkcije — Funkcije koje se koriste u računarskoj DOG, RFP, LOK, ABS, SEN, INT, SIN, COS, TAN, ATN, DEG, HEG, END, XOR, FN) — Funkcije koje se koriste u radu sa tekстовim podacima (ASC, CHR\$, LEFT\$, RIGHT\$, MID\$, STR\$, VAL, LEN, INSTR) — Funkcije koje se koriste u radu sa slikovnim (POS, BWINDOW, SPC, TAB) — Slikovne funkcije (GOTO, PRE, PREK, POINTER, USER) — Funkcije koje se koriste u radu sa grafikom (CIRCLE, POINT, SEG) — Funkcije koje se koriste u radu sa upravljanjem (GUMP, BPPCOLOR, BPPRITE, BPPPOS) — Funkcije koje se koriste u radu sa pakovanjem na igru ili izvoženjem poruka (GET, PUT, POK) — — — — —	63
1.5	Naredbe ulaznog/korisničkog prebaca (GOTO, ON, IF) — — — — —	79
1.6	Naredbe za vraćanje postupnima (GOSUB, RETURN) — — — — —	82
1.7	Naredbe za vraćanje programskih petlji (FOR, NEXT, DO, LOOP, EXIT) — — — — —	85

58	Komanda na testiranje programa i obradu grafičkih (HELP, TRAP, RESUME, TRON, TROFF) — — — — —	89
59	Komanda na rad sa direktorijem (cd, cdroot, cdroot, cdroot, cdroot) (HEAD, DIRECTORY, CATALOG, SAVE, DSAVE, DSAVE, VERIFY, VERIFY, LOAD, BLOAD, BLOAD, RENAME, COPY, BACKUP, SCRATCH, COLLECT, CONCAT, BOOT) — — — — —	93
510	Stimulacija kardioloških komanda (BANK, POKE, GOM, FAST, SLOW, EYE, PITCH, STASH, SWAP) — — — — —	105
511	Grafika (GRAPHIC, COLOR, DRAW, BOX, CIRCLE, CHAR, PAINT, LOCATE, SSHAPE, GSHAPE, GONCER, WIDTH, SCALE, RCL, ROOT, RG) — — — — —	130
512	Štampanje (SPRDEF, SPRITE, SPRCOLOR, SPRSAV, SPRITE, SPRCOLOR, SPRSAV, SPRSAV, SPRSAV, SPRSAV) — — — — —	134
513	Muska (YOL, SOUND, PLAY, TRAP, ENVELOPE, FILTER) — — — — —	137
514	Monitor — — — — —	141
	DODATAK A (BASIC GREEK) — — — — —	151
	DODATAK B (GENERAL POTPROGRAM) — — — — —	159
	DODATAK C (RESOLUCIJA GRAFIČKE) — — — — —	167
	LITERATURA — — — — —	167

1. UVOD

U ovom poglavlju iskazane su osnovne karakteristike računara Commodore 128 (u daljnjem tekstu C-128), koji predstavља najnoviji popularnog postrojenja — računara Commodore 64 (C-64). Osim toga, C-128 se može koristiti kao računar u kupaću postrojenje 128 računara koji koriste istu tastaturu i periferiku, a to znači da se moguće tri računara:

- C-64
- C-128
- CP/M



U C-64 računaru mala računara C-128 predstavља prava kupaću informacija. Time je ostvarena potpuna kompatibilnost između računara C-64 i C-128 što ojačava razumijevanje a olakšava na razvojni računari i značajan broj korisnika računara C-64.

U C-128 računaru mala računara C-128 predstavља prava informacija računara C-128. U njemu su uključeni osnovni računari koji koriste istu tastaturu C-64, kao što su:

- dosadan BASIC jezik
- upori disketni jedinica
- 64000 bajtova memorije

CP/M je aplikacija na «Control Program for Microcomputers». Rač je a operativni sistem instaliran na disketu, koji je razvio Digital

Rezultati test CF/M rebus suđe namenjani su kao drugi posredni rezultat i on omogućuje posređe i korišćenje programa zasnovano od tipa rebusara

O rezultat od posrednih mogućnosti bude detaljnije reči u poglavlju 4 (Mogućnosti rebusara C-128).

U drugu rebusar, a i obično na neposredno posrednijske srednje u kojima su bili reči u poglavlju 2 (C-128 i posrednijske srednje) može se zaključiti da je C-128 kvalitet rebusar pogodan za efikasno korišćenje u edukativne svrhe, kao i za druge posredne primene



2 C-128 I PERIFERNIJSKI UREĐAJI

Novi računari koriste i razne priljubljene uređaje koji im omogu-
ćavaju komuniciranje sa klonovima, automatskoje podataka na čali
vremenski period i povećanje za drugu računarsku uteg ili drugo-
čiji tip. Ovi priljubljivi uređaji zovu se — periferijski uređaji. Bez
obzira od kojih računar je specifično usposobljen, dok drugi više ne
to da računara protiv njegovih. Na računaru Commodore 128 naj-
češće se koriste tastatura, ekranski uređaji, disketni uređaji, tiskopis-
ci, modemi. Neki od periferijskih uređaja dobrija se uz sam računar
dok se drugi moraju posebno nabaviti.

ŠTA SE DOBIVA UZ RAČUNAR?

Uz računar se dobija jedan od sledećih periferijskih uređaja:
tastatura. Bez tastature ne bismo mogli računara da upravlamo (da
kucamo, ne bismo mogli to na koji način da mu prenesemo poruku ili
da napismemo program). Tastatura je najvažniji uređaj uslovene se
podređen u računar. Kad kupim računar C-128, čim vam se da i nove
dobiti nista drugo osim tastature. Možete u prodavnicu kucati se
osim tastature i uzeti i sam računar koji je uslova od mikroprocссора
68000 (koji stoji na računaru izole C-64 i C-128), mikroprocссора 2808
(koji stoji na sam računaru pod operativnim sistemom CP/M), integri-
rarnog kola VIC II (Video Interface Chip) koji je uslovaen sa grafikom,
integrarnog kola SID (Sound Interface Device) koji se koristi
sa zvuk i dva integrarna kola CIA (Complex Interface Adapter) za
komuniciranje sa periferijskim uređajima.

U skladu sa koji računara uzeti se i njegova memorija. Ona
je podeljena na dva dela: ROM (Read Only Memory — memorija samo
za čitanje) i RAM (Random Access Memory — memorija sa direktnim
prijelazom). ROM-memorija sadrži fiksno programirane operativni sistem
i BASIC-interpretor, dok RAM-memorija koristi se za napismene pro-
grame. C-128 ima 128 kilobajta RAM-memorije, odnosno 131072 bajta
(ili znakaj).

Na računaru se, osim toga, priključuju i konektori za povezivanje
raznih periferijskih uređaja, a kojim će biti reči pri opisanju poje-
dnak periferijskih uređaja.

KLASIČNI UREĐAJ

Klasični uređaj je jedini uređaj koji je, prema našem računaru, apsolutno neophodan da bi vaš C-128 mogao da radi. To može da bude običan televizor ili poseban uređaj koji se zove monitor. Monitor je uređaj sličan televizoru samo što ne poseduje elektronsku kolu za prijem televizijskog programa. Umesto toga, preko običnog signala se prenosi korektan i kompletniji elektronski kablom, monitor daje pravi izgled slike, nego televizijski program. Da li žite koriste televizijski program ili monitor — zavisi od toga za šta želite da koristite računar.

TELEVIZIJSKI PRIJEMNIK

To je najjeftiniji elektronski uređaj, pošto skoro da i nema domaćinstvo bez televizijskog prijemnika. Ovo rešenje savršeno zadovoljava ako nam samo namere da nastavim koristiti sa lpgm ili jednostavnijim programima. Glavni nedostatak televizijskog prijemnika je slaba razlučivost slike, tako da je broj detalja koji se mogu videti na ekranu prilično ograničen. Kad uz u pitanju slike (kao što je to slučaj sa igrama), maloprijatno televizijskog prijemnika je savršeno zadovoljan ali ne i kada je u pitanju tekst, skoro da skoro sva slova i znakovi što je čitavo.

Televizijski programi se na ekranu prikazuju u savršeno belim na priključak sa oznakom RF.

DIRKTIJNI MONITOR (U BOJI)

Dirktni monitor je najjeftiniji vrsta monitora i koji. On ovaj monitor treba dovesti signal sa jednog ili dva signala sa slike (svetloj i boji). Slike na ovaj vrsti monitora prikazuje je slika (kao što je slučaj sa televizijskim prijemnikom) po tome da se koristi i sa priključak svoje kabele ali on još uvijek nije nepogodan za rad sa 80-kolovanskom kablom. Pritom Commodore je napravio direktni monitor sa tipičnom oznakom RGB. Dirktni monitor se priključuje sa običnog elektronskog računara sa DIN-priključak sa oznakom VIDEO. Priključak kabl mora da bude predviđen za direktni monitor.

KOMPOZITNI MONITOR (U BOJI)

Kompozitni monitor koristi signal sa dva i signal sa slike koji predstavlja kompletno (korektno) signal svetloj i boji. Zbog toga se i ovaj kompozitni monitor. Najbolje rešenje je kabl koji je najjeftiniji direktnog monitora, tako da se sa najjeftinijim sa priključak svoje kabele u 80 kolovanskom. I ovaj monitor se priključuje sa priključak VIDEO. Priključak kabl mora da bude predviđen za kompozitni monitor.

RGBI-MONITOR

Iskusi monitor u koji se kopira se može dobiti jednokanaljovani uobičajeni u 30 kolona je RGBI-monitor. RGBI je skraćeno od Red-Green-Blue-Intensity (crvena-zelena-plava-intenzitet). Ovak monitor potreban je jedan signal za tri i četiri signala za slike: crvena, zelena, plava boja i intenzitet.

RGBI-monitor se priključuje na kasetnu ili analognu RGBI na jednoj strani računara izlaza za slike, dok se na drugu priključuje kopirna ili priključak VIDEO. Znači — na priključakje RGBI-monitor potreban su dva priključka kabla.

MONOCHROMNI MONITOR

Za poslovne primene u kojima obično trebaju samo dva nivoa (crno i belo) preporučuje se korišćenje monohromnog (jednokanaljov) monitora. Ovak tip monitora ima najmanje slike i najviše priključak monokromnog kabela, tako da odgovara zameni od Monochromni monitor se priključuje na priključak VIDEO.

KASETNI UREĐAJI

Kaseta uređaji služe za upisivanje programa i podataka na kasetu, kao i za njihovo čitanje sa kasete. Kasetni uređaji su najjednostavniji uređaji za upisivanje i za čitanje podataka (programa, tabela u kaseti). Ovi uređaji koriste standardne audio-kasete za upisivanje i čitanje i to znači, tako da je i ako upisujete podatak većinu vremena jeftino.

Moćniji kasetni uređaji su malo brže radi i jednostavnije upisivanje podataka bez mogućnosti direktnog pristupa nekim podacima (da bi se došlo do nekih podataka upisanog na magnetnu traku neposredno je pristupiti svim podacima upisanim poslije njega). Kasetni uređaji se na računaru C-128 priključuju odgovarajućim kablom na priključak sa oznakom CASSETTE.

DISKETNI UREĐAJI

Disketni uređaji imaju dva funkcije kao i kasetni, samo su još i brži i omogućavaju direktni pristup podacima upisanim na magnetnu medijumsku disketu.

Na računaru C-128 može se koristiti i disketni jedinica 1344, privremeno na računaru Commodore 64. Međutim, ona je prilično spora i ima mali kapacitet (170 kilobajta) na računaru kao što je C-128. Ovak kupa je firma Commodore napravila novi disketni uređaj sa tipičnom brzinom 1571, koji je brži od uređaja 1344 i do deset puta (zavisi od sistema rada), a kapacitet mu je 440 kilobajta. Proizvede se i direktni disketni uređaj koji može da pristupa dva diske, a upisuje podatke mu je 1372.

Diskovni jedinica se na računaru prikuplja na priključak na osnovu SERIAL (na unutrašnjoj strani računara)

STAMPAČI

Stampači su uređaji koji na papiru ispisuju programe, tabele ili rezultate obrade. Za svoje računare firma Commodore proizvodi četiri tipa štampača: tri matritsa (MP5-800, MP5-802 i MP5-8000) i jedan sa kvadratnom osovom (MP5-1100). Ako želimo jeftin štampač i nije nam važan kvalitet slova računara (jedno od tri matritsa modela, a ako računari želimo da ispisuju i u ponovno slova (gde je potreban bolji kvalitet slova) preporučujemo da računari koristimo matritsa štampač nekog drugog proizvođača. Taj štampač treba da bude na priključku računara na Commodore, ali je potrebno da nabavite poseban međupreključ (interfase)

Stampač se na računaru prikuplja na priključak SERIAL (na onaj koji služi za prikupljanje diskovnog uređaja), a ako želimo da prikupljamo i štampač i diskovni uređaj — potrebno je da ih vodimo redno tako da štampač bude na kraju redne vrste.

MODEMI

Modem računara se svu vrsta povezivanja u mrežu računara putem telefonskih linija. Uređaj koji omogućava slanje podataka telefonskim linijama zove se modem (to je skraćeni naziv modulator-demodulator). Firma Commodore radi četiri tipa modema: 1600, 1200, 1600 i 1600. Navedeni modemi svih ovih modela su od 300 do 1200 baude (brzina 30-120 znakova u sekundi). Modem 1600 ima i hardverski ugrađeno automatsko biranje telefonskog broja.

Modem se prikuplja na UNIB PORT na unutrašnjoj strani računara na donjoj strani (gledano sa zadnje strane).

PALKE ZA IGRU

Palke za igru su uređaji koji računaru prenose informacije o smeru (gore — dole — levo — desno) i brzini kretanja na ekranu. Ono je veoma pogodno za igranje igre, ali palke moraju da se kupuju i ne uključuju se programi (kao je to programom predviđeno). U ovoj grupi periferičnih uređaja spadaju i tri modela koji imaju određenu postavku po trećoj podlini. Palke za igru se prikupljaju na priključak CONTROL PORT I i CONTROL PORT I na donjoj strani računara (do priključka se uključuju i uključuju)

OSTALI PERIFERISKI UREĐAJI

Osim navedenih postoje i još drugi niz periferičnih uređaja koji mogu da se priključe na C-128. To spadaju uređaji (glavni) magnetni kartice, uređaji za slatan govora, digitalizatori slike, uređaji za notisanje

maže, protiprovlački i protipostelni sistem uređaja, kao i čita-
na deska prikupilačkih uređaja.

Važno upozorenje: Nikad ne priključujte i ne odvajajte priključni
uređaj dok je računar uključen. Takav postupak može dovesti do ošte-
ćenja pojedinih uređaja ili računara.

IPROR KONFIGURACIJE

U zavisnosti od toga šta želite da radite na računaru, moguća je
dodata konfiguracija:

— Za igre i idejne programiranje: računar, kasetni uređaj, polje
za igre (jedna ili dva) i televizijski prijemnik.

— Za obradu teksta: računar, disketni uređaj, kvalitetan štampač
i monitorni monitor (ili kvalitetni monitor u boji — RGB).

— Za razne poslovne procese: računar, kasetni uređaj, disketni
uređaj, štampač (kvaliteti nisu od primarne i monohromni monitor
(ili monitor u boji).

— Za veći poslovni proces: računar, kasetni uređaj, dva disketna
uređaja, jedan ili dva boja štampača i monitorni monitor (ili kva-
litetni monitor u boji — RGB).

— Za postrojenje u mreži: računari (sa hardver(j)ima uređaja pri-
ključni lokalnim periferijama).

K. TASTATURA

Tastatura računara C-118 sastoji se od alfanumeričkog dela, numeričkog dela i dodatni grupa sa po četiri tastere. U velikom redu C-64 mogu se koristiti samo tasteri sa alfanumeričkom delu i funkcionalni tastovi II, III, IV i V. U preostala dva reda mala se koriste kompletne tastature.

ALFANUMERIČKI DEO

Alfanumerički deo tastature sadrži tastere sa alfabetskim, numeričkim i specijalnim znakovima. Ove i tastere koji služe za izvršavanje adretnih funkcija.

Taster SHIFT

Taster SHIFT služi za kucanje velikih slova (kad je iskucan drugo slovo) sa malim slovima), odnosno za funkcionisanje PET-grafikon (kad je iskucan drug znakova sa velikim slovima i grafikonom). Za tastere koji imaju po dva znaka (gore i dole), taster SHIFT služi za dobijanje gornjeg znaka. Kad se taster SHIFT pritisne zajedno sa tastom (COMMAND) $K=1$, prelazi se sa jednog skupa znakova na drugi (sa skupa znakova sa malim i velikim slovima na skup znakova sa velikim slovima i PET-grafikon, ili obratno).

Taster SHIFT LOCK

Taster SHIFT LOCK ima funkciju automatske stalno pritisnutosti tastera SHIFT. Ako je potrebno da se iskucav veći broj znakova sa pritisnutim tastom SHIFT, može se pomoću pritisnuti taster SHIFT LOCK tako da se ostane u pritisnutom položaju, istaknuti željene znakove i posle pritisnuti taster SHIFT LOCK tako da se vrati u pritisnuti položaj.

Taster RETURN

Taster RETURN služi za izvršavanje reda uposa. Njime se računara naređuje da je izvršeno upisivanje reda.

Tester RESTORE

Tester RESTORE (kad se prima na zapadno na tasternu RUN/STOP) vrata odnosi na standardne parametre (tasterni ekran na srednjem ekranu odnosi na odabir reda C-128, odnosno glavi ekran u odabiru reda C-64 kao i skop znakova na velikom ekranu i F&T-grafikon).

Tester CONTROL

Ovaj tester služi za upravljanje pojedinačnim specijalnim znakom, kao i za slanje signala i direktne i alternativne funkcije. On se koristi kod zapadno na velikom drugom tasternu, tako da se prvo tester CONTROL, a zatim tisk (je on u postupku polaganja) i tajna tester. Tester CONTROL se može koristiti za definisanje boje znakova na ekranu. Ako se prima tester CONTROL, i jedan od testera na tasternu odabira 1-4, tako da daju određenu boju (mogući izbor 1 boje).

Tester RUN/STOP

Kad se ovaj tester prima na tasternu SHIFT, prelazi se na ekranje programiranja u BASIC-u i zatim prelazi u direktu tako da kad se prima na zapadno na tasternu SHIFT, testera slanja na testiranje prvog programa na ekran (kao i kod reda C-64, odnosno na direktu kod reda C-128).

Tester COMMODORE (C-)

Ovaj tester ima tri funkcije:

1. zapadno na tasternu SHIFT zapadno program skop znakova (kao i kod odabira ili velikog odabira i grafika).

2. zapadno na tasternu odabira 1-4 odgovarajućih znakova (kao i kod odabira ili velikog odabira i grafika).

3. u odabiru reda C-128 odgovarajućih funkcija (kao i kod odabira ili velikog odabira i grafika).

Tester CLR/NAME

Prelazi na ovaj tester (kao i tester SHIFT) testera zapadno na tasternu u polju polja (kao i kod odabira ili velikog odabira i grafika). Ako se tester CLR/NAME prima na odabir na tasternu SHIFT, kao i kod odabira ili velikog odabira i grafika.

Tester INST/DEL

Ovaj tester služi za brisanje znakova na ekranu ili za upravljanje znakom i tisk. Ako se koristi kod tasternu SHIFT, testera zapadno na tasternu u polju polja (kao i kod odabira ili velikog odabira i grafika). Ako se koristi na tasternu SHIFT, program tisk deo i ostavlja određeni prostor na ekranu.

Tasteri CRAM

Ovi tasteri služe za postavljanje kursora po ekranu. Ovi se postavljaju gornje-dole, a desno se postavlja po levo-desno. Na tastaturi je obeleženo u kom smeru se kursor postavlja kad se ne koristi taster SHIFT, i u kom smeru se postavlja kad se koristi taster SHIFT.

Funkcionalni tasteri

Funkcionalni tasteri smesteni su u gornjem desnom uglu tastature i imaju oznake F1, F2, F3 i F4. Ovi tasteri tako kad se taster koristi bez tastera SHIFT. Kad se tasteri koriste sa tastom SHIFT, oznake su za F2, F4, F3 i F4. Ovi tasteri u nekim radu C-84 nemaju određene funkcije, nego se njihove funkcije programira u programu. U nekim radu C-129 tasteri imaju izdvojen određene funkcije, ali se one mogu programirati izopet. Izdvojen određene funkcije funkcionalnih tastera su:

- 1) — taster upravljanja naredbe GRAPHIC se izmenom položaja kursora, tako da je potrebno upisati još samo parametre naredbe;
- 2) — taster F1 + taster SHIFT izdvojen se izmenom položaja kursora upravljanje naredbe INQUIRE izdvojen se izdvojen izdvojen izdvojen, tako da je potrebno još samo upisati line display i izdvojen izdvojen;
- 3) — taster izdvojen naredbe DIRECTORY, odnosno lista sadržaj fajlova koji se nalazi na disku B;
- 4) — taster F3 + taster SHIFT izdvojen izdvojen naredbe SCROLL, odnosno brzi skrol;
- 5) — taster upravljanje naredbe ISAVE se izmenom položaja kursora, i to se potrebno izdvojen naredbe, tako da treba još samo dopisati nam program i izdvojen izdvojen;
- 6) — taster F5 + taster SHIFT izdvojen naredbe RUN, odnosno izvrši izvršanje programa koji se trenutno nalazi u memoriji računara;
- 7) — taster izvršanje naredbe LIST, odnosno na ekranu daje lista programa koji se trenutno nalazi u memoriji;
- 8) — taster F7 + taster SHIFT izdvojen postavlja kursora za radnju po naredbi naredbe MONITOR.

Komandnjane tako još jednako funkcije ovih tastera:

F1 — GRAPHIC	F2 — INQUIRE
F3 — DIRECTORY (RETURN)	F4 — SCROLL (RETURN)
F5 — ISAVE	F6 — RUN (RETURN)
F7 — LIST (RETURN)	F8 — MONITOR (RETURN)

TASTERI ZA UPRAVLJANJE KURSOROM

Ova grupa tastera nalazi se levo od funkcionalnih tastera i služe za postavljanje kursora u željenom smeru. Za radnju od tastera CRAM,

za alfanumeričkog dela tastature ovih tastera. Ovaj taster i onaj sa kome se kao taster SHIFT. Svi ostali tasteri imaju namenu koja je na ovim tasterima.

TASTERI SA SPECIJALNIM FUNKCIJAMA

Ovi tasteri podeljeni su u dve grupe od po četiri tastera, a nalaze se iznad alfanumeričkog dela sa leve strane i u sredini. Ovi tasteri imaju različite funkcije koje ćemo detaljnije opisati u daljim tekstovima.

Taster NO SCROLL

Ali priključak prikazuje na ekranu, ima više podataka nego što ima mesta na ekranu, onda se podaci prikazuju tako da ekran "skroluje" pa se na tom ekranu vide oni podaci koji su prikazani na prethodnom ekranu. Taster NO SCROLL, kada se pritisne, ovaj ekran skroluje tako da se mogu videti ti prethodni podaci, pa se prikazuju na ekranu. Poslednja funkcija ovog tastera se sastoji u posredovanju priključka na taster NO SCROLL.

Taster 40/80 DISPLAY

Ovaj taster služi za izmenu načina prikaza teksta na ekranu (40 ili 80 kolona teksta). Ako se na ekranu prikazuje 40-kolonski tekst, pa se pritisne taster 40/80 DISPLAY — onda se prikaz na ekranu 80-kolonski tekst i obratno. Taster se pritisne priključkom blokova u drugom položaju, a drugom priključkom se izmenjuje (kao i tasteri SHIFT LOCK i NO SCROLL). Pritisnuta na 40, odnosno 80 kolona teksta utvrditi po prikazu na ekranu.

Taster LINE FEED

Pritisnuta na ovaj taster kursor se pomera na jedan red više i ostaje u tom položaju.

Taster HELP

Ako interpretor u nekoj naredbi nađe nepravilnu u nekom programskom kodu, on javlja poruku o grešci. Pritiskom na taster HELP prikazuje se taj kod na ekranu, i to tako da od mesta na kome je interpretor našao grešku slede tri naredbe (na 40-kolonski način rada), odnosno poruke (na 80-kolonski način rada).

Taster ASCII/HEX

Ovim tasterom se tastatura (interpretor) dok prikazuje na ASCII-standardu na HEX, i obratno. Ako je tastatura postavljena u ASCII način, ovaj taster će iznad i tastatura kao na slici, dok tastatura postavljena u HEX način iznad ovog tastera ima još jedan taster SHIFT LOCK. Na tastaturi alfanumeričkog dela tastatura sa leve

ovom su znakovi realizirani po ASCII-standardu, a ne drugom znakom po DIN-standardu. Iako ima znakova u adresi na ASCII-standardu i ovo, tester ne priključuje blokove u priključnom polju, a sledbeno priključuje se sledbenici

Tester ALT

Ovim testerom se može odglaviti neograničen programski definisani testirani, tako da se može prilagoditi bilo kom jačinu i na svaki znakovom i numeričkom. Ovo je posebno pogodno za skeniranje tablica na jednom drugom preko luge upokojenosti.

Tester TAB

Ovo, tester ima isto načelo kao i tester za tabulaciju kod postojećih znakova. Kad se priključuje napajanje na testiranu SHIFT, on definiše tabulaciju na trenutnom položaju karaktera. Kad se potiče kod karaktera SHIFT, znakovi pomeraju karaktera na prvi sledbeni položaj na koji je definisana tabulacija testiranu. TAB = testiranu SHIFT. Ako se tabulacija ne definiše referencijalno automatski dodjeljuje tabulaciju na svaki 8 kolona

Tester EBC

Ovim testerom može da se vrši testiranje funkcija (postoji pod nazivom ESCAPE-ekstencija). Za svaku od ostalih testera koji se nalaze drugom testiranu, izvršavaju posebne funkcije (kao što su testeri SHIFT, CONTROL, COMMANDS) i, ovaj tester se ne postavlja nijedno se testiranu na kraju izvršava određena funkcija, mogu se postaviti (kao tester EBC) i uputiti se na svaki testiranu tester koji definiše funkcije (kao što testiranu ESC moguće je izvršavaju sledbeni funkcije (kao se postoje testeri ESC priključuje sledbeni tester).

- A — uključuje se automatsko određivanje znakova od trenutnog položaja karaktera. Znakovi se uključuju u tabelu bita programirani kod, ako dati se ne priključuje ESC-C
- B — trenutni položaj karaktera definiše doprinosi signalu sledbenog procesa (SHIFTOV)
- C — uključuje se automatsko određivanje znakova uključena priključuje na ESC-A
- D — breme se trenutno kod skeniranja a kod skeniranja, upad tog signala postavlja se znakovi tako da postoji znakovi prilikom postavljanja skeniranja
- E — uključuje trenutni karaktera tako da karaktera postavlja znakovi blok na skeniranje
- F — uključuje trenutni karaktera koji je priključuje bilo uključena priključuje na ESC-B
- G — određuje dobijanje sledbenog signala postavljanje na testiranu CONTROL-G
- H — određuje dobijanje sledbenog signala priključuje na testiranu CONTROL-G

- I — izlaz izlaznog reda skreta uvodi novi red teksta, odnosno program,
- J — ponova kursor na početak izlaznog reda
- K — ponova kursor na prethodnog reda u tekstu red skreta
- L — dopunjavanje izlaza skreta
- M — spretna kursor skreta (ESC-L i ESC-M imaju dva izlaza kao i taster NO CONTROL)
- N — prebacuje skret iz trenutnog načina prebacivanja skreta u normalan način prebacivanja (vali samo za red sa 80-kolonskim skretom)
- P — briše sve znakove u izlazni red skreta do trenutnog položaja kursora u redu
- Q — briše sve znakove u tekstu red skreta od trenutnog položaja kursora u redu do kraja reda
- R — Prebacuje skret na normalnog načina prebacivanja u trenutni (vali samo za red sa 80-kolonskim skretom)
- S — uključuje prebacivanje kursora u položaj bliska (ako je prethodno bilo uključeno prebacivanje kursora u oblika crta pomoću ESC-U)
- T — definiše poziciju kod ovog skretanog prostora (WINDOW) na trenutnom položaju kursora
- U — uključuje prebacivanje kursora u oblika crta (vali samo za 80-kolonski prikaz na skretu)
- V — ponova crta skreta na jedan red gore
- W — Ponova crta skreta na jedan red dole
- X — prebacuje na 80-kolonski prikaz na skretu na 80-kolonski prikaz, i skretu
- Y — uključuje usporod definisanu tabulaciju (na svakih 8 kolona)
- Z — briše sve postavljene tabulacije
- B — briše skret od trenutnog položaja kursora do kraja

DOBATNE FUNKCIJE TASTERA CONTROL

Osim funkcija koje su na red pored, taster CONTROL u načinu reda G-18 ima i dodatne funkcije koje se pozivaju kod sa taster CONTROL, prvenstveno na jedno sa tekstu drugom tasterom. Te funkcije (u skladu od tastera koji se primate sa taster CONTROL) su sledeće:

- A — uključuje prethodnog svih znakova koji su dalje kursora (svi znakovi do pozicije na normalni način prebacivanja bila postaviti — valj samo za 80-kolonski prikaz)
- D — osveži bliskosti signal (zvonac)
- F — briše sve znakove na sledeći definisano tabulaciju
- J — uskladi postavke na jedan red

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

+	1	$\frac{1}{2}(1+1)$	
01	00	01	+
00	01	01	
01	10	10	01



- K — sprečava prebacivanje sa jednog skupa znakova na drugi (sa skupa sa malim i velikim slovima — na skup sa velikim slovima i brojevima, i obrnuto)
- L — omogućava prebacivanje sa jednog na drugi skup znakova
- D — uključuje treptanje svih znakova koji se dalje prikazuju (ovo se povratka na normalan način prikazuje)
- X — postavlja da bude tabulacija
- [— omogućuje prelazak na taster ESC.


Napomena: Sve funkcije koje se postiču tasterima ESC i CONTROL mogu se programirati i izvršavati iz programa.

NUMERIČKA TASTATURA

Numerička tastatura nalazi se na desnoj strani i sadrži osim od 0 do 9 znakova + i —, tačku i taster ENTER. Sve ove tastere brojeva i/o funkcija kao i tastere sa alfanumeričkim (sve tastature u skladu sa lokalnim potrebama numeričkih podataka) Taster ENTER ima i/o funkciju kao i taster RETURN.

4. MOGUĆNOSTI RAČUNARA C-128

Kao što je već rečeno u poglavlju 1, na računaru C-128 moguće su tri vrste rada: C64, C-128 i CP/M. U ovom odjeljku bacio više ruku u radnju cel cije. Da se treba pomenuti da računar C-128 raspolaže RAM memorijom od 128K, sa mogućnošću proširenja do 512K.



C-128

Ovaj način rada implementiran je uz pomoć hardvera, što se postiže pomoću računara C-64, jer može omogućiti da se na računaru C-128 radi u istom okruženju kao u istom računaru C-64 (po istu načinu, sa istim mogućnostima i softverom). Ovo je svakako značajna po-

podaci o običnim na raspravama odvijer koji postaju iznagodržaji programi, jerli programi su obično teški, rad na tablicama rad na bazom podataka, programi iznagodržaji priroda, običajevi programi programi su rucni tipovi analize, rad na grafikon i iznagodržaji na bazu programa, broj aspekti rucni tipovi iznagodržaji i sl.

Prilikom uvođenja rada na radnom mjestu komandant GORA ob-
javljajući na LUBANČANCI, baze u Slavoniji odobrenje radnika
Pr. tome su postojali komandni kupa, običavajući povećati se GOR u GOR
radu rada. Jedini način da se to ostvari je odobrenje i postavlja
odobrenje radnika.

Enregistrare la petiție în evidența saftin ruda social pe baza ed petiția înaintată / a fi înscris în lista de la birou. U. raportarea broșei de lucru și a înregistrării în evidența saftin

- TV special.
- Jackson County.
- News on 10.

pet centu a celokupnej konfigurácii. TV aparat treba namontovať 40cm od steny, monitor, a príslušenstvo pripojenie dokona. Na me to sa potrebuje podľa se pridodi financie!

Osnovni jeli u G-64 režimu rada je B451C 20, čija se konstrukcija sastoji od napetih, krutih rebarata i koje služe kao nosači za napetostima u toku hardvera. Na osnovu rebarata se izrađuju grebani, nosači, opretni, kao i rebarata koje omogućuju strukturu pri konstrukciji.

Fazad rekondicioniraog BAHU jarkina, podstizak svadako predstava
ija i prilika opore dobitka jedina (posredno i sluzaju karikaturu
odbi dobitka i dobiti programi). U ovom cilju treba ograničiti
predstavu i dobiti koje se ne može prikazati na ekranu. Na-
stala 40 (vredno), što nije bezbednost i sluzaju bilo koje ostale
ciljeve.

În verva refinării noastre se subiaștă de omul naționalitate ne în treptele de laude prezintă intervenționi în care dăruim lași așezăm mîșcări laudabile cauză C-84, în care omul se angajează săvîrșă. Moș se tale laudabile cauză C-84, în care omul se angajează săvîrșă. Moș se tale laudabile cauză C-84, în care omul se angajează săvîrșă. Moș se tale laudabile cauză C-84, în care omul se angajează săvîrșă.

100

U ovom istraživanju radi materijal G-128 koristi se kao i u slučaju G-68 radijalni reži: podrijetlo predstupa koje je bila dostupna (materijal G-68) Sadržaj koji uključuje samo se koristi u ovom istraživanju.

- dvostruko veća namoćnja u odnosu na račun C-64
- mogućnost korištenja 81-to bitnog sklopa.
- poboljšana memorija,
- dodatni blok diskovne jedinice.

3) softver:

- izmena u KERNAL operativnom sistemu,
- izmena u sistemskom softveru
- ugrađen matematički procesor,
- poboljšana BASIC jezika podrška (npr. stranje 24 u 70,
- novi način formatacije diskovih (dvastrani jedinice 1024 i/ta 1072)

U odnosu na C-64, računar C-128 ima dvostruko veće raspoloživu RAM memoriju (128K), pri čemu postoji mogućnost proširenja ove memorije do 512K dodavanjem novih memorijskih modula.

Kada je reč o ekranu, moguće je koristiti više kolonki ili više kolonki ekrana, što se može odabrati odgovarajućim naredbama. Pri tome ista kolonka može sadržavati monotor i videoizlaznog tipa.

Instalirani softverovi su značajno unapređeni. Principijalno instaliran je podataka softverska grupa pomoćnih sistema, kao i instalirani brojevi naredbi sistema, kao što su: BASIC TAB, HELP, KEY/NO DISPLAY, LINE FEED.

Problem upori deljenje jedinice 1041 na računaru C-64 prevaziđen je korišćenjem novih diskovih jedinica.

- Commodore 1071
- Commodore 1072

U odnosu C-128 ugrađen je standardni program koji omogućava pravljenje i izmenu/izmenu programa, dekompileiranje i testiranje naredbi i/ili programa kao i upravljanje i modifikovanje sadržaja memorije.

Novi verzija BASIC jezika (BASIC 7.0, koja je implementirana u računaru C-128, predstavlja značajno proširenje BASIC jezika (BASIC 2.0) računara C-64. Ova izmena odnosi se na naredbe na rad sa:

- grafikom
- rešenjima i
- upravljanjem.

Kao i na naredbe koje omogućavaju strukturalno programiranje. Takođe postoji naredba/izmena koje omogućavaju podršku i testiranje programa (AUTO REMEMBER TRAIL HELP ...).

Značajno poboljšanje predstavlja i naredba GRAPHIC koje omogućuje definisanje jednog od šest grafikih načina izlaza prikazivanja informacija na ekranu. Izlazi od kojih mnogi su definisani i tzv "daljinske naredbe" (na grafiku i tekstualni deo) što je veoma korisno u odabiranju skeniranja.

Novom predstavlja kao što je već rečeno u poglavlju 3 da su funkcionalna izlazi T1-T2, (u izlazu definisani) i da imaju određeno značenje. U BASIC-u 7.0 postoji komanda KEY kojim se moguće promeniti nivo od svih definicija, izlaza potrebnosti u programu.

Šta se tako zna konfiguriranje ona može biti, kao što je rečeno u poglavlju 3, veoma korisna i važna po vreme od izvršavanja i/ili izvršavanja i/ili izvršavanja.

3. Obzirom na postavku C-119 de vratake isti najmanje jedan radni na veći kapacitet, to čini u svoj najviši nivo: C-119 najmanje 1 postaviti se na ovaj način:

Korisnici računara C-64, koji su želeli da raspolaze sa dodatnim jedinicom DRAM, otkrili su opusku kompanije HAMIC koja je ponudila korišćenje postojećih dodatnih jedinica. One su bile napravljeni pri svrhu za upravljanje malim programima na disketu ili malim programima na disketu i omogućavaju korisnicima računara, kao i za neke druge funkcije.

Antikörper towards protease 1: 2.451C₁₂, culture C 128. Several days incubation towards protease. One incubate in another sample and 1:2 dilution directly afterwards.

Isa predložio se tako odvažiti da dokaže jedinstvo islamske civilizacije bez obzira na razliku u vremenu i prostoru.

Godine 1979. po prvi put je realiziran softverski paket CP/M (operativni sistem za mikrosustave kao običnoga kompleksa kontrola rada u disketnom pohranjivanju). Time je omogućeno da kontrolni programi puzaju u režimu CP/M operativnog sistema, budu nezavisni od tipa računara. Na ovaj način izradio je profesor raspodijelivi softver za računar C-128.

3. Osnovom na poznatim dizajnerskim CPU/M radni rada je praviše najprikladniji za upotrebu računara i tako koristiti a posebno sve. Opa-
mjenjajući faktor u osnovom znači predstavlja hardver, Sja ova
nao nemoguća.

Za traženje od C-64 i C-128 računara rada, kod kojih je operativni sistem implementiran u jedinici u ROM-u koji se neposredno nalazi u jedinici, dodatno zahtijeva automatski prebacivanje u RAM u EPROM računara rada operativni sistem je smješten na disketu u vidljivom programu, koji se zatim, u aktivnom radu uključuje u rad računara — ako je EPROM sistemski disketa u disketnom jedinici.

U prvu dva istraživanja (C-84 i C-85) učestvovali su radnici iz rudarstva između 1982. i 1984. godine od C.F.84 istraživanja radi u istom ili sličnom radnom mjestu. 1985. istraživanja u kojima su učestvovali

În rețea a CFIM intrăm neașteptat de puține ori, pe lângă, pe de-a pururi, marea noastră de 40-50 de milioane; în "diagnosticul diabetic" găsim pe lângă CFIM și mai multe alte rețele care se deosebesc de rețeaua noastră. Dar, în sfârșit, pe lângă marea noastră de milioane de rețele, găsim și rețeaua noastră de milioane de rețele.

Iskustvo da je ovaj način rada, a shodno sa hardver koji se radi
ima, najprije je u vidu korak, to se u ovaj kraj odnosi na
kraj ovog načina rada.

3. OSNOVE BASIC-JEZIKA

3.1. UVODNI POJMOVI

Jedan od komponenti automatskog rešavanja je programski jezik tipa "interpretir" ugrađen u ROM-aj računara na čijem se slojebok nap-
govo formirao funkcionisanje. Pomenuti programski jezik karakteristi-
zovano da se svaka naredba programata najpre interpretira, a zatim
interpretir. Ali, se programata ponaša u njemu izvršavaju relativno sporo-
sti upravljanje izvođenja koje ipak zadovoljava. Najveći dobitak stiču
opredela se u tome što je moguće većom efikasno izvršavati izvršavanje
naredbi u programu.

U najjednostavnijem slučaju BASIC jezik računara C-128 predstavlja
jezik zadovoljavajući programiraju jezik za rešavanje problema. U daljem
odgovoru iznosaćemo sledeće osnovne pojmove:

- naredba BASIC jezika,
- podatak,
- promenljiva,
- linija,
- cilj

Naredba BASIC jezika čine naredbe koje se upisuju na osnovu
stavki računara jezika : male slova, engleske reči, cifre, znakovi
kratkog opisa, apostrofi, znakovi, znakovi, znakovi "blatno"
znakovi koje definišu konstante : koje predstavljaju znakove na formi
nove novih elementarnih jezika.

Podatak predstavlja skupinu informacija koje se pohranjuju
na računaru. Moguće su dva tipa podataka : brojevi i znakovi. Brojevi
podatak predstavlja numeričke vrednosti izražene u decimalnom broju
može izraziti pri čemu može biti celobrojni i realni. Brojevi podatak
može biti u podacima ili skupinama podataka.

Znakovi podatak predstavlja bilo koji niz znakova : mogu biti
dva, grupna, reči, brojevi znakova u znakovima podataka izražavaju
jezik "bilo koji podatak".

Pod promenljivom podrazumevamo veličnost čijim se
vrednostima podatak : i izražava na osnovu podataka, je promenljiva
može biti brojevi ili znakovi. Brojevi promenljive karakteristične su po
raznitičnim stvarima promenljive : veličnosti vrednosti (podaci koje se dele-

ljepi promjenjivaju. Nove promjenjive mogu biti proizvoljne dužine, pri čemu su izdvojene samo prve dva simbola u nazivu. Prvi simbol obično mora biti slovo, a ostali mogu biti slova ili brojevi.

Izjava promjenjive se koristi za iznovoizjačivanje starih simbola BASIC jezika, dužine do 255 karaktera. Ova promjenjiva obično kao posljednji simbol u nazivu promjenjive ima simbol $\$$.

Brojnoj promjenjivoj se može dodati iključiva brojni podatak. Ova promjenjiva može biti aritmetička ili brojna promjenjiva. Celobrojna promjenjiva obično ima simbol $\%$ kao posljednji simbol u nazivu promjenjive. Vrednost koja se može dodati ovoj promjenjivoj mora biti u opsegu $[-12288, 12287]$.

Brojka promjenjiva je po internoj konverziji realna (isključivo ako doprinesu razmatranu kao znakova ili aritmetička). Vrednosti koje se mogu dodati ovoj promjenjivoj moraju biti realne vrijednosti $[10^{-38}, 10^{38}]$.

Zbog postupka na određivanje jednog razmatranog podatka se osvrću jednog ili više znakata podatka moraju se svaki. Oni male biti brojevi ili znakovi — u suprotnost od toga da li je znakovi brojeva ili znakova, vrednost

U brojnim izjavama dovoljno je upotrijebiti

- sabiranje (+)
- oduzimanje (—)
- množenje (*)
- dijeljenje (/)
- stepenovanje (↑)
- procenat znaka (%)

U aritmetičkim izjavama dovoljno je upotrijebiti

- dopunavanje (+)

U okviru izjava Brojnoj i/ili znakovnoj mogu se koristiti operacije poračuna

- jednakost (=)
- nejednakost (<=)
- manje od (<)
- manje ili jednako (<=)
- veće od (>)
- veće ili jednako (>=)

Kao i logičke operacije

- I (AND)
- ili (OR)
- ekvivalencija ili (XOR)
- ne (NOT)

Ako morate znati više od jedne operacije tada se vrednosti izjava određuju tako što se operacije koriste u sledećem redosledu, na-

Šema o prioriteta operacija. Uvedena prilikom operacija može biti promjena koristeći se uputama. U narednoj tabeli dat je prioritet operacija, pri čemu je na 1 naveden najviši prioritet

Operacija	Prioritet
Promjena znaka	1
Suprimiranje	2
Množenje, deljenje	3
Kukiranje, odlaživanje	4
Operacije poredenja	5
MOV	6
AND	7
OR, XOR	8

Skup podataka sa najjednostavnijim nivoom zaštite se naz. Pojedini slovi se uzeti da bi se ubrzalo pojednostavljeno izvođenje podataka u slučaju javnog koda sa u programu pojednjava vodi skup ulaznih podataka, računarskih ili ulaznih podataka

Nizovi slova koji su podložni ili više dimenzija. Može se koristiti za izvođenje ili izvođenje podataka. Pri tome vodi, isto navede kao i u slučaju pojednostavljenih izvođenja vodi putanje na 0.

U čemu režimu radi sa razlogom je verzija 20 BASIC jerka koja je identična sa BASIC problem sa računara Commodore 64

U C-128 režimu radi BASIC 20 naveden je BASIC-om koji predstavlja izvođenje podataka u odnosu na pojednostavljeno. Prilagoditi je veći broj novih naredbi za rad sa grafikom, sprečavanje, izvođenje i prilagođavanje pojednostavljenosti, sa deljenjem slova sa tri "prozora" i strukturalno programiranje. Uveden je izvođenje izvođenja funkcija, a problem je i skup komandi koje služe za efikasno izvođenje programa. Pri tome je BASIC 20 prave podtip: BASIC-a 70 (bez funkcija, naredbi i komandi sa verzije 20 radi i u verziji 70).

U BASIC-a 7.8, uključio se koristi 40-ke kolonisti slova, kada se razlogom slova vodi izvođenje izvođenja kao u slučaju računara C-64 (sa velikih i malih slova, ali sa velikih slova i grafikom slova) i drugi slova, sa slučaj 80-ke kolonisti slova moguće je izvođenje izvođenja izvođenja i malih slova, kao i grafikom slova

Na slova sa račun radi u kome je rad (C-64 ili C-128), račun se može koristiti drugom

- u direktnom režimu radi,
- u odložnom režimu radi

U direktnom režimu radi računski podataka radi vrsta kalkulatora i pomoćne sredine. U ovom slučaju navedeno se izvođenje izvođenja izvođenja slova se uzeti i prikazu izvođenja RETURN. Pri tome izvođenje izvođenja izvođenja izvođenja izvođenja

U odabranom načinu rada naredbe se uzima jedna, ne drugom ;
možeju se u memoriji računati. Grupa naredbi naredbi se pamti i
predstavlja program koji kasnije može biti izvršen. U daljem objašnjenju
uplatenici ćemo se baviti ovim načinom rada.

Često ćemo koristiti osnovne naredbe BASIC jedna, propisane u
odabranu knjigu odabrati Pri tome možemo biti ekspanzivni pošto se BASIC
10 i BASIC 2.0 ne odaju pri razvijanju same naredbe, koristeći da funkcije
koje nisu namijenjene u knjizi verzije BASIC jedna je od Pri tome ovaj
način rada u strukturi samih naredbi. Naime, svaka naredba sadrži
u sebi ključnu reč koja se koristi na početku naredbe i koja određuje
njenu osnovnu namenu.

Na početku naredbe se može nalaziti broj iz intervala [1,65536]
koji je polazna vrednost u slučaju naredbi jednog programa i koji
služi za određivanje početnog broja u slučaju postupnog. Poslednja
osobina omogućuje izvršavanje nove naredbe u slučaju postupnog ključa
naredbe. Nakon svakog izvršavanja naredbe potrebno je izvršiti
nalog RETURN. Naredbe se izvršavaju u memoriji, a njihovo izvršavanje
se određuje pomoću komande RUN. Ako je broj na početku naredbe
izostavljen, tada se naredba izvršava odmah nakon njenog izvršavanja.

U jednom redu može biti izvršena više naredbi, jer čitava reč kao
osnovna razdvajajućim znakom "dvo tačka". Takva jedna linija pro-
grama može biti 132 znakova (a C-128 računski red) odnosno 66 linija
(a C-128 računski red).

U daljem objašnjenju koristićemo sledeća notacije:

razna veličina slovom — određuje ključnu reč BASIC jedna.

razna pošto slovom — ukazuje da je naredba prethodnog kar-
aktera i određuje po komu će izvršavanje nastaviti.

[] — simbol koji ukazuje da naredba u slučaju nagrade može biti
izostavljena,

() — simbol koji ukazuje da treba odabrati tačno jedan ele-
ment naredbe u slučaju nagrade.

[] — ovaj simbol predstavlja nastavak dve naredbe same sa-
redbe.

11. NAREDBE ULAZA/IZLAZA I NJIHA PRIKAZANE NAREDBE

Ove naredbe omogućuju prikazivanje podataka na tastaturu, do-
lasku jedinice ili jedinice izlaza, kao i njihovo dodatno prikazivanje
na ekranu (prikazivanje podataka (i/ili programa) na ekranu moni-
tora/TV aparata, disketa, trake ili štampača.

Ove grupe pripadaju naredbe: INPUT, GET, GETKEY, PRINT,
PRINT USING, PEEK, DATA, READ, RESTORE, CLR, WINDOW,
OPEN, INPUT#, GET#, PRINT#, CMD, OPEN, CLOSE, CLOSE,
CLOSE, APPEND i REOPEN.

INPUT (Slike 1-3)

Služi za prihvatanje podataka na tastaturi i njihovo dodeljivanje izabranim promenljivim. Opis: videti naredbu je.

INPUT ["izraz"] lista

pri čemu je:

izraz — izrazima izraz koji se prihvataje na ekranu u trenutnoj liniji, na očitavaču prihvatanje podataka/podataka na tastaturi nastavlja (opis: pogledati karakteri i slova kao obično pri unosu izjava programa).

lista — jedna ili više promenljivih, međuvrednosti nadvojzanih zarezima, kojima se dodeljuje vrednosti prihvaćene na tastaturi.

— obični kraj slova za nadvojzani međuvrednosti izraz od promenljivih nadvojzanih u listi.

Naredba se izvršava na taj način da se prihvatanje prelazi iz jedne izjave programa na ekranu na prethodnu vrednost izraz nadvojzani u na naredbi INPUT (koliko je nadvojzani, toliko se prethodni znak ² i obični kraj se ipak vrednosti promenljivih nadvojzanih u listi. Vrednosti se unose jedna za drugom međuvrednosti nadvojzanih zarezima, pri čemu na kraju treba prihvatiti izraz RETURN. Podrazumeva se da podaci unosi glasišom po broju i tipu promenljivih nadvojzanih u listi i vrednosti koji su izrazi.

Ova naredba se može koristiti u bilo kom programu.

Napomena: Dobra praksa u COBOL može je nadvojzati 50 karaktera u u COBOL može 100 karaktera.

GET (Slike 1-4)

Koristi se za prihvatanje jednog znaka (karakter) određene izjave izabranim promenljivim na tastaturi. Opis: videti naredbu je.

GET lista

pri čemu je:

lista — jedna ili više argumentata (izjave 10), međuvrednosti razbora jedni zarezima, od kojih se svakom pridružuje po jedan karakter na tastaturi. Argumentima nadvojzanih u listi inicijalno se dodeljuje vrednost nula — obično se radi o brojevima, obično "blanko" — obično se radi o međuvrednosti promenljivih.

Služi za dodeljivanje karaktera koji se bira prihvaćeno/prihvatanje na vrednosti GET (pogledati prethodni izraz RETURN). Prihvatanje iz razbora se unosi u prethodnu vrednost nadvojzanih koji se unosi izjave izjave. Naredba GET se može koristiti inicijalno na svaki program.

Napomena: Pri unosu izjave naredbe GET program oja u stanju izbora da se unosi nula obično na tastaturi. U tu vreme prethodno je nadvojzati iz "pauza".

January 18, 2015

Šta zna naravno kao i narodna GRT. Budući je u tome što je pri
prelasku narodna GRTENT rešava u stvari pitanje od čit naroda
na etnoa koji karakter su turisti. Opšti oblik naroda je

Abstract

priliku posredovanja. **Ukoliko** nema bilo kakve šanse u običnoj razmeni čest.

FRUIT Decay 100

Kontakt za više informacija: info@kvalitetna.hr ili nazovite na besplatni broj 116 116. www.kvalitetna.hr

100 100 100

[illegible]

Karolina se levitava na taj način, kao da se čuvao opijanja vinskih elementa, naravno, a kao i to da čisti, čist.

— shodno je leta konstatirano, tudi se na okoliščine upošteva podan
vrsto eni.

— skodljiva je stvarnost trajna in zaskrbljujoča, pravzaprav, tudi se na njeno razpravo nikoli nikoli ne vrnejo izven parlamenta.

— ali kako je došlo do te besede in zakaj, ker, tako se naj-
prej odločimo, kaj je to, a potem se na to, kar je, odločimo.

— ukoliko je stvarna lista tih nastavnih materija malena, onda se na osnovu uputnje tog lista lista nastavnih materija

U okviru istih grupa najčešće se pojavljuju i određeni podgrupe koje se koriste u konkretnim grupama razvoja specifičnih sadržaja. Najveći se izdaci odnose na potrošnju literature, ali se bogatstvo, upotrebu i stvaranje sadržaja karakterizira (u ovom kontekstu) i literaturni, koji se po svojoj sadržajnoj i stvaralačkoj vrijednosti odlikuje.

Šta specifični karaktiri, naime: RETURN i INST/DEL, ističu, ukazuje na mogućnost, a čitava rečenica navodi, izjava, da "velikim delom" 4. stavljajući se tako pod moralnog odgovornostu PRIST varuje. U toj izjavi, on karaktiri izjava pominje, ali ne i drugu.

[illegible]

CONTACT : A, rue de la République, 100, 10000 Paris, France

reverzibilni zapis. Poslednji u normalni način prikazivanja prelazi se izvođenjem pritiska tastera **CONTACT** i **O**.

Aktiviranje jedne od 16 boja, raspoređenih na C128, vrši se istovremeno pritiskom tastera **DATA/PRINT** i odjela, odnosno **COMMAND** i odjela (pri tome je $1 \leq n \leq 16$) (C 8).

PRINT naredba se može koristiti bilo u direktnom načinu rada, bilo na nekom programu.

PRINT USING (Stran. 10)

Koristi se za ispisivanje brojnih i/ili znakovnih podataka na ekran, monitoru/TV aparatu, po zadatim formata. Opeti simbol naredbe je

PRINT USING "format"; lista

pri čemu je

format — parametar naredbe, sadrži navedu kao štiti za definisanje formata podataka koji će biti ispisani na ekranu. Kao elementi formata mogu se koristiti simboli:

(#) — simbol koji štiti za definisanje pozicije jednog karaktera u navedeno polju (simbol se koristi pri definisanju bilo kojeg ili svih karaktera podataka),

(+) — simbol koji se može koristiti u prvom ili poslednjem poziciji polja formata da bi se ispisao znak plusa, i to znak + ukoliko je brojna vrednost podataka (kao skraćeno na to da li je navedeno), ali može i znak — ukoliko je brojna vrednost negativna,

(-) — simbol koji se može koristiti u prvom ili poslednjem poziciji polja formata da bi se ispisao znak minusa ukoliko je on negativan, u protivnom odgovarajuće podataka ostaje prazan,

(.) — simbol koji ukazuje na položaj decimalne tačke u okviru numeričkog podatka koji će biti prikazan,

(/) — simbol koji se može koristiti pri opisu formata numeričkih podataka i štiti za ispisivanje znaka u okviru numeričkog polja koji se prikazuje,

(B) — simbol koji ukazuje da znak dolar (\$) treba ispisati ispred numeričkog podatka,

([+]) — simbol kojim se ukazuje da numerički podatak treba prikazati u eksponencijskom zapisu (ovaj B+ format),

(-) — simbol koji se koristi pri definisanju formata znakovnog podatka, kada je potrebno ispisati levitirajući podatka u okviru polja formata,

(>) — simbol koji se koristi pri definisanju formata znakovnog podatka u slučaju da je potrebno ispisati desno poravnato.

Parametar lista nosi navedenje kao u sledeći navedite **PRINT** naredba **PRINT USING** se može koristiti bilo u direktnom načinu rada, bilo na nekom programu.

PLATE 1 (continued)

Das Gertepaar ist konzipiert fr Kombinationen mit Standard-PRINT USING-
Ausgaben. Es ist in einem schmalen Format, das in jedem Standard-Standard-
PRINT USING-Format problemlos in den vorhandenen Zeilen passt.

- blanco 1/16
- verde 1/16
- amarillos rojos 1/16
- azul 1/16

na protivljugu celokupnomu medicinskomu radu. Opeto otkriva potrebu za

Figure 1

1000 1000

- a — predstavljaja stebel krajca de bina razenajena vse pojave sam-
bela stebel
b — predstavljaja stebel krajca de bina razenajena vse pojave sta-
bela stebel
c — predstavljaja stebel krajca de bina razenajena vse pojave sta-
bela stebel
d — predstavljaja stebel krajca de bina razenajena vse pojave sta-
bela stebel

Ova izjava se može koristiti bilo u društvenim medijima, bilo u pisanoj formi.

0474 0475 0476

Kovari, se za vseučilnega pedagoškega in strokovnega programa, kjer se bdi
preoblikuje, razvijajoč READ. Oglasi oddajo naslednje:

2000 10

pri čemu je vrlo opasno olakšavati stvari, većom razdvojenosti stvarima. Elementi koje treba biti brojni u slučaju potrebe. Zbog toga treba se morati biti opreznim razgovorima, čime ako u stvari ne izdaje nikakve stvari.

Ova naredba nije uvjetna, već je pridržana istoj RRD naredbi. Najbolje je uvjetovati za kraju programa. Mora postojati angažman upuća podataka u naredbi DATA i mora biti promjenjivih naznačenih u odgovarajućoj RRD naredbi (tj. je o angažmanu, po čijoj

Narodowe DATA są za darmo dostępne w dowolnym miejscu.

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Komisi se za određivanje položaja (nastavljači a DATA razreda) koji se određuju promjenjivom nastavljača a razreda READ Oplo: obično nastavlja se.

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

pri čemu je tako jedna ili više brojeva, znakovnih ili brojevnih promjenjivih, međusobno razdvojenih zarezima.

Pri izvršavanju ove naredbe izvršavajuće (realno) se izvrši vrsta rada podataka nametnutih u jednoj (ili više) DATA naredbi i to se vrjednosti dodjeljuje promjenjivom u READ naredbi. Ova naredba je slična INPUT naredbi, a tom što se podaci koji se ulaze uje čitaju i raspoloživim naredbama DATA u okviru programa. Može postojati najviše jedna naredba za vrstu izlaza podataka nametnuti u naredbi DATA i promjenjivih u odgovarajućoj naredbi READ.

Jedna READ naredba može pristupiti jednoj ili više DATA naredbi i to u redosledu njihovog nastanka. Postoji i mogućnost pridruživanja više READ naredbi jednoj ili više DATA naredbi.

Ove naredbe se mogu koristiti bilo u direktnom načinu rada bilo na kraju programa.

RESTORE (Bazir 10)

Koristi se za vraćanje prethodne nametnute u naredbi DATA. Opći oblik naredbe je:

RESTORE [broj]

pri čemu je:

broj — označava DATA naredbu počev od koje se vrati na ovaj način izvršavanja. Ukoliko se koristi, pridružuje se da se podizna podizna naredba RESTORE prva naredba u programu.

Ova naredba ima slična svojstva vrsta kao kada se koristi READ naredbu, podizati koji ukazuje na određenu DATA naredbu. Postoji se i dobija vrjednosti koji ukazuje na određenu DATA naredbu. Postoji se i dobija vrjednosti koji ukazuje na određenu DATA naredbu. Postoji se i dobija vrjednosti koji ukazuje na određenu DATA naredbu. Postoji se i dobija vrjednosti koji ukazuje na određenu DATA naredbu.

Ova naredba se može koristiti bilo u direktnom načinu rada, bilo na kraju programa.

Napomena: Naredbe RESTORE i BASR u 20, na računaru G-64, ima opći oblik RESTORE i; nije dozvoljena izostavljanje parametara broj.

CLR (Bazir 10)

Koristi se za izbrisanje RAM memorije koja je bila dodijeljena podizanju, pri čemu BASR program, analize u trenutnoj memoriji ostaje nepremijenjen. Opći oblik naredbe je:

CLR

Nakon izvršavanja CLR naredbe računar "izbaci" iz memorije sve podizne promjenjivih i slobodne promjenjivih, uključujući i brojeve za FOR/NEXT petlje (u kojima se koristi broj petlje) kao i prikazivati na naredbi DATA i sveu datoga se izlaza petlje ukazuje koji obično daje povratak u potprogram.

Jedinica — parametar koji ukazuje na određenu jedinicu na kojoj se nalazi datoteka koja se otvara. Ovaj parametar može biti:

- 0 — tastatura,
- 1 — jedinica trake (jednosmerni vrtanje),
- 1 — ESI32 jedinica (nepokretni medij),
- 3 — ekran,
- 4-7 — štampači,
- 8-15 — jedinica disketa/jedinica disketa.

odnos — parametar koji definiše operaciju koju treba izvršiti u vezi sa otvorenom jedinicom. Osnovni vrednosti parametara su:

Jedinica	Adresa	Iskustvo
Jedinica trake	0	otvara traku
	1	napre na traku
	2	napre na traku sa zadanim krajem trake
Disketna jedinica	1-14	otvaranje kasete sa početka
	15	otvaranje kasete sa kasete
Štampač	0	otiska slova/grafiku uvekoli
	7	otiska/otiska slova

napre — parametar koji definiše način datoteka, definiše da li kasetu (obavezno je za jedinice disketa)

nap — definiše nap datoteka (PROGRAM SEQUENTIAL, RELATIVE, ESR), ovaj parametar se nalazi uvek uvek u jedinici disketa,

način — definiše način rada sa datotekom: napre (R) ili napre (W) odnos se definiše na jedinici disketa

način — način od postojanja kasete na jedinici trake ili jedinici disketa

Ova naredba se može koristiti bilo u direktnom načinu rada bilo u nivou programa

INPUT# (Blok 20)

Ova naredba je slična naredbi INPUT, a razlika je u tome da se podaci ne prebrišu sa tastature, već iz datoteka sa određene jedinice trake ili disketa koja je prethodno otvorena sa CHARGE. Ova naredba se koristi u sledeći način:

INPUT# broj/jed.

pr. 000000

broj — određuje vrednost dodatne jedinice pri otvaranju (ili OPEN naredbi).

jed. — jedna ili više odgovarajućih nazivskih vrednosti nazivnih, kojima se dodatno određuje vrednost pri otvaranju sa specifičnom jedi-

nia. Pri tome se vrednosti koje se izlaze iz programa odnose po broju i tipu na argumentima u listi.

Naredba **INPUT#** se može koristiti isključivo na novom programu.

a) U 0-128 mesta, sledeći podaci koji se odnose na određene jedinice mogu biti dužine do 144 karaktera (199 znakova i kraj sa RETURN, tj. CHR(10)).

b) Naredba **INPUT#** mora odgovarati prethodni odgovarajuća naredba **OPEN**.

GET# (Baza 10)

Ova naredba je slična naredbi **GET**, a ona listu se može na jednaku ili različitu, već se određuje na specifičnom određenoj jedinici (bazama ili disketu). Opšti oblik naredbe je:

GET#broj,lista

pri čemu parametar broj predstavlja određeni vrednost koja se dodaje datoteci pri otvaranju, a parametar lista predstavlja naziv liste u određenoj naredbi **GET**. Ova naredba se može koristiti isključivo na novom programu.

PRINT# (Baza 10)

Ova naredba je slična naredbi **PRINT**, a ona listu se može na jednaku ili različitu, već se određuje na specifičnom određenoj jedinici (bazama ili disketu). Opšti oblik naredbe je:

PRINT#broj,lista

pri čemu je

broj — određeni vrednost dodajemo datoteci pri otvaranju (vidi **OPEN** naredbu),

lista — specifični element koji mogu biti brojevi podaci, brojevi izracuna, određeni podaci ili tekst pod određenim nazivom. Elementi se mogu određivati nazivima, nazivima, nazivima, nazivima, naredbama elementima u listi naziva ili jedinicama na koje se vrši napredak.

Naredba **PRINT#** se može koristiti bilo u direktnom načinu rada, bilo na novom programu.

CMD (Baza 10)

Monitor/TV ekran lista kao standardna lista jedinica. **CMD** naredba omogućuje programiranje liste jedinica, tj. izlaza rezultata se mogu

upotreb u datoteke na disketi, traci ili Parnafu (koja se predviđa samo otvariti). Opeti otvori naredbe je:

COM broj [,"tekst"]

pri čemu je

broj — aritmetička vrednost dodeljena datoteci pri otvaranju (vidi OPEN naredbu),

tekst — tekstovni podatak koji se kod ispisivanja na ekran pre nego što se izvrši naredba, koji služi identifikaciji COM. Opcionog je karaktera.

COM naredba se može izvršiti bilo u direktnom načinu rada, bilo na kraju programa.

Nakon toga COM naredba se najčešće koristi u kombinaciji sa PRINT ili LIST naredbama.

DOFEN (Glava 7.8)

Naredba otvara naredbu OPEN, a tim činom odmah odigrava na disketu jedinicu. Služi za otvaranje datoteka (programskih, sistemskih ili eksternih) na disketi radi upravljanja čitanja i/ili pisanja. Postoje dva tipa ove naredbe:

DOFEN #broj, 'naziv' [, tip] [, Disk, Ujedinstv.] [, W]

ili

DOFEN #broj, 'naziv' [, Disk] [, W]

Prvi oblik se odnosi na programsku i sistemsku datoteku, a drugi isključivo na eksternu datoteku. pri čemu parametri imaju sledeće značenje:

broj — logički broj datoteke koji predstavlja aritmetičku vrednost koji se dodeljuje datoteci pri pisanju; i oblik se njome identifikacija u fajlovu radi (INPUT#, PRINT#, GET#, CLOS, DECLOSE). Može biti u opsegu 1—255, pri čemu brojevi veći od 127 imaju specijalne značenje,

tip — parametar koji definiše način čitanja (glava do 18 karaktera). Ukoliko se kod parametar njome određena promena, tada ona mora biti navedena unutar zagrade. Ovak parametar određuje način programskih ili sistemskih datoteka,

tip — parametar za definiciju tipa datoteke (programskih, sistemskih). Može biti vrednosti sa

P — za programsku datoteku, U) program,

D — za sistemsku datoteku.

Parametar je opcionog tipa i ukoliko se ne navede — podrazumeva se sistemsku datoteku (ukoliko je reč o izmenjivoj datoteci). Za sledeće operacije čitanja uvek se postavlja datoteka sa naznačenim načinom, bez obzira na koji tip (programskih ili sistemskih).

dist — parametar kojim se definira logička vrednost dodeljene datoteke jedinici. Moguće vrednosti su 0 i 1. Parametar je opcionog tipa i ukoliko se koristi, podrazumeva se 00.

efence — parametar kojim se definira finišna vrednost dodeljene datoteke jedinici. Moguće vrednosti su 1 i 0. Parametar je opcionog tipa i ukoliko se koristi, podrazumeva se 00.

H — parametar kojim se definira otvaranje datoteke na operativni jeziku. Opcionog je karaktera. U slučaju programsko i skenirajuće datoteke (prvi oblik naredbe DOPEN), parametar mora biti naveden ako treba vršiti otvaranje u datoteku, a u protivnom se podrazumeva otvaranje čitanja. Za slučaj rekurzivne datoteke (drugi oblik naredbe DOPEN), parametar može biti ostavak neostavljeno, jer se rekurzivna datoteka otvori otvoreno i na otvaranje čitanja i na otvaranje pisanja.

name — parametar koji definiše naziv relativne datoteke (dugina do 16 karaktera).

name — ovaj parametar se odnosi isključivo na relativna datoteka i definiše datoteku slaga. Maksimalna vrednost parametra je 254 karaktera. Parametar je obavezan u slučaju otvaranja datoteke na operativni jeziku i opcionog u slučaju slaga u datoteku.

Sloboke D, O i A, koji se pojavljuju u naredbi DOPEN, moraju se dati sloboke I obavezno na ukoliko je naveden odgovarajući parametar.

Naredba DOPEN se može koristiti bilo u direktnom načinu rada bilo na nivou programa.

CLOSE (Baza 1.0)

Koristi se za zatvaranje datoteke ili baznu jedinicu (trajku/bazenu/izlaznu/ulaznu). Opšti oblik naredbe je

CLOSE broj

pri čemu je:

broj — numerička vrednost dodeljena datoteci ili jedinici (trajka, bazena, izlazna/ulazna) pri zatvaranju (ovak naredba OPEN).

Napomena: Svaka datoteka koja se otvara naredbom OPEN i DOPEN mora se i zatvoriti.

Ova naredba se može koristiti bilo u direktnom načinu rada, bilo na nivou programa.

BCLOSE (Baza 7.0)

Naredba zatvara parove CLOSE i ona se ne koristi isključivo za datoteku jedinici. Može se zatvoriti jedna ili više datoteka na dan kada koja se prethodno otvorila. Opšti oblik naredbe je

BCLOSE [#broj] [(ON) Ujedinjena]

pri čemu je

brnj — logički broj datoteke koja je dodijeljena datoteci pri otvaranju (vidi naredbu OPEN). Parametar je općenit tipa, i obično se koristi — podrazumijeva se stvaranje novih datoteka koje se trećim otvaraju.

Parametar jednake zna i značenje kao u naredbi naredbi OPEN.

Ova naredba se može koristiti bilo u direktnom načinu rada, bilo na nivou programa.

DECLAR (Basic 7.0)

Koristi se za stvaranje novih strukturalnih karata i datoteka koje se otvaraju na određeni način. Jednako. Opći oblik naredbe je:

DECLAR [disk | ON | Ujednačeno]

pri čemu parametar disk i jednako imaju isto značenje kao u naredbi OPEN.

Naredba DECLAR se može koristiti bilo u direktnom načinu rada, bilo na nivou programa.

APPEND (Basic 7.0)

Služi za stvaranje sukcesivnih datoteka u koje treba dopisati nove podatke na koje datoteke su na prethodnoj datoteci opći oblik naredbe je:

APPEND#brnj "naziv" [disk | ON | Ujednačeno]

pri čemu parametar broj naziv, disk i jednako imaju isto značenje kao u naredbi OPEN.

Pri izvršavanju naredbe APPEND otvara se datoteka i pokušava se postaviti na kraj datoteke, što omogućuje da se nakon toga naredbom PRINT# izlazi u novi podatak u datoteku.

Ova naredba se može koristiti bilo u direktnom načinu rada, bilo na nivou programa.

RECORD (Basic 7.0)

Koristi se za pozicioniranje pokazivača na određenu lokaciju u strukturalnoj datoteci. Opći oblik naredbe je:

RECORD#brnj slog [, karakater]

pri čemu je:

brnj — logički broj koji je dodijeljen datoteci pri otvaranju (vidi naredbu OPEN ili OPEN).

slaga — aritmetička vrednost koje predstavlja vredn. izraz slaga u narednoj naredbi. Ovaj parametar može biti iz opsega [0,65535].

konstanta — aritmetička vrednost koje predstavlja fiksnu postavku konstante u narednoj naredbi. Ovaj parametar može biti iz opsega [1,256].

PRIMERI

Primer 1 — Iskoristimo računar sa sledećimajz:

- a) $10+5$
- b) $1421-8*7$
- c) $3^5-12/3$

Uplatimo na/pos naredbu

PRINT 10+5

I dalje prihvatao bišar RETURN. Odmah nakon toga u sledećem redu dajemo pogrešku sa rezultat 145

Na sledeći način možemo realizovati i sledećimajz izraz pod b) i c), pri čemu su odgovarajuće naredbe:

PRINT 1421-8*7

odnosno

PRINT 11+5-12/3

koje respektivno daju rezultate 1444 i 4

U ovom primeru koristili smo računar u direktnom načinu rada. Naime, odmah posle upisivanja naredbe i pritiska na taster RETURN naredba biva izvršena, a pri tome upis naredbe, koje računara u memoriji računara (osim da smo izračunali) biva sa početka naredbe

Primer 2 — Uplatimo ude sledeće programne redove

```
10 INPUT "VASE IME: ",A1
20 INPUT "ADRESA: ",A2
40 PRINT "VASE IME: ",A1
50 PRINT "VASA ADRESA: ",A2
```

Nakon upisivanja svake od naznačenih naredbi treba pritisnuti taster RETURN čime se ukazuje da je naredba kompletna. E obzirom na to da posmatramo naredbu sadrži običajnu (krupnu) reč sa smisla i u memoriji računara, i to u trenutnom trenutku običajna.

Da bismo okončali program, potrebno je upisati RIM a zatim pritisnuti taster RETURN. Nakon toga u sledećem redu dajemo (u odnosu na izraz posmatrajući kursor) pogrešku sa porukom

VASE IME ?

Od nas se očekuje da upotrebimo svoj računalni ZIRAN, i tada programski TASTER RETURN U skladu sa redom se prikazuje poruka

ADRESA ?

Upitnik na ekranu, NEMANJINA IZ KRALJEVO i programski RETURN Na ekranu se sa, nakon dva programa reda, prikazuje:

VASE IME JE ZORAN

VASA ADRESA NEMANJINA IZ KRALJEVO

Napomena: Pre nego što nastavimo sa sledećim primar, da istina istinski prikazuje sadržaj memorije, upitnik

NEW

U ovom programu taster RETURN U komand NEW treba izdati red. Za sada upotrebimo ovo kao postavljanje koje treba ponoviti pre nastavka tako kao ovog primara

Primer 3 — Program davanje razlika između naredbi GETKEY i GET

10 PRINT PRITISNITE BILU KOD TASTER

20 GETKEY AS

30 PRINT 'PRITISNUT JE TASTER. ' AS

Nakon sklopljenog programa na ekranu se prikazuje poruka

PRITISNITE BILU KOD TASTER

Od nas se očekuje određena akcija — kada je to navedeno u programu. Poslednja naredba W (pri tom ne treba pominjati taster RETURN) Nakon toga na ekranu, da se prikazuje poruka

PRITISNUT JE TASTER. W

READY

Poruka READY ukazuje da je program bezgrišno izvršen

Primer(izgled) postupka izvršenja programa uile puta kada se uadi da naredba GETKEY AS u programu(izgled) izgov. 20 sadržava dalje izvršavanje programa sve dok se ne pritisne neki taster (na ekranu na vreme koje predviđa od trenutka kada se na ekranu pojavi poruka PRITISNITE BILU KOD TASTER. pa sve dok se ne pritisne neki taster)

Istovremeno prikazuje program na taj način da izvede programsku logiku 20 upitnik mora sadržati

20 GET AS

Ovo načelo realizirano na taj način da pojedinačne uprisione pooblašteni ljudi, a zatim primamo i taster **ŠIFRAN** Po dešifriranju na računarskom programu, taj je taj.

```
DO PRINT 'PRINTER: WILD EYE TASTER'
DO GET a4
DO PRINT 'PRINTER: JE TASTER ' a4
```

medicina: scite de ce vindeți medicamente pentru PRITIVINTE SAU SAU
TASER, la aceasta pagină: 1 pentru

PROTISANT IN TASTER REACT

Na sklopu de saradnje GKT AJ naj evidentnije deluje proširenje programa, jer se odmah nakon otvaranja izveštaja, a posebno kada se ona prvo vide, na otvorenom sajtu najpre na naredne nedeljanje osim napisa da pri izlasku stajati ispred proleće na otvaranju dolede narednih dana izlasku nastavlja i drugi mesecima.

Ovaj radnik ima na svom poslu dosta vremena da razmisli i kaže: "Ja sam zadovoljan jer radim za nešto što je korisno i za moje i za društvo".

Primer 4 — Dostavljamo solni magnezovni sulfat: PRINT (je nitrogi karbonski in sprejemalen rastlinski u obliki talne kope in rekolte).

U skladu sa preporukama, konstatirano je da:

(SHIFT, CLR)	=	modifiable: maps to other nonoverlapping policies
NAME	SHIFT, CLR	NAME

CONTRAC_{0,0} — simboliza rapo de traba económica pautada le-
giere CONTRAC_{0,0}

Analogous to (1), we can write the following:

```

10 PRINT (SHIFT/CUR INCODE)
20 PRINT "CONTROL/PK PRINTER/PA TASTER (CON-
   TROL/PK)"
30 GETKEY AS IN
40 PRINT "CONTROL/S PRINTER/SA TASTER (CON-
   TROL/SA) AS IN"

```

Neleian skolasnocijs programms sākas ar lēti skriešanu, un tālru skriešanu.

RETHINKING OUR TACTICS

u rešenju ovog zadatka, Pritiskom, na pritisak, tastere 1 i X. Nakon toga na ekranu će se pojaviti tekst:

PRITISNUTI SU TASTERI: 1 X

Napomena: U prethodnoj prethodnoj modulu napomena da se naredi kao GOTO treba prevesti u sledeći način: na tastaturu

Primer 1. s 17 dinstaja kucanja naredbe PRINT USING na sledeći način: podataka

Primer 1 — Program dinstaja kucanja naredbe PRINT USING (nizak 4)

```
10 INPUT "UPISI IMENOVNI PODATAK: ",A$
20 PRINT USING "++",A$
30 PRINT USING "+++ ",A$
40 PRINT USING "++++++",A$
50 PRINT USING "+++++++",A$
```

Analizirajmo program: u upitima RECORDAD kao analizu podataka. Nakon pritiska tastera RETURN na ekranu će se pojaviti:

```
EE
EEOG
RECORDAD
RECORDAD
```

U prethodnoj prethodnoj se može videti da broj znakova + u polju formata definiše dužinu izlaza polja. U sledećem je polju formata izlaza definisano podataka koji slede podataka, kada se vrši odnosa podataka (podataka) sledeće veličine: polja formata.

Primer 2 — Program dinstaja kucanja naredbe PRINT USING (nizak 5)

```
10 INPUT "A: ",A$
20 INPUT "B: ",B$
30 INPUT "C: ",C$
40 PRINT "IZHODNI: PRINT"
50 PRINT USING "-+++++",A$
60 PRINT USING "-+++++",B$
70 PRINT USING "-+++++",C$
```

Analizirajmo program: u upitima kao sledeće veličine: respektivno: MILAN, ANA, MEMORIA. Na ekranu se dobije sledeće:

```
123456789
MILAN
ANA
MEMORIA
```

Primer 7 — Ilustruje korišćenje naredbe PRINT USING (simbol >)

Program je sličan prethodnom, a tuda su je simbol (=) zamenio simbolom (>)

Nakon korišćenja programa ekran ima izgled

```
123456789
      MILAN
      ANA
      NEMANJA
```

Primer 8 : 9 Ilustruje korišćenje naredbe PRINT USING sa sločnj brojem podataka

Primer 8 — Program ilustruje korišćenje naredbe PRINT USING (simboli #, ., ., ., +, -)

```
10 INPUT 'A=';A
20 INPUT 'B=';B
30 PRINT
40 PRINT USING '#####' A,B
50 PRINT USING '#####' A,B
60 PRINT USING '#####' A,B
70 PRINT USING '#####' A,B
80 PRINT USING '#####' A,B
```

Nakon aktiviranja programa upisane kao ulazne vrednosti A=—5273 i B=230.69 Kao rezultat dobijamo

```
—5273      230
—5273 0     230.6
—5273      230
5273.6—    230.6+
5273.6—    230.6
```

Poslednji aktivirajući program upisujmo kao ulazne vrednosti A=—23450 i B=32.3 Kao rezultat dobijamo

```
—23450      32
##### 32.3
—23,240     32
##### 32.3+
##### 32.3
```

Iz prethodnog primera se mogu izvesti dva zaključka

1) Pri prikazivanju numeričkog podatka po zadatoj formati sločnja se ispisuje više podataka sločnja opisu formata, a ostali se nisu ispisali zbog preokupacije

2) Ukoliko je polje formata određeno da prikaže podatak koji treba prikazati, tada se ostala polja popunjavaju simbolom *

Primer 8 — Program ilustruje korišćenje naredbe PRINT USING (simboli 4 : + + + +)

```
10 INPUT 'A= ',A
20 PRINT
30 PRINT USING '~+ + + + + + ~',A
40 PRINT USING '~+ + + + + ~',A
50 PRINT USING '~+ + + + + ~',A
60 PRINT USING '~+ + + + + ~',A
70 PRINT USING '~+ + + + + ~',A
```

Za ulazni podatak A=58.46 dobijamo se sledeće rezultati

```
+      58
+  58.46
+
58.5
58.5
5.000+01
```

Napomena

1) Naredba na simbolima 50 : 60 ilustruje korišćenje simbola 5 na fiksnim pozicijama, odnosno na tzv. "plovućim" pozicijama

2) Naredba na simbolima 30 ilustruje korišćenje tzv. "oklopotenci" (zajed. znaju brojne pozicije)

Primer 10 — Korišćenje naredbe PUEEF. Akumulacioni program

```
20 A=1784.882
30 PRINT USING '~+ + + + + ~',A
```

Dobijamo sledeći oblik

```
1,785 39
```

Izvršeno izvršava se program i dobijaju sledeći programski linije

```
10 PUEEF 'a ,'
```

Izgovor se odvijao na sledeći način

- izgovor karaktera (karakterima) razmatra;
- simbolu (prez) simbolom (simbolom) razmatra;
- simbolu (simbolom) razmatra (simbolom) razmatra;

5. izgovor na pozicijama, izvršavajući program i dobijamo sledeći oblik

```
+0.388,39
```

Primer 11 — Program ilustruje korišćenje naredbe DATA : READ

```
10 READ A,B,C,H,T1
20 PRINT 'A,B,C = ' A,B,C
30 PRINT 'H,T1 = ' H,T1
40 DATA 11.37,40.5,JOZSEF,AVILA,45,'CAG, KLINCI'
```


Pri aktiviranju programa najprije se izvršava naredba READ, tj. učitava se promjenljiva A i B sa rednim brojevima vrijednosti 1130 i 439 (malikova) promjenljivog X1 vrijednosti 114081,8712A, colorovana; promjenljivog C% vrijednost 85, a malikova; promjenljivog Y1 vrijednost 680, KLINCI A ukazuje na to da vrijednost dodele (kao posljedice) promjenljivog sadrži u sebi standardni zapis, čija mora biti razvidna još ostatku naredbe.

Nakon toga naredbama sa brojevima 20 i 30 vrši se prikazivanje sadržaja pojedinih promjenljivih.

Primer 12 — Program distribucije naredbe RESTORE

```
30 READ A,B:PRINT A,B
30 RESTORE 60
30 READ X,Y,Z:PRINT X,Y,Z
40 DATA 1,2
50 DATA NIKAD,PROGRAMI,LAZEN
60 DATA 666,777,888
```

Pri izvršavanju programa najprije se izvršavaju promjenljive A i B dodele koje respektivno brojeve vrijednosti 1 i 2, definisane naredbom DATA u liniji 40, a zatim se na ekranu prikazuju vrijednosti promjenljivih A i B, tj. ekran dobija izgled

```
1      2
```

Nakon toga izvrši se na izvršavanje naredbe RESTORE 60, tj. ubacuje se u memoriju podataka definisane naredbom DATA u liniji 60. To znači da se u memoriju pohranjuju podaci sa prvi podatak u postojećoj DATA naredbi (tj. ubacuje se vrijednost 666). Dalje se učitavaju vrijednosti 666,777,888 i one se dodele koje redom promjenljivim X, Y i Z. Nakon prikazivanja tih vrijednosti ekran ima izgled

```
1      2
666    777    888
```

Primer 13 — Program distribucije izvršavanja naredbe CLR. Izvršeno učitava se program naredbom u primeru 12, dodele su slične prethodnoj liniji.

```
30 PRINT A,B,C
```

Aktiviranjem programa uključujemo ih u radnje promjenljivih A i B i C% (kao reprezentacije naredbe sa brojevima 20 i 30 daju isti rezultat). U ovom slučaju bude A=1130, B=439, C=85.

Izvršeno tako još jednom učitava. Nakon, dodele su naredbe,

```
45 CLR
```

i posredno aktiviraju program. U ovom slučaju naredbe su običajne 20 i 30 prikazuju izlazne vrednosti promenljivih A, B i CH, jer su naredbom CLR postavili promenljive ravnodužno na izlazne vrednosti. Pri tome će naredba na običajni 20 dati A=1137, B=489 i CH=45, a naredba na običajni 30 A=3, B=5 i CH=0.

Primer 14 — Korišćenje naredbe OPEN, PRINT# i CLOSE.

```
10 OPEN 1,2,"PODACI.R"
20 PRINT#2,"SRBIJA"
30 PRINT#2,"HRVATSKA"
40 PRINT#2,"SLOVENIJA"
50 CLOSE 2
```

Ovim primerom prikazan je najelementarniji način upravljanja podacima u aktivirajućim datotekama. Pod datotekom podrazumevamo skup podataka koji predstavljaju pojedinačne celove u slučaju aktivirajućih datoteka podaci se upisuju redom jedan za drugim.

Prva informacija u programu služi za otvaranje kanala 2 (prvi parametar u naredbi OPEN) koji se dodjeljuje datoteci. Eksterna jedinica na kojoj se nalazi datoteka, u ovom primeru datoteka određena je drugom parametrom u naredbi OPEN. Treći parametar u istoj naredbi određuje kanal na kojem podaci, poslednji parametar određuje na čij datoteku (PODACI), tip (aktivirajućih) i operaciju (upis).

Nakon otvaranja datoteka naredbama na običajima 20, 30 i 40 isti se upisivanje podataka SRBIJA, HRVATSKA i SLOVENIJA u datoteku PODACI, izvršavajućim kanala 2.

Naredba na zatvaranje datoteka određena je programiranim redom 50.

Na sledećem način se može napisati program na čitanje prethodno formirane datoteke. Budući da datoteka treba biti programski red 10 treba koristiti a

```
10 OPEN 1,2,"PODACI.R"
```

8 drugu liniju, naredbe PRINT#1 u programiranim redovima 20, 30 i 40 treba zamisliti naredbama INPUT#1, i to respektivno:

```
20 INPUT#1,A
30 INPUT#1,B
40 INPUT#1,CH
```

Ukoliko bismo želeli da preuzmemo predložene podatke, potreban je sledeći i novi programski red.

```
60 PRINT A,B,CH
```


Primer 11 — Koriscenje naredbe CMD

Pretpostavimo da treba postroditi program skroz na ispisacu u tom, gdje nastavljam postroditi program u nastavku računara, a u nastavku računara sada radim upravljanje naredbama

```
OPEN 3,4  
CMD 5  
LIST  
PRINT#5  
CLOSE 5
```

Prva naredba skroz se obavlja direktno (kao je pridružen broj 5 na ispisacu izlaza) jedinstvena definicija vrednosti 4). Naredba CMD skroz se primenjuje standardno izlaza (jedinstvena definicija) u definiciji na ispisacu. Komanda LIST, a koja će biti izvršena, skroz se izvrši programirajući broj koji se nalazi u nastavku računara. PRINT naredba se koristi za postavljanje izlaza koji je dobijen iz programa naredbama CMD. Postavljanje naredbi obavlja se izvršavanjem do kraja

1.1. NAREDBE/KOMANDE KOJE SE KORISTE PRI POSLANJU, KORISCENJU I IMENAMA U PROGRAMU

U ovom poglavlju bice obradjeni naredbe: REM, STOP, END, LET, WAIT, DEF FN, DIM, SLEEP kao i komande: AUTO, LIST, DELETE, RENAME, KEY, CONT, NEW i RUN.

Napomena: Generalno reći, naredba računara naredba naredba i komande nastoje se u tom što su naredbe nastoje kao BASIC počinje i da one predstavljaju osnovu za programiranje. Za naredbe od toga komande se izvršavaju izlaza radi se računara, pri toga kao pomoć pri programiranju i one obave i izvršavaju u programima. U slučaju izlaza računara oni počinje i izvršavaju, pa je naredba komanda dostupan i na izlazu programa, a čini se kao i izlaza računara obave.

REM (Reda 1.1)

Koristi se za postavljanje izlaza komentara u okviru programa. Opšti oblik naredbe je:

```
REM tekst
```

pri čemu tekst može biti i sa koji izlaza i predstavljaju komentari

REM naredba služi za računara da izvrši koji se izvrši i izvrši strane reči REM pa se do postavlja na taster RETURN predstavljaju komentari koji nisu izvršavaju pri izvršavanju programa. U okviru programa može postojati predviđen broj REM izlaza a bice kao i izlaza programa.

Ova naredba se može koristiti bilo u direktnom, bilo u odloženom načinu rada.

STOP (Baza 20)

Koristi se za prekid daljeg izvršavanja programa. U jednom programu može postojati više STOP naredbi. Opći oblik naredbe je:

STOP

Ova naredba je pogodna za privremeno prekidanje programa. Njena je svrha zaustaviti izvršavanje programa, nakon čega se može nastaviti rad daljnjim naredbama ili naredbom CONT nastaviti dalje izvršavanje programa.

Aktiviranjem naredbe STOP računar prikazuje poruku

BREAK IN broj—linija

Ova naredba se može aktivirati bilo u direktnom načinu rada, bilo na ekranu programa.

END (Baza 20)

Služi za završetak izvršavanja programa. Nakon izvršavanja ove naredbe na ekranu se pojavljuje poruka **READY**, koja означае да је računар spreman za dalje izvršavanje. Opći oblik naredbe je:

END

Ova naredba se može raditi bilo u direktnom načinu rada, bilo na ekranu programa.

LET (Baza 10)

Koristi se za unosavanje prave, brojneog ili znakovnog, i sa definisanje varijable vrednosti brojnoj/znakovnoj promenljivoj. Opći oblik naredbe je:

[LET] promenljiva = izraz

pri čemu je:

promenljiva — promenljiva koja može biti brojnaog ili znakovnog tipa, obično tipa izraz koji se nalazi u desnoj strani neke jednačine

izraz — parametar koji definiše izraz koji može biti brojnaog ili znakovnog tipa

Slučajeva kod LET može biti nekoliko. Ova naredba se može raditi bilo u direktnom načinu rada, bilo na ekranu programa.

WAIT (Stran 110)

Stati za privremeno namještanje programa — ako doli se na osnovi određene veličine, tj. doli određena namještanja lokacija se doli određena vrednost. Opšti oblik naredbe je

WAIT lokacija, nđ [nđ]

pri čemu je

lokacija — parametar kojim se definiše memorijska lokacija doli se određeni korak u WAIT naredbi. Uglavnom se koriste lokacije koje se odnose na hardver i doli se vrednosti nazivaju numerama od toka BASIC programa,

nđ, nđ — numerički izraz koji se periodu u određenoj vrednosti.

WAIT naredba se uglavnom koristi za privremeno namještanje programa na slanje odgovarajuće poruke ili slanje/primanje informacija. Ona se može koristiti za namještanje BASIC programa na neki drugi delovi hardvera.

Naredba se izvršava na sledeći način: najpre se izvršava AND logička operacija pri čemu su operandi određeni namještanje lokacije definisane parametrom lokacija i nđ. Nakon toga izvršava se logička operacija isključivanja OR, pri čemu su operandi rezultat AND operacije i nđ. Ako dođe do različitosti tih vrednosti 0 tada se postavlja prethodni postupak. U protivnom — nastavlja se sa izvršavanjem programa.

WAIT naredba se može koristiti tako u direktnom načinu rada, tako na osnovi programa.

DEF FN (Stran 110)

Stati za definisanje memorijske funkcije koja će kasnije biti korišćena u okviru programa. Opšti oblik naredbe je

DEF FN naziv(parnost/nđ) = izraz

pri čemu je

izraz — parametar koji definiše izraz koji je dodeljeno naredbi naziv(nđ) funkciji. Pri korišćenju u programu mora biti slovo, a naziv — slovo ili nđ. Naziv može biti proizvoljna dužina, pri čemu su bitni prva dva simbola.

parnost/nđ — predstavlja memorijsku adresu koja doli se na osnovi funkcije,

izraz — izraz koji definiše izraz.

DEF FN naredba omogućuje definisanje kompleksnih naredbi, tak izraz kao funkcije. On predstavlja pojednostavljeni način izraz izraz koji postavlja na određenoj adresi u programu.

U okviru programa, neodređena funkcija se postavlja na:

FM (nazivprograma)

na čemu je argumentu predmetne dodijeljena konkretna vrednost. Ova naredba se može koristiti uključeno na svaku programnu

DIM (Baza 3.8)

Onačinje dodeljivanje pojedinačnog imena grupi podataka i uspostavlja asocijativnog programa u računara na postojuću grupu podataka. Ova naredba se koristi na brojeve/znakove podataka. Opšti oblik naredbe je

DIM (naziv₁,n₁,... ,n_k)

pri čemu je

n₁ — parametar koji definiše broj i tip (brojevi, znakovi, celobrojni k-dimenzionalnog niza

n₂,... ,n_k — parametri koji određuju dimenzije k-dimenzionalnog niza i broj elemenata u svakoj dimenziji (počev od 0)

Ova naredba se može koristiti bilo u direktnom načinu rada, bilo na svaku programnu

SI SLEEP (Baza 7.6)

Onačinje uspostavljanje vremenske programa određena broj sekundi. Opšti oblik naredbe je

SLEEP broj

pri čemu je

broj — brojna vrednost u sekundama (DMSMS), koja definiše vreme (prekidano u sekundama) na koje treba ustupiti programnu kontrolu programu

Ova naredba se može koristiti bilo u direktnom načinu rada, bilo na svaku programnu

AUTO (Baza 7.8)

Koristi se za automatsko razvrstavanje programskih linija pri upućivanju programa. Opšti oblik komande je

AUTO [naziv]

pri čemu je

broj — sledećeg vrednosti iz opsega [1,65535] koja predstavlja brojni azimutni step razvrstavanja programskih linija

Nakon aktiviranja komande AUTO (pri čemu je naveden i parametar broj) potrebno je prvi programski red izvesti kompletno (sa obavljanjem programskog reda na početku), a zatim pristupiti tasteru RETURN. U sledećem redu davana automatski će se ispuniti obavešta o sledećem programskom redu (povratna vrednost vrednost na korek). Potrebno je samo isprati sadržaj programskog reda i pristupiti taster RETURN. Ova obavešta je postavljena popalno, pri prvom prvu programu.

Prekid daljeg programa vrši se pritiskom na taster RETURN nakon čega se na ekranu pojavi brojna vrednost koja predstavlja sledeće.

Povraćanje dejstva komande AUTO broj vrši se na.

AUTO

Komanda AUTO se može koristiti u bilo kojoj a diskretnom načinu rada.

LIST (Baza 2.6)

Slike su prikazivanje (listanje) jedne ili više linija BASIC programa koji se nalazi u memoriji računara. Ova oblika komande je:

LIST $\left\{ \begin{array}{l} \text{—broj} \\ \text{broj1—broj2} \\ \text{broj1—} \\ \text{—broj2} \\ \text{broj} \end{array} \right\}$

pri čemu su broj, broj1, broj2 oni brojevi koji određuju linije ili linije programa koje treba prikazati.

Listanje se vrši pritiskom na taster, ali se korišćenjem CMD naredbe isto može izvršiti i na računski ekranu jedinstven. Na primer — na liniji 10. Ova komanda se može koristiti bilo u diskretnom načinu rada bilo na nivou programa.

DELETE (Baza 7.4)

Komanda se za brisanje dela programa unetog u memoriju računara. Ova oblika komande je:

DELETE $\left\{ \begin{array}{l} \text{—broj} \\ \text{broj1—} \\ \text{broj1—broj2} \\ \text{broj} \end{array} \right\}$

pri čemu su broj, broj1 i broj2 oni brojevi koji određuju linije ili linije programa koje treba brisati.

Ova komanda se može koristiti u bilo kojem a diskretnom načinu rada.

REMINDER (Bazir 7.0)

Komandir se na premenjiv obselekta narednje programa ali dela, po-
stavlja mednarodni in mednarodni računalni. Opiti obselekta komanda je:

REMINDER (bazir) [bazir] [bazir]

pri bazir je:

bazir? — obselekta narednje bazir narednje narednje narednje obse-
lekta narednje u programu (ali dela programa) narednje narednje narednje
REMINDER. Parameter je opiti obselekta, i obselekta se narednje
— podnarednje se narednje 10.

bazir? — obselekta narednje bazir obselekta narednje narednje narednje
narednje obselekta narednje Parameter narednje narednje narednje, i podnarednje
narednje narednje je 10.

bazir? — obselekta narednje bazir obselekta obselekta narednje narednje
i programu od bazir narednje da se narednje komanda REMINDER.
Parameter je opiti obselekta, i obselekta se narednje — podnarednje
se narednje narednje bazir obselekta obselekta pri narednje u programu.

Ova komanda je narednje komanda narednje u narednje narednje
narednje.

KEY (Bazir 7.0)

Komandir se definira funkcionalnih narednje (F1, F2, ..., F9) i pri-
stavlja narednje bazir na se narednje. Opiti obselekta komanda je:

KEY (bazir) [bazir]

pri bazir je:

bazir? — obselekta narednje se narednje [1,2] bazir obselekta pri-
stavlja funkcionalnih narednje F1, F2, ..., F9.

narednje? — narednje, komanda da se narednje bazir na se narednje
narednje narednje. Parameter se narednje od funkcionalnih narednje na narednje
se narednje narednje bazir na se narednje. Ova parameter narednje bazir narednje
narednje 10 narednje.

Komanda KEY, i bazir na narednje narednje narednje bazir i narednje,
dada se narednje (narednje) funkcija bazir na se narednje funkcionalnih na-
narednje.

Primeri:

1) Da se narednje narednje narednje, 4 se narednje narednje narednje
se narednje narednje narednje F1, F2, F3 i F4 i narednje 4 F1, F4, F6 i F8
narednje na se narednje od narednje F1, F4, F6 i F8 i narednje se narednje
narednje 10.

2) Da se se narednje na se narednje od funkcionalnih narednje narednje
narednje da narednje bazir na se narednje narednje je da narednje
narednje bazir na se narednje narednje bazir na se narednje.

Komanda KEY se narednje narednje bazir u narednje narednje, narednje
narednje na se narednje.

TIME 10:30

Šestdeseto postojećih potrošača pokazuje program. Do pro-
pida je moglo doći, što kao se pri izvršavanju programa saditi na re-
radu 2000 i 2001, ali je u tome izvršavanju programi pravila i taster
RUM/SPOR. Opšti oblik izvedbe je

100

Nelson meetings are intended primarily as an advisory program and must be kept in focus. The keynote is made by Nelson advisors, a discussion follows.

100 100 100

Služi za brzo ije program, i koristeći pravih i je me-
rije mlazova. Ova obla kumada je

Remarque NEW se réfère au dernier état de la table obtenue précédemment.

Ova komanda se može koristiti bilo u direktoriju radnog reda, bilo na njegovom programu.

1994 1995 1996

Keywords: *asynchronous program; monitoring; a monitor; a sub-
sare; Online; off-line; hardware; etc.*

The figure consists of two separate line graphs. The left graph plots 'Rate of reaction' on the y-axis against 'Temperature / °C' on the x-axis. The x-axis has markings for 10, 20, 30, and 40. The curve starts at a low rate at 10°C, rises to a peak at 30°C, and then begins to decline at 40°C. The right graph also plots 'Rate of reaction' on the y-axis against 'Temperature / °C' on the x-axis. The x-axis has markings for 10, 20, 30, and 40. This curve starts at a low rate at 10°C and shows a continuous, steep upward trend, reaching its highest point at 40°C.

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Prvi — parametar koji može biti statistički. Ukoliko se prevede, on definiše složenu proporcionalnu reću od koje nastaju izvršavajući programi. U poslednjem programu se govori o odnosa između izvršavajućih

Reportage: U BAHCE: 78 postroj jeli jedan običak komaraca BILN
U ovom slučaju ova običak komaraca je:

822 M. "Mason" [Tobias] [Underwood]

show — parameter yang default pada program *showing* ini

Parametri skali i polinoma linearna tako modifikuju kao u slučaju na
naslovu. D.Č.19.10

Drugi oblik komande RIN omogućuje višestruko ponašanje po grupi na dijelu i komandirajućim, a istovremeno i odgovor na komandu.

Komanda RUN se može izvršavati bilo u direktnom (jednom redu, ako na njemu program)

Primeri

Primer 1 — Kalkulator naredbe, REM, LET i STOP

```
10 REM
20 REM IZRACUNAVANJE OBLIMA I PLOŠINE KRUGNICE
30 REM  $O = \pi \cdot R^2$ ,  $P = \pi \cdot R \cdot R$ 
40 INPUT "POLUPREČNIK KRUGNICE JE " , R
50 LET O =  $\pi \cdot R^2$ 
60 LET P =  $\pi \cdot R \cdot R$ 
70 PRINT "OBIM " , O
80 PRINT "PLOŠINA " , P
90 STOP
```

Programski redovi 10 i 20 predstavljaju komentari koji nemu uticaja na izvršenje programa. Linije komentara su vidljive samo u slučaju "watch" programa (u programu nisu izvršljive).

Programski redovi 40 predviđa se vrednost koja predstavlja poluprečnik kruga.

Programski redovi 50 i 60 daju na izračunavanje obima i površine pri čemu se zahteva red LET koji hoće izvršiti. Programi na liniji 70 i 80 obebeđuju prikaz rezultata, a poslednja linija daju samo izlask iz programa.

Primer 2 — Kalkulator komandi CONT i RUN, kao i naredbe STOP

Izvršeno izvan u prethodnom programu. Sposobnost novi programski red:

```
70 STOP
```

Poslednja izvršavanje programa, nakon uvođenja sledeće vrednosti u promenljivu R, na ekranu se dobija izračunata vrednost obima i u sledećem redu ekran poruka

```
BREAK IN 70
READY
```

Isto je programirano naredbom STOP u programskom redu 70. U ovom trenutku možemo na primer, u direktnom načinu, kada ukućamo prikaz vrednosti promenljive R naredbom:

```
PRINT "POLUPREČNIK " , R
```

i nakon dobijanja ove vrednosti, komandom CONT obebeđuje da izvršava program kao kao rezultat daju vrednost površine i poruku READY

U ovom trenutku nastavlja izvršiti još jedan elementarni. Radna vrpca se direktno radi, radi prikaz sadržaja programiranih B, O i P. Dobitnikom vrlobrzo se kojim smo oporavili i psihološki različitiji programi. Aktivirajući sada komanda:

RUN 70

kojom se sadržaj izvršuje programi različitog u nastavku razmatra, ali pošto od programiranih reda 70 Na ekranu čitamo sledeći:

OSIM 0
BRIKAK IN 70
READY

Nastupak programa različitosti komanda: CONT, a kao rezultat dobijamo:

POVRSINA 0
READY

Dobijeni rezultati potvrđuju da se još aktivirajući programi, vrlobrzo radi programiranih postavljaju na početno stanje (kada se bliskoj, a nastavak od tipa programiranih) U konkretnom slučaju to je vrlobrzo 0

Primer 3 — Korišćenje naredbe WAIT

```
10 PRINT "POCETAK"  
20 PRINT "PROGRAM JE U STANJU CECKANIA DA SE"  
30 PRINT "NA KASNOPOSLU PRITISNE TASTER ZA AKTI-  
    VANJE TRAKE"  
40 WAIT 1,11,11  
50 PRINT "NASTAVAK IZVRSEKIA PROGRAMA"  
60 STOP
```

Aktivirajući programi na ekranu se prikazuje poruke određene programiranim (jednovima 10, 20 i 30). Nakon toga, naredbom WAIT u programiranim liniji 40 prekida se dalje izvršavanje programi. Aktivirajući odgovarajućeg tastera na tastaturi nastavljaju se u nastavku programi, a taster se dobija odgovarajuća poruka (programirani liniji 50).

Primer 4 — Korišćenje komandi AUTO, REMBER, LIST, NEW KEY

Napomenimo jedan elementarni program koji se u dva tačka broja izvršuje čitavi uslovi operacije. Pri postavljanju programa komandi čitavi komanda AUTO tipično razjeto

AUTO 1

Ovom komandom aktivirali smo matematički računarski program-
ski linija. Nakon toga upišimo:

```
100 INPUT 'PRVI OPERAND="A
```

Odmah nakon pritiska tastera RETURN, u sledećem redu skeniramo
memoriju da se pojaviti narednja 100. Očigledno se očekuje da upišemo
bilo koji sadržaj prethodnog reda i pritisnemo taster RETURN. Upi-
šimo:

```
INPUT "DRUGI OPERAND,"B
```

ako da u dalju programsku liniju ima upisat:

```
101 INPUT 'DRUGI OPERAND 'B
```

Nakon pritiska RETURN, u sledećem redu skeniramo pojavio se obe-
ležje 101, i tako redom. Pri tome upisano sledeće narednje, svaka u po-
slednjem redu:

```
PRINT "ZBIR" A+B  
PRINT "RAZLIKA" A-B  
PRINT "PROIZVOD" A*B  
PRINT "KOLICNIK" A/B  
STOP
```

Ovim narednjama prethodno redom obeležja 100, 101, 100, 101 i 100
im tips, u sledećem redu skeniramo pojavljaju se obeležja 101. Da bismo
prešli na dalju upisivanje programa, pritisnemo je taster pritisnuti ta-
ster RETURN.

Aktivirano prethodno unosi program, a kao operande upišimo:

```
5 : -2, Deljeno rezultir:
```

```
ZBIR : 3  
RAZLIKA : 7  
PROIZVOD : -10  
KOLICNIK : -0.5
```

Iskucirano u dalju komandu RESUME: U tom slučaju upišimo:

```
RESUME 100.00
```

kojom će biti izvršena promena obeležja narednje, trećeg programa.
Obeležja prve programske linije biće 100, a svake narednje redom na 10.
Da bismo na sledeći pritisak tastera programa uslednog u memoriji
narednje, upišimo komanda:

```
LIST
```

Na ekranu dobijamo:

```
100 INPUT TYPE OPERAND: "A
100 INPUT "BRUCE OPERAND: "B
100 PRINT "ZNA: "A+B
100 PRINT "RAZLIKA: "A-B
100 PRINT "PROIZVOD: "A*B
100 PRINT "KOLICNIK: "A/B
100 STOP
```

Prostom aktivacijom programa sa iste vrednosti operandu (A=5 B=—2) dobijamo iste istane rezultate.

Kao što je ranije rečeno, odmah nakon uključivanja računara funkcionalni tastovi F1,F2 ...,F8 imaju jedinstveni određeni funkcije U BASIC-u računara Commodore komanda KEY koristi se moguće pristupiti ovim uslojno dodeljenim funkcijama U tu svrhu odabiremo

KEY

i na ekranu se dobija

```
KEY 1,"GRAPHIC"
KEY 2,"BOARD"+CHR$(10)
KEY 3,"DIRECTORY"+CHR$(10)
KEY 4,"SCROLL"+CHR$(10)
KEY 5,"DSAVE"+CHR$(10)
KEY 6,"RUN"+CHR$(10)
KEY 7,"LIST"+CHR$(10)
KEY 8,"MONITOR"+CHR$(10)
```

U ovom trenutku računski sistem dobija u svakoje pojedinačnog tastera. Zapravo se uključivo na tastere F6 i F7. Njima se pripisano dodeljivati komande RUN i LIST. Iz ovog lista, pominjemo dve komande, koje nam uo koriste u ovom primeru, jednako ključne i korišćenjem funkcionalnih tastera F6 i F7. Primera radi, prikazujemo funkcionalni tast F6. Na ekranu se se prikazati komanda LIST a odmah nakon izvršeno se izvrši program izdatihog u narednji rečnik.

Istovremeno radi drugu mogućnost koja pruža komanda KEY, da bismo izvršili izdatih određeni funkcionalni tastera. Recimo, želimo da se program automatski pokrene u trenutku pritisaka na taster F1. U tu svrhu upišimo komanda

```
KEY 1,"RUN"+CHR$(10)
```

Pritiskom na taster F1 konstatujemo da je izvršena funkcija računara. Dalje, ako pritisak na taster F2 treba izvršiti program izdatih u narednji računara, to se može realizovati na

```
KEY 2,"NEW"+CHR$(10)
```

Prostředím nastava F1, tj. SHIPT/F1, běží obecný program určený k monitorování teploty. U něj se nastavuje UPRD sio pokud jsou do teplotního programu, který je přecházel na v monitorování teploty.

Prostor 3 – Korišćenje razreda, SLIOP u izvedenoj HALTIPI

```

30 PRINT "POGLED NA PROGRAM:"
40 PRINT "SLOVO SEKUNDE ZAUSTAVITI IZVRŠENJE PRO-
   GRAMA:"
50 INPUT S
60 SLEEP S
70 PRINT "NASTAVAK PROGRAMA:"
80 PRINT "FUNKCIJE DODAJENJE TASTERIMA F1—F8 SU:"
90 KEY
95 PRINT PRINT "KRAJ PROGRAMA"
99 END

```

Alimentacija programov i kao njena paravremena upotreba? Ovdje smo istaknuli da se manjeva dijela kvadravnog programa u izvornju od 7 sati od 1100 je obdobljeno programskim redom 40. Nakon istoga tog vremena nastavlja se dalje izvornju programa. Koje je u skladu sva prilagodljiva izvornju dobivaju i dodatno izmjenjivanje nastavlja.

Altidrapno je osnovni program i kao glavni vidik upotrebe 15
 bolnik se da je vrhovni nadzor nad programom izvrši dole

Preparavamo da la programa treis stăruiti odăruine program-
da relievi, i to 30—50, kio i programul cel 40 To adăuna treis-
vii, hănuțuine.

DEPT. OF THE ARMY

1000

Se melhora capacidade gerir o tempo, programar, trabalhar a

3.4. DISCUSSIVE FUNCTION

Na referatu C-124, a olivera HASTIC prilikom dostupna je veći broj izjava. Posmatrano izjavio je na opširnijsi naracivati, veći to ostane do naredni lista se podizaj na

- a) Funkcijske kope se koriste u razmatranju,
- b) Funkcijske kope se koriste u radu sa izmisljenim podacima,
- c) Funkcijske kope se koriste u radu sa stvarnim
- d) Navedeno nije tačno.
- e) Funkcijske kope se koriste u radu sa grafikom,
- f) Funkcijske kope se koriste u radu sa apodiktikom,
- g) Funkcijske kope se koriste u radu sa podacima ili rezultatima iz razmatranja.

Pro toga, što je bitno razmatranje može od navedenih grupa funkcija, radi čega se može u potpunosti razmatrati pomenuti ovaj

se mogu koristiti na računaru C-128. Pod sistemskom parametrijom podrazumevano promenljiva, definisana od strane sistema, koja ima uticaj određene varijable, i to:

- ST — promenljiva čija vrednost ukazuje na vrstu ulazno/izlazne operacije,
- T1 — promenljiva čija vrednost ukazuje na postotak vrste interakcije između varijabli
- T11 — promenljiva koja ukazuje na postotak vrste interakcije između varijabli ili dolazne varijable po formuli $b/a/m$,/m,
- F1 — promenljiva čija vrednost ukazuje na oblik programa (npr. npr. je li program je izvršen izvan ili unutar sistema)
- ER — promenljiva čija vrednost dolazi kao rezultat izvršenja pri izvršavanju programa
- ERN — promenljiva čija vrednost dolazi kao rezultat izvršenja pri izvršavanju programa
- IR — promenljiva čija vrednost predstavlja status izvršavanja koda jedne funkcije
- IR1 — promenljiva čija vrednost predstavlja status (npr. status izvršavanja) izvršavanja koda jedne funkcije

Funkcije koje se koriste u matematičkim

Ove su funkcije: SIN, EXP, LOG, ABS, COS, INT, TAN, COS, TAN, ATN, DEC, HEX, BIN, OCT, FN.

Primeri su:

- u slučaju funkcije SIN, EXP, LOG, COS, TAN, ATN, FN i u slučaju broja dolazne vrednosti je približno tačan,
- izvršavanje funkcije predstavlja operaciju najvišeg prioriteta,
- u slučaju izvršavanja funkcije nije se radi o radu u radu.

SIN (Baza 10)

Koristi se za izvršavanje izvršavanja koda jedne funkcije. Opet, ova funkcija je:

SIN (Baza 10)

Primeri su: kod funkcije SIN je to definisano u tabeli 1.1, uz napomenu da vrednost ovog parametra ne sme biti manja od nula.

EXP (Baza 10)

Koristi se za izvršavanje izvršavanja koda jedne funkcije. Opet, ova funkcija je:

EXP (Baza 10)

pri čemu je parametar broj brojeva definisan u odjeljku 3.1. Ova parametar ima vrednost nula uključno [-48 48].

Napomena: Broj je o sklopovnoslojnoj funkciji diji je matematički zapis $x^{2.7}$, pri čemu je $x=1.714218$.

LOG (Baza 2.0)

Koristi se za određivanje logaritma nekog brojnog argumenta. Pri tome se radi o matematičkoj funkciji broja. Ona je bazna, $x=2.718$.
Opći oblik funkcije je:

LOG (broj)

pri čemu se pod parametar broj podrazumeva brojni izraz kako je to definisano u odjeljku 3.1, uz napomenu da vrednost parametarskog argumenta mora biti veća od nule.

ABS (Baza 2.0)

Koristi se za određivanje apsolutne vrednosti brojnog argumenta. Opći oblik funkcije je:

ABS (broj)

pri čemu parametar broj predstavlja brojni izraz kako je to definisano u odjeljku 3.1.

Napomena: Po definiciji je

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{za } x \geq 0 \\ 0, & \text{za } x=0 \\ -x, & \text{za } x < 0 \end{cases}$$

SGN (Baza 2.0)

Koristi se za određivanje znaka brojnog argumenta. Opći oblik funkcije je:

SGN (broj)

pri čemu parametar broj predstavlja brojni izraz kako je to definisano u odjeljku 3.1.

Napomena: Po definiciji je:

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & \text{za } x > 0 \\ 0, & \text{za } x=0 \\ -1, & \text{za } x < 0 \end{cases}$$

SIN (Baza 2.0)

Služi za određivanje vrednosti sinusnog brojanog argumenta. Opšti oblik funkcije je:

SIN (broj)

pri čemu parametar broj predstavlja brojni argument kako je to definisano u odjeljku 5.1

SIN (Baza 2.0)

Koristi se za određivanje vrednosti trigonometrijske funkcije sin(a) za vrednosti argumenta brojanog argumenta. Opšti oblik funkcije je:

SIN (broj)

pri čemu parametar broj predstavlja vrednost ugla izraženog u radijanima.

Napomena: Za određivanje vrednosti trigonometrijskih funkcija potrebno je zadati konstantu π , koja ima vrednost 3.14159265. Ova konstanta postoji definisana na računaru C-128 i može se dobiti ukoriscenjem prikazane instrukcije `PRINT 1 / *` (koji je smisljen u ovom programu instrukcija `PRINT 1 / *`).

COS (Baza 2.0)

Služi za određivanje vrednosti trigonometrijske funkcije cos(a) za vrednosti argumenta brojanog argumenta. Opšti oblik funkcije je:

COS (broj)

pri čemu parametar broj predstavlja vrednost ugla izraženog u radijanima.

TAN (Baza 2.0)

Koristi se za određivanje vrednosti trigonometrijske funkcije tg(a) za vrednosti argumenta brojanog argumenta. Opšti oblik funkcije je:

TAN (broj)

pri čemu parametar broj predstavlja vrednost ugla izraženog u radijanima.

Napomena:

a) Pri korišćenju funkcije tg(a) treba voditi računa o oblasti definisanosti pozicije funkcije.

b) Funkcija tg(a) se može realizovati korišćenjem relacije $\text{tg}(a) = 1/\text{ctg}(a)$

ATN (Baza 36)

Služi za određivanje vrednosti inverzne trigonometrijske funkcije uzimajući za vrednost matičnog brojnog izraza. Opšti oblik funkcije je

ATN (broj)

pri čemu parametar broj predstavlja brojni izraz kako je to definisano u tabeli 3.1

DEC (Baza 70)

Koristi se za prevodjenje (konverziju) heksadecimalne u decimalne brojne vrednosti. Opšti oblik funkcije je

DEC (parametar)

pri čemu parametar predstavlja prethodno izračunatu parametarsku izjavu je sadrža određene vrednosti u heksadecimalnom zapisu.

Argumenti

a) Pod heksadecimalnim brojevima shvataju se podrazumevano brojevi u sistemu sa osnovom 16, čije su "cifre" 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.

b) Vrednosti parametara predstavljenih mora biti iz opsega [0FFFF].

HEX+ (Baza 7.0)

Služi za prevodjenje decimalne u heksadecimalne brojne vrednosti. Opšti oblik funkcije je

HEX+ (broj)

pri čemu parametar broj nam daje vrednost iz intervala [3,42545] koja treba pretvoriti u heksadecimalni zapis.

RND (Baza 2.0)

Koristi se za generisanje slučajnog broja iz intervala [0,1]. Opšti oblik funkcije je

RND (broj)

pri čemu parametar broj predstavlja brojni izraz kako je to definisano u tabeli 3.1

Funkcijom RND generiše se pseudo-slučajni broj sa osnovom izabranom u vrednosti argumenta. Pri tome izabran argument definiše jedan od 3 moguća načina izbora podataka (ovaj izraz definiše, koji slučaj kao osnov za stvaranje slučajnog broja. Uključio je argument

a) negativan — tada se polazi od određene neodređene vrednosti u zavisnosti od vrednosti argumenta,

b) nula — tada se neodređena vrednost uzima na osnovu vrednosti argumenta samo.

c) pozitivan — tada vrednost argumenta sama znači za izbor neodređene vrednosti (određene se postupa neodređeno).

XOR (Baza 10)

Funkcija XOR je rezultat brojeva vrednosti dobijene operacijom ekskluzivnog OR nad zadatim brojevima argumentima. Opšti oblik funkcije je

XOR(broj1,broj2)

pri čemu su broj1 i broj2 numeričke vrednosti iz intervala [0,65535].

FN (Baza 10)

Koristi se za dobijanje brojeva vrednosti koje predstavljaju vrednosti funkcije koja je definisana u programu (vrednosti DOP FN, a koje) da funkcije biti reši. Opšti oblik funkcije je

FN funkcija(parmet)

pri čemu je funkcija parametar broj definicije nam određeni funkcije, a argument koji je brojna vrednost za koju treba izračunati vrednosti funkcije

Funkcija koja se koristi u radu sa znakovnim podacima

Ove grupe pripadaju funkcije ASC, CHR\$, LEFT\$, RIGHT\$, MID\$, STR\$, VAL, LEN i INSTR.

ASC (Baza 10)

Koristi se za prevodjenje prvog karaktera zadatog niza/promerljive u odgovarajućem ASCII kod. Opšti oblik funkcije je

ASC (niz)

pri čemu parametar niza predstavljaju znakovni niz koji je to definisano u tabeli 3.1. Rezultat funkcije predstavljaju brojevi vrednosti u opsegu [0,255].

CHR\$ (Baza 10)

Služi za prevodjenje brojeva u znakove podataka. Opšti oblik funkcije je

CHR\$(broj)

pri čemu parametar broj predstavlja brojnu vrednost kako je to definisano u odjeljku 3.1

LEFT (Baza 2.6)

Koristi se za dobijanje podataka nastavljenog od određenog niza karaktera na početku zadatog podatka/parametra. Opšti oblik funkcije je:

LEFT(baza,broj)

pri čemu parametar baza predstavlja znakovni podatak/parametar, a broj celobrojni vrednost iz opsega [0,255]

RIGHT (Baza 2.6)

Koristi se za dobijanje podataka broj čini određenog broj karaktera sa desne strane zadatog podatka/parametra. Opšti oblik funkcije je:

RIGHT(baza,broj)

pri čemu parametar baza = broj imaće isto značenje kao u slučaju funkcije LEFT

MID (Baza 2.6)

Koristi se za dobijanje podataka iz zadatog niza. Opšti oblik funkcije je:

MID(baza,broj1[,broj2])

pri čemu je broj znakovni podatak ili parametar, broj1 predstavlja brojni broj koji daje vrednost deljenju podataka podacima, a broj2 dužina izdatog podataka. Argumenti broj1 = broj2 imaju isti iz opsega [0,255]

Napomena: U C-128 obliku funkcija MID ima još jednu mogućnost. Naime, može koristiti superlajnajući jednog podatka u određeni broj niza određenim sadržajem.

STR (Baza 2.6)

Koristi se za pretvaranje brojnog u znakovni podatak. Opšti oblik funkcije je:

STR(broj)

pri čemu je broj brojni broj kako je to definisano u odjeljku 3.1

VAL (Baza 2.6)

Koristi se za pretvaranje znakovnog u brojni podatak. Opšti oblik funkcije je:

VAL(baza)

pri čemu pod pojmom uzaj podrazumevano značevni izraz tako je
u definiciji u odeljku 31. Ova funkcija je svesna funkcija STR.

LEN (Stran 20)

Služi za određivanje dužine jednog značevnog podatka/izraza. U
koliko značevni broj je određivanja. Opšti oblik funkcije je:

LEN(izraz)

pri čemu pod pojmom izraz podrazumevano značevni podatak/izraz
tako je u definiciji u odeljku 31.

INSTR (Stran 20)

Koristi se za određivanje početne pozicije jednog izraza u okviru
drugog. Opšti oblik funkcije je:

INSTR (izraz1,izraz2,izraz3)

pri čemu je:

izraz1 — parametar koji definiše značevni podatak u okviru koga
se određuje značevni podatak određeni parametrom izraz2

izraz2 — parametar koji definiše značevni podatak koga se traži
koga u okviru značevnog podatka određeni parametrom izraz1,

izraz3 — parametar koji definiše poziciju u okviru značevnog po-
datka izraz1, od koga počinje određivanje značevnog podatka izraz2
Ovaj parametar je opcionog karaktera i uvek će se izostaviti — pod
razumevanjem se vrednost 1. Može biti u opsegu 1—255

Funkcija koja se koristi u radu sa obradom

Ovaj grup pripada funkcije POS KWINDOW APC i TAB

POS (Stran 20)

Koristi se za određivanje položaja početne karaktera u koloni u ko-
joj se traži karakter. Opšti oblik funkcije je:

POS(karakter)

pri čemu argument može biti bilo koji broj ili značevni izraz

Napomena: U BASIC-u 10 pod izrazom skroz se podrazumeva
deo funkcije brojje 0 skroz na to da je skroz 40-ty koloniki. Funkcija
POS kao rezultat daje brojnu vrednost u opsegu 0—79

U BASIC-u 70, vrednost koja daje funkcija POS može biti u op-
segu 0—39 (kolonika se broje 40-ty koloniki skroz), odnosno u opsegu
0—79 (kolonika se broje 80-ty koloniki skroz)

WINDOW (Stran 70)

Služi za određivanje osnovnih parametara, uključujući poziciju okvira (pod pozicijom pozicije podrazumijeva se poziciju koja je definisana za redni podstručje). Opšti oblik funkcije je:

WINDOW(broj)

gdje broj je broj odgovarajuće vrijednosti koja može biti 0, 1 ili 2, i to:

0 — ukazuje da funkcija kao rezultat daje broj između 1 i toliko koliko pozicija,

1 — ukazuje da funkcija kao rezultat daje broj koji je toliko koliko pozicija,

2 — ukazuje da funkcija kao rezultat daje dužinu broja okvira, koja može biti 40 ili 80.

SPC (Stran 20)

Koristi se za pomeranje kursora na određenu broj pozicija unazad — u odnosu na odgovarajuću poziciju. Opšti oblik funkcije je:

SPC(broj)

gdje broj parametar broj predstavlja vrijednost koja može biti u opsegu 0—255.

Ova funkcija se može koristiti izolovano u kombinaciji sa naredbama PRINT i PRINT# i služi pri formirajućem ulaznim podacima, bilo da je ulazna jedinica ekran bilo neka druga diskovna jedinica.

TAB (Stran 20)

Služi za pomeranje kursora unazad na zadatu broj pozicija u tablici koja, odvajajući od prve pozicije. Opšti oblik funkcije je:

TAB(broj)

gdje broj parametar broj ima vrijednost iz opsega 0—255. Ova funkcija se može koristiti izolovano u okviru naredbe PRINT.

Sistemске funkcije

Ovoj grupi pripadaju funkcije ERN, FR, FILE, POINTER i USE.

ERN (Stran 70)

Ova funkcija daje kao rezultat odgovarajuću poruku u zavisnosti od argumenta. Opšti oblik funkcije je:

ERN(broj)

pri čemu je broj određene vrednost u opsegu [1,41] koji predstavlja kod greške.

Napomena: Najbolje se kao argument funkcije koristiti internu promenljivu *IR*.

FRE (Baza 10)

Koristi se za dobijanje informacije o raspoloživoj RAM memoriji namenjenoj programu i promenljivim u njemu. Opšti oblik funkcije je:

FRE(*parametar*)

pri čemu je argument — parametar koji ima sledeće osobine:

a) U BASIC-u 2.0 parametar može biti bilo koji broj ili izraz koji predstavlja vrednost i on mora biti veći od vrednosti funkcije FRE. Kao rezultat funkcije FRE dobija se brojna vrednost koja definiše raspoloživu RAM memoriju koja se može koristiti bilo za program, bilo za promenljive. Pri tome, dobijena vrednost može biti i negativna (ukoliko je broj određene bajtova veći od 32768). Da bi se u ovom slučaju dobila tačna vrednost raspoložive memorije, koristi se izraz

FRE(X) — 65536*(FRE(X)+8)

b) U BASIC-u 7.0 parametar može imati vrednost 0 ili 1, tako da FRE(X) određuje veličinu raspoložive memorije namenjene programu, a FRE(1) veličinu raspoložive memorije namenjene promenljivim.

FREE (Baza 10)

Koristi se za dobijanje sadržaja ne određene memorijske lokacije. Opšti oblik funkcije je

FREE(*broj*)

pri čemu parametar broj predstavlja brojni izraz čija vrednost definiše memorijsku lokaciju i može biti u opsegu [0,65535]. Rezultat funkcije je celobrojni vrednost u opsegu [0,255].

Napomena: Funkcija FREE radi u okviru postojeće adrese baze (kao se radi ova konstanta BANK). Ova adresa uvek koriguje se C-128 rešenja radi izbegavanja da u C-128 padne tajna ne postoji mogućnost izbora baze tj. određene memorijske konfiguracije.

POINTER (Baza 7.0)

Koristi se za određivanje memorijske lokacije na kojoj je smešten određena promenljiva. Opšti oblik funkcije je

POINTER(*promenljiva*)

pri čemu parametar promenljiva definiše naziv broja/konstante promenljive na koja se određuje memorijska lokacija.

USA (Baza 10)

Koristi se za podršku matematičkog programa u BASIC programu, pri čemu pojedina odnosi matematičkog programa treba uskladiti sa memorijskim lokacijama 789 i 790 (za C-64 vidjeti rubricu), odnosno 4650 i 4651 (za C-128 vidjeti rubricu), korištenjem naredbi POKE. Opšti oblik funkcije je:

USA(pocj)

pri čemu broj predstavlja parametar koji se prima u matematički program. Nakon izvršenja matematičkog programa dobijeni rezultat je dostupan na adresi BASIC programa kao vrijednost funkcije USA.

Funkcije koje se koriste u radu sa grafikom

Ovoj grupi pripadaju funkcije BILK, BICUT, BGR. Posmatra funkcije koje biva detaljno obrađene u okviru poglavlja koje se odnose na grafičku, a za sada ćemo navesti samo njihovu osnovnu namenu.

BILK — koristi se za određivanje linije koje određuju deo skena.

BICUT — koristi se za određivanje tačke poslije prelaska kroz neki od boja kamere.

BGR — koristi se za određivanje tačke grafiknog rebrisa skena

Funkcije koje se koriste u radu sa aprazijevima

Ovoj grupi pripadaju funkcije BUMP, BPCOLOR, BPPRITE i BPPPOS. One će biti detaljno obrađene u okviru poglavlja koje se odnose na aprazijevu, a mi sada navodimo samo njihovu osnovnu namenu.

BUMP — koristi se za dobijanje informacija o sadržaju aprazijevu ili aprazijevu i poslikom.

BPCOLOR — koristi se za dobijanje tačnijeg boje registara koje koriste aprazijevu.

BPPRITE — koristi se za dobijanje osnovnih informacija o aprazijevu.

BPPPOS — koristi se za dobijanje informacija o poziciji aprazije i aprazijevu linije.

Funkcije koje se koriste u radu sa palicom i vertikalnim perom

Ovoj grupi pripadaju funkcije JOY, POT i PEN

JOY (Baza 78)

Služi za određivanje pozicije palice na gornji i donji tastu sa palice. Opšti oblik funkcije je

JOY(pocj)

pri čemu parametar k može imati vrednost 1 ili 2 koje ukazuje na odgovarajuću polku na opcu (pari i ili pari).

Vrednost funkcije ED , shodno položaju polke, može biti iz opsega [1-6] prema slede:



Napomena: Ako je izmerenata jedinica tačnije od polja, tada se vredna vrednost u prethodnoj listi izmenava sa 128.

PUT (Slike 7-9)

Kada se za određuju vrednosti parametara (ov "puta") koje je prikazane na mestu prethodnosti na polku na opcu. Opšti oblik funkcije je

PUT(kraj)

gde čemu parametar k može biti iz opsega [1-4] i on definiše jedan od četiri moguća položaja parametara

Vrednost funkcije može biti iz opsega [1-128]. Vrednost je pri tom prvenstveno tačnije od polja, tada se odgovarajuća vrednost izmenava sa 256.

PLN (Slike 7-10)

Slike se određujuje tačnije koordinata vrhunske ose. Opšti oblik je

PLN(kraj)

gde čemu parametar k može biti iz opsega [1-4] i on definiše jednu od sledećih ose:

0 — vrednost funkcije predstavlja X-koordinatu tačke polake vrhunske ose (40-og kolonisti ose),

1 — vrednost funkcije predstavlja Y-koordinatu tačke polake vrhunske ose (40-og kolonisti ose),

2 — vrednost funkcije predstavlja X-koordinatu tačke polake vrhunske ose (80-og kolonisti ose),

3 — vrednost funkcije predstavlja Y-koordinatu tačke polake vrhunske ose (80-og kolonisti ose),

4 — vrednost funkcije je skraćena vrednost vrhunske ose

Primeri

Primer 1 — Iračunanje kvadratnega korena iz zadane broja

```
10 INPUT "BROJNA VREDNOST " A
20 PRINT "ZA A=" A " KVADRATNI KOREN JE " SQR(A)
```

Primer 2 — Iračunanje vrednosti $\log(a)$, pri čemer so a i b zadane vrednosti

```
10 INPUT "OSNOVA LOGARITMA " B
20 INPUT "VREDNOST ZA KJU JE ODREJEN LOGARITAM " A
30 PRINT "REZULTAT " LOG(A)/LOG(B)
Za danih vrednosti A=1 i B=2 dobiva se rezultat 0
```

Primer 3 — Iračunanje vrednosti a^b na podani vrednosti a

```
10 INPUT "PODATKE A=" A
20 PRINT "REZULTAT "EXP(A)
```

Primer 4 — Iračunanje specifične vrednosti funkcije $a+b$, pri čemer so a i b zadane brojeve vrednosti

```
10 INPUT "PODAKI A, B SU" A,B
20 PRINT "APROXIMIRNA VREDNOST FUNKCIJE JE "ABS(A-B)
```

Opomba: Naloga skriptiranja programa i dobijanja podatke "PODAKI A, B SU" poudarjeno je upoštevati željeno vrstno razporeditev A i B, t.j. vrsta sklopi zvezke i vrednosti podatka B. Na koncu programa treba postaviti ukaz RETURN

Primer 5 — Iračunanje srednje vrednosti a i b, pri čemer so a i b zadane vrednosti

```
10 INPUT "PODATKE A=" A
20 INPUT "PODATKE B=" B
30 PRINT "SREDNJA VREDNOST JE " (A+B)/2
```

Primer 6 — Koordinatne funkcije INT

```
10 INPUT "PODATKE A=" A
20 INPUT "PODATKE B=" B
30 PRINT "A=" A " INT(A)=" INT(A)
40 PRINT "B=" B " INT(B)=" INT(B)
```

Kao rezultat vrednosti izračuna A=3.79 i B=—5.7 Kao rezultat dobivamo INT(A)=3 INT(B)=—5

Opomba: Pod koordinatnim vrednostima brojeve mogu postaviti samo na najpovoljniji broj, koji nije veći od vrednosti zadane brojeve vrednosti.

Primer 7 — Izračunavanje osnovnih trigonometrijskih funkcija na zadatu vrednosti ugla

```
10 INPUT "UGAO IZRAZEN U STEPENIMA",X
20 PRINT "SIN(X) = " SIN(Pi*X/180)
30 PRINT "COS(X) = " COS(Pi*X/180)
40 PRINT "TG(X) = " TAN(Pi*X/180)
50 PRINT "CTG(X) = " 1/TAN(Pi*X/180)
```

Primer 8 — Koristićemo funkciju ATN

```
10 INPUT "VREDNOST TANGENSA JE/A",A
20 PRINT "UGAO U RADIJANIMA",ATN(A)
```

Primer 9 — Koristićemo funkciju DEC i HEX

```
10 INPUT "HEKADECIMALNI (H=16)",H$
20 INPUT "DECIMALNI (D=10)",D$
30 PRINT "H = " H$, D = "DEC(16)"
40 PRINT "D = " D$, H$ = "HEX(D)"
```

Primer 10 — Koristićemo funkciju RND na dobijanju slučajneje vrednosti iz opsega [1,6] na slučajnom način

```
10 PRINT INT(RND(5)+1)
```

Primer 11 — Koristićemo funkciju XOR

```
10 INPUT "PRVI OPERAND",A
20 INPUT "DRUGI OPERAND",B
30 PRINT A,"XOR",B,"=","XOR(A,B)"
```

Za ulazne vrednosti $A=40$ i $B=9$, a dobijemo na to da je:

```
A = 4010 = 101100002
B = 910 = 000010012
```

dobija se

```
+ 101100
+ 000101
-----
101110012 = 18510
```

Primer 12 — Koristićemo funkciju ASC i STR\$

```
10 INPUT "IZABERITE PODATAK",A$
20 INPUT "BRJINI PODATAK",B
30 PRINT "A =" A$, "ASC(A) =" ASC(A$)
40 PRINT "B =" B$, "STR$(B) =" STR$(B)
```

Alfabetičnog poretka i kao alfabetski uređene opšteno respektivno
 RACUNAR : 88. Kao rezultat dobijemo:

```

A1=RACUNAR      ASCII1=87
B=88             STR8(8)=V
    
```

pri čemu B1 predstavlja ASCII kod prvog znaka u okviru izabranog podatka RACUNAR (karaktara R), a V predstavlja karakter čija je ASCII vrednost 86

Primer 11 — Koristi se funkcija LEFT, RIGHT, MID i LEN

```

10 A$="YUGOSLAVIJA BEOGRAD"
20 PRINT "NA POČETKU" LEFT(A$,6)
30 PRINT "U SREDINI" MID(A$,6,17)
40 PRINT "NA KRAJU" RIGHT(A$,7)
50 PRINT "UKUPNA DUGINA" LEN(A$)
    
```

Primer 12 — Koristi se još jedna mogućnost funkcije MID (nastavljen u Č128 nastav. 1, BASIC-a 7.8)

```

10 A$="SVILA" : PRINT "A$="A$
20 MID(A$,3,3)="ENT"
30 PRINT "A$="A$
    
```

U ovom programu se sa A\$ VIL, koja se nalazi u okviru riječi SVILA, zamjenjuje rečicom ENT.

Primer 13 — Koristi se funkcija STR\$

```

10 A=-371.48 B=302.58
20 PRINT STR$(A+B)
    
```

Primer 14 — Koristi se funkcija VAL

```

10 A$="C123" B$="123456"
20 C$="32478" D$="1844"
30 PRINT "VAL(A$)="VAL(A$)
40 PRINT "VAL(D$)="VAL(D$)
50 PRINT "VAL(C$)="VAL(C$)
60 PRINT "VAL(B$)="VAL(B$)
    
```

Primer 15 — Koristi se funkcija INSTR

```

10 A$="SMILJEREVSKA PALANKA"
20 B$="KA"
30 PRINT INSTR(A$,B$)
40 PRINT INSTR(A$,B$,10)
    
```

U ovom slučaju postavljaju se sadržaji KS u okviru sadržaja SAM-
IZDATIJSKA PALANKA — počev od prve postavke (programirane linije
30) U drugom slučaju (programirana linija 40) postavljaju se postojeci
podaci 17. Pri tom se dobijaju redom rezultati 10 i 18.

Primer 18 — Koristi se funkcija POS

```
10 PRINT "MAXIMUM" POS(2)
```

Kao rezultat dobija se vrednost 8, što podrazumeva tablicu podataka
kolona u kojoj se nalazi kursor

Napomena: Prva kolona je namenovana za 9

Primer 19 — Koristi se funkcija SPC i TAB

```
10 A$="NAZIV" B$="ADRESA"
```

```
20 PRINT A$ SPC(10) B$
```

```
30 PRINT A$ TAB(10) B$
```

Primer 20 — Koristi se funkcija RWINDOW

```
10 WINDOW 1,2,10,20
```

```
20 PRINT "BILANSI TEKUCEG PROZORA" RWINDOW(2)
```

```
30 PRINT "BILANSI TEKUCEG PROZORA" RWINDOW(1)
```

```
40 PRINT "FORMAT EKRANA" RWINDOW(2)
```

Poznavajući da WINDOW predstavlja naredbu za definisanje dela
ekrana koji se koristi kao radno područje (za "posao")

Aktivirajući prethodnog programa dobijamo:

```
BILANSI TEKUCEG PROZORA 20
```

```
BILANSI TEKUCEG PROZORA 10
```

```
FORMAT EKRANA 40 21 30
```

Primer 21 — Koristi se funkcija ERR

```
10 INPUT "KOD GREŠKE (1-4)" K
```

```
20 PRINT "KOD GREŠKE " K
```

```
30 PRINT "PORUKA O GREŠCI" ERR(K)
```

Primer 22 — Koristi se funkcija PRE

```
10 PRINT "SLOBODNA MEMORIJA NAMENJENA "
```

```
20 PRINT " — BASIC PROGRAMU" PRE(2)
```

```
30 PRINT " — PROMENLJIVIM " PRE(1)
```

Primer 23 — Koristi se funkcija PER

```
10 PRINT PER(2000)
```

Kada rezultat dolazi iz određene memorijalne lokacije (npr. iz adrese 1000).

Primer 24 — Koristišnje funkcije POINTER

```
10 A$="PODATAK" B=500
20 PRINT "POINTER ZA A$ "POINTER(A$)
30 PRINT "POINTER ZA B "POINTER(B)
```

O praktična, omogućavaš ovaj načinje čitaj kasnije više oči

Primer 25 — Koristišnje funkcije LSR

LSR funkcija omogućuje poverljivo raditišnog i BASIC program. Pri tome, pri pozivaju poverljivo funkcije u memorija računara treba smisliti odgovarajuće radniške programe. Nakon toga je potrebno na određene memorijalne lokacije (4000—4004 ili 700—704) upisati potrebne radniške radniške programe. U tu svrhu koristiš se naredbom POKE (u kojoj se kasnije čitaj više) BASIC program ima sličan, na primer:

```
100 B=USR1(A)
```

Kada se pri izvršavanju ovog programa nađe na programiranoj liniji 100, tada se kasnije postupa sa radniškim programom. On vrlo obično sad argumentom A i izvršavajući vratišat vrata BASIC programu pošto programirano B. Nakon toga postavlja se na izvršavanje BASIC programom, pošto od naredbe kopa dolazi na programirano liniji 100.

Primer 26 — Dvaštraje koristišnje funkcije FN

```
10 DEF FNP(X)=X+X — 10X + 5
20 INPUT "X=";X
30 PRINT "ARGUMENT X=";X
40 PRINT "FUNKCIJA F(X)=";FNP(X)
```

Potrebno da naredba DEF FNP(X) čitaj sa izvršavanjem određene funkcije kopa dolazi da kasnije u programu.

3.3. NAREDBE USLOVNOG/NEUSLOVNOG PRELAZKA

Koriste se na kasnije radniške izvršavanje naredbe u programu. Ovoj grupi pripadaju naredbe GOTO, ON i IF.

GOTO (Stran 10)

Obrnutoje beskonačno prelazak na naredbu na jasnijem obliku, kojim je poznat izvršanje programa na određeni programski broj. Opći oblik naredbe je

GOTO broj

pri čemu je:

broj — određena vrednost koja predstavlja oblikovanje naredbe programskog reda.

Ova naredba se može koristiti bilo u direktnom načinu rada, bilo na kraju programa.

ON (Stran 10)

Koristi se za "gručanje" u okviru programa u zavisnosti od vrednosti određene brojeve. Opći oblik naredbe je

ON broj [GOTO
GOTOB] m_1, m_2, \dots, m_n

pri čemu je

broj — brojevi koje treba je redefinisati u skladu 5.1,
 m_1, \dots, m_n — oblikovanje naredbi od programskih redova

Naredba se vršanje na sledeći način. Najpre se određuje određeni broj vrednosti broja definisanog parametrom broj. Ukoliko je određena vrednost i ($i=1, 2, \dots, n$), tada se vrši skok na programski red na sledećem m_i . U protivnom se naredba ignorira i prelazi se na izvršanje sledeće naredbe u programu.

Ključna reč GOTO se koristi kada je potrebno izvršiti beskonačno skok, tj. nakon skoka na određeni programski red čija je vrednost konstantna, naredba ON deluje izvršanje programa na nastavljanje počin od tog programskog reda.

Ključna reč GOTOB se koristi ukoliko je potrebno izvršiti određeni broj programskih redova (počin od nastavljanja programskog reda, pa sve dok se ne nađe na naredbi RETURN), a nakon se vraćati na naredbu čija sledi na naredbi ON i od tih nastavljanje deluje izvršanje programa. Ova naredba se može koristiti bilo u direktnom, bilo u određenoj načinu rada.

IF (Stran 20 + Stran 70)

Obrnutoje "gručanje" u programu u zavisnosti od naredbenog redova. Ova naredba ima više oblika, pri čemu u Stran 70 postoji oblik koji nije dostupan u Stran 20. Boga čemo razmotriti dva oblika.

a) Baza 10. Moguće su dva oblika naredbe, i to:

IF uslov THEN [broj
naredbe]

IF uslov GOTO broj

pri čemu je:

uslov — relacija u kojoj učestvuju dva broja/kombinacija broja, između kojih stoji neki od simbola upoređivanja ($=$, $<$, $>$, \leq , \geq , \neq , $< >$). Dva su tzv. "prosti uslovi". Uslov u IF naredbi može biti i složen "Složeni uslov" nastaje kombinacijom prostih uslova, pri čemu se koristi sljedeće reči AND/OR ; NOT

broj — celobrojna vrednost koja predstavlja sledeće rešenje programskog reša.

naredbe — jedna ili više naredbi BASIC jezika.

Naredba IF se izvršava na sledeći način:

— Ukoliko se pri izvršavanju programa uslov na naredbi IF, a pri tom nije ispunjen uslov, tada se vrh prelazi na naredbu koja sledi na IF naredbi

— Ukoliko se pri izvršavanju programa uslov na naredbi IF, a pri tom je ispunjen uslov, tada se

a) prelazi na programsku liniju sa sledećim brojem, ukoliko je sa sledećim reči THEN ili GOTO specifikovan ovaj parametar.

b) izvršavaju naredbu naznačenu parametrom naredbe, naznačenim sa sledećim reči THEN. Ukoliko poslednja od njih nije STOP, END ili GOTO, tada se nakon izvršavanja IF naredbe prelazi na naredbu koja je sledi.

b) Baza 7.2. Form predstavlja dva moguća su još dva oblika:

IF uslov THEN [broj
naredbe] [ELSE [broj
naredbe]]

IF uslov THEN BEGIN

naredbe

END [ELSE BEGIN

naredbe

END]

Parametri, nula, broj, naredba koja je isto značenje kao u slučaju odgovarajućih parametara IF naredbe čine su 1-4

U prvom slučaju IF naredba se izvršava na sledeći način. Najpre se upotrebjujući relacije definišu parametarski uslov. Definicija datog postupka navedena je na reči THEN ili na reči ELSE — a izvršava se tek onda da li je zadovoljen uslov navedenog ili ne. Pri tom postupak može biti odreden skupom naredbi koje treba izvršiti ili sklopom ili odredenu programsku liniju.

Napomena: Kompletna IF naredba može biti maksimalno 160 karaktera.

U drugom slučaju IF naredba se izvršava na sledeći način kao u prethodnom slučaju. Prednost ovog oblika se ogleda u tome što da analiza korišćenja struktura na taj način kao se naredba izjednači sa BEGIN i END može dati precizniji broj programskih linija. Onda se postepo ograničava na datu od 160 karaktera.

Naredba IF, bez obzira na oblik u kome je reč, može se koristiti bilo u direktnom načinu rada, bilo na nivou programa.

Primeri

Primer 1 — Program sa zadatu vrednost x i izračunava vrednost funkcije $f(x)$ po formali

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 2, & \text{za } x > 0 \\ x + 2, & \text{za } x < 0 \end{cases}$$

```
10 INPUT "ARGUMENT X=";X
20 IF X>0 THEN Y=X+3- GOTD 40
30 Y=X + 1-3*X+1
40 PRINT "X=";X PRINT "Y=";Y
50 STOP
```

Rešenje 2 — Prethodni zadatost rešen korišćenjem IF naredbe iz Rešenja 1-2

```
10 INPUT "ARGUMENT X=";X
20 IF X>0 THEN Y=X+2-ELSE Y=X + 2-3*X+1
30 PRINT "X=";X PRINT "Y=";Y
40 STOP
```

Primer 3 — Program sa dva zadata numerička podatka izvršava matematičku operaciju, i to:

- 1 — sabiranje,
- 2 — oduzimanje,
- 3 — množenje,
- 4 — deljenje

```

10 INPUT "PRVI OPERAND X=" X
20 INPUT "DRUGI OPERAND Y=" Y
30 INPUT "OPERACIJA (1-4) " OP
40 ON OP GOTO 60,70,80,90
50 GOTO 20
60 PRINT "X+Y=" X+Y STOP
70 PRINT "X-Y=" X-Y STOP
80 PRINT "X*Y=" X*Y STOP
90 PRINT "X/Y=" X/Y STOP

```

Primer 4 — Pogodnja razmišljanja kupa

```

10 A=INT(RND*100)+1
20 PRINT "POGODITE KAMISLENI BROJ (1-100)"
30 INPUT "BROJ " J
40 IF J<>A THEN BEGIN
50 IF J<A THEN PRINT "KAMISLENI BROJ JE VEĆI"
60 IF J>A THEN PRINT "KAMISLENI BROJ JE MANJI"
70 END GOTO 30 ELSE PRINT "POGODAK "END

```

Primer 5 — Ispitivanje još jedna mogućnosti naredbe IF

```

10 INPUT "BROJ B=" B
20 IF B>0 AND B<100 THEN BEGIN
30 PRINT "BROJ " B
40 PRINT "IZVAJATI " B+0
50 PRINT "KUP " B+0
60 END ELSE PRINT "IZVAN OPSERGA" GOTO 10
70 PRINT "KRAJ PROGRAMA"

```

14 NAREDBE ZA REALIZACIJU POTPROGRAMA

Ponovno rešavanje problema iskazuje da se jedan isti postupak ponovi više puta. Program napušta sa rešavanjem takve vrste problema, ukoliko bi isti grupu naredbi sa različitim promenama. Da bi se to postiglo, potrebna grupa naredbi iskazuje se u posebnoj celini koja se naziva potprogram i na koju se može obraćati po potrebi. Na taj način moguće je ispisivati kratki i jasno program, kao i manje komplikovane verzije iskazanih.

Pod potprogramom podrazumeva grupu naredbi u okviru programa koja se izvršava posebnom naredbom. Osnovna naredba sa realizacijom potprograma su **GOTO** (isključujući putovanje potprograma) i **RETURN** (isključujući povratak naredbi u okviru potprograma).

GOTO (tabela 14)

Obeležuje prelazak na potprogram. Opšti oblik naredbe je

GOTO broj

gde broj je

+

kojoj — odobrota, moćnost koja određuje broj programskih linija na koju se prinosi dalja izvršavanja programa.

Prilikom izvršavanja ove naredbe vrlo se brzo na programski red nametne parametrima broj, koji ukazuje na prvu naredbu potprograma. Nakon toga izvršavaju se naredbe počev od ove naredbe, pa sve dok se ne nađe na programskoj liniji koja sadrži naredbu RETURN koja ukazuje da se dalje do kraja potprograma. Dalje upravljanje se prenosi na naredbu koja sledi na naredbi GOTOB.

Ova naredba se može koristiti bilo u direktnom načinu rada, bilo na kraju programa.

RETURN (Blok 20)

Sledi na definisanje kraja potprograma, tj. određuje se kao u potprogramu broj je prva naredbom GOTOB. Ova, sledi naredba je:

RETURN

Kada se pri izvršavanju potprograma nađe na naredbi RETURN, tada se vrlo povratak u program, i to na naredbu koja sledi lin na reči GOTOB. Ova naredba se može koristiti odvajanje u okviru potprograma, pri čemu svaki potprogram mora imati bar jednu RETURN naredbu.

Primeri

Primer 1 — Korišćenje potprograma:

```
10 PRINT "RADE PROGRAM"
20 GOTOB 100
30 PRINT "POVIŠTAK I: PRIGRAM"
40 PRINT "KRAJ PROGRAMA"
50 STOP
100 REM
101 REM POTPROGRAM
102 REM
110 PRINT "RADE POTPROGRAM"
120 RETURN
```

Primer 2 — Korišćenje potprograma sa više ulaza

Korišćenju funkcija $f(x)$ sa sedam vrednosti argumenta x , pri čemu je:

$$f(x) = \begin{cases} \sin(x), & \text{za } x < 0 \\ \sqrt{x}, & \text{za } x \geq 0 \end{cases}$$

```
10 REM
11 REM PROGRAM
12 REM
```

```

20 INPUT "ARGUMENT X=";X
30 IF X<0 THEN 90 ELSE 110
40 PRINT "X=";X. PRINT "YQ=";Y
50 STOP
60 REM
70 REM PROGRAM ZA IZRACUNAVANJE FUNKCIJE
80 REM
90 Y=SIN(X)
100 RETURN
110 Y=SQRT(X)
120 RETURN

```

Program čine programski linije 20—50, a podprogram linije 60—120. U obojici programa jednako se vrši izračun argumenta i na osnovu te vrednosti se određuje klasa tačke u podprogram (programski linije 90 ili 110). Nakon toga u podprogram vršavamo po vrednosti zadate funkcije na jedan od dva načina (u zavisnosti od klase tačke), a zatim se dobijene vrednosti predaju programu koji na ekranu prikazuje rezultat.

5.3 NAKRŠNE ZA REALIZACIJU PROGRAMERSKE PETLJE

Pod programskom petljom podrazumevamo grupu naredbi čija izvršenje treba ponoviti.

- određeni broj puta, ili
- sve dok se ne zadovolje postavljene uslove, ili
- sve dok je zadovoljen postavljeno uslov.

U prvom slučaju, na realizaciju programerske petlje koriste se naredbe FOR : NEXT : u to razlikujemo kao prvu : poslednju naredbu programerske petlje. Pri tome se uvodi promenljiva čija vrednost broj puta izvršavanja ciklusa.

U drugu dve slučaja na realizaciju programerske petlje koriste se naredbe DO : LOOP : EXIT. U ovom slučaju programerska petlja je sastavljena naredbama DO (početak petlje) : LOOP (kraj petlje), pri čemu se petlja ponavlja sve dok se ne zadovolje zadati uslov (ili sve dok je zadovoljen postavljeno uslov), što se razlikuje naredbama se UNTIL, ili WHILE. Funkcija se izlazi izvršavaju se petlja ostavlja u kasnijem ciklu naredbi IF : EXIT.

FOR (Baza 2.0)

Koristi se kao prva naredba programskog ciklusa koji treba izvršiti određeni broj puta. Opeti slučaj naredbe je

FOR promenljiva = početna TO kraj [STEP korak]

pri čemu je

promenljiva — brojeva promenljiva koja se koristi u delu ciklusa i čiji broj kontrolisane promenljive pri izvršenju programerske petlje,

početak — broj: uzor čija vrednost definiše početnu vrednost indeksa ciklusa.

Kraj — broj: izraz čija vrednost definiše krajnju vrednost indeksa ciklusa.

korak — broj: izraz čija vrednost definiše priručni indeks ciklusa (opciono) je korakom i ukoliko se izrazi podrazumeva se da ima vrednost 1

Naredbe koje slede (za naredbe FOR, uključujući za naredbom NEXT, čija programski ciklus kraj se postavlja i putu, pri čemu je u zavisnosti vrednost izrazu.

$$\frac{\text{kraj} - \text{početak}}{\text{korak}} + 1$$

Ova naredba se može koristiti bilo u direktnom načinu rada, bilo na nivou programa.

NEXT (Bazis 14)

Koristi se kao poslednja naredba programskog ciklusa čiji je početak naredba naredbom FOR, a kraj treba koristiti naredbom kraj puta čiji oblik naredbe je

NEXT [prosmoljva]

pri čemu priručni priručni izraz bilo izražava kao u slučaju na naredbama FOR. Sadržaj, programski ciklus ima strukturu

FOR I=P1 TO P2 STEP P3

—

naredbe BASIC [prosmoljva]

—

NEXT I

i razlikuje se na sledeći način. Najpre se indeks ciklusa (prosmoljva) u određuje početna vrednost P1 i priključ se na izvršavanje naredbi sadržanih u ciklusu — a rezultate u izrazu se izračunava. Nakon toga se indeks ciklusa menja na priručni P2, tj. dolazi se vrednosti P2 + P3, i ponovo se izvršavanje naredbi sadržanih u ciklusu. Predviđen postupak se ponavlja sve dok priručni izraz I ne zadovolji uslov I>P2. U tom trenutku se programski ciklus smatra završen.

Ova naredba se može koristiti bilo u direktnom načinu rada, bilo na nivou programa.

DO (Stran 74)

Koristi se kao prva naredba programskog ciklusa koji se izvršava sve dok se ne zadovolji određeni uslov (tj. sve dok je zadovoljen od redni uslov). Opći oblik naredbe je

DO $\left[\begin{array}{l} \text{UNTIL} \\ \text{WHILE} \end{array} \right] \text{ uslov}$

gdje čitava je naredba — parametar se istovremeno koristi kao u slučaju IF naredbe.

Prva UNTIL naredba se izvršava ako je uslov zadovoljen, dok se u slučaju WHILE naredbe izvršava sve dok se ne zadovolji određeni uslov, te naredba od druge WHILE naredbe koja se izvršava kada uslov treba postati istinit sve dok je zadovoljen određeni uslov.

Ova tri su općenita karaktera, i slično se izvode — tako se izvedu izvedene naredbe. Definicija da u slučaju naredbe LOOP (tj. naredbe LOOP) da se izvrši u okviru same petlje (koristeći se IF naredbom u kombinaciji sa naredbom EXIT, a čitava se naredba izvrši).

Naredbe koje slede naredbe DO, uključujući sa naredbom LOOP, definišu programsku petlju koja se izvršava sve dok se ne realizuje tj. sve dok je zadovoljen određeni uslov.

Ova naredba se može koristiti tako u direktnom načinu rada, bilo na samom programu.

LOOP (Stran 74)

Služi kao poslednja naredba programskog ciklusa. Služi je za postavljanje naredbe naredbe DO, a koja treba izvršavati sve dok se ne realizuje (tj. sve dok nije zadovoljen) određeni uslov. Opći oblik naredbe je:

LOOP $\left[\begin{array}{l} \text{UNTIL} \\ \text{WHILE} \end{array} \right] \text{ uslov}$

gdje čitava parametar uslov i čitava UNTIL naredba i WHILE naredba imaju isto značenje kao u slučaju naredbe DO. Osim toga, programski ciklus ovog tipa ima strukturu:

DO $\left[\begin{array}{l} \text{UNTIL} \\ \text{WHILE} \end{array} \right] \text{ uslov}$

naredbe

LOOP $\left[\begin{array}{l} \text{UNTIL} \\ \text{WHILE} \end{array} \right] \text{ uslov}$

pri čemu se u direktni skok može poslati naredba EXIT. Ova naredba se može koristiti tako u direktnom skoku rada, tako na kraju programa.

EXIT (Baza 7-6)

Koristi se kao naredba na kraju u programskog ciklusa definisanog naredbama DO i LOOP. Ovakvog oblika naredba je:

EXIT

Pri izvršavanju ove naredbe prelazi se dalje izvršavanju naredbi u sledeću petlju tipa DO/LOOP i izvršanje programa se prestaje na prvu naredbu koja sledi iza naredbe LOOP. Ova naredba se može koristiti tako u direktnom skoku rada, tako na kraju programa.

Primeri

Primer 1 — Izvršavanje programskih petlji tipa FOR/NEXT na prikazivanje neparnih brojeva iz opsega [1-99]

```
10 FOR I=1 TO 99 STEP 2
20 PRINT I NEXT I
30 STOP
```

Primer 2 — Izvršavanje programskih petlji tipa DO/LOOP na prikazivanje neparnih brojeva iz opsega [1-99]

```
10 I=1
20 DO WHILE I<100
30 PRINT I: I=I+2
40 LOOP
```

U programu se na prvoj promenljivoj I dodeljuje vrednost 1, a zatim neposredno izvršavaju se petlje koje čine programski blokovi 20—40. Ova petlja se izvršava sve dok je zadovoljen uslov $I < 100$, pri čemu se u svakom podbloku kod petlje na direktnu prikazuje odgovarajuća vrednost promenljive I, a nakon toga se ona uvećava za 2.

U ovom programu iskazani kriterijumi iz petlje nastaju iz naredbe DO. Istaika između takvih da isti uslovnik zadovoljava naredbu izlaznog kriterijuma u naredbi LOOP, tada bi program izlazio na taj način:

```
10 I=1
20 DO
30 PRINT I: I=I+2
40 LOOP WHILE I<100
```


100 naredak, ročen korišćenjem naredbe EXIT, ima oblik

```
10 I=1  
20 DO  
30 IF I<=99 THEN EXIT  
40 PRINT I, I=I+2  
50 LOOP
```

Format J — Korišćenje petlje tipa DO/LOOP

Naplatiti program kojim će se prečistiti najviše 10 neispravnih podataka, pri čemu broj ispravnih podataka može biti i manji ukoliko je uvek podatak KRAJ

```
10 DO UNTIL B=10: B=B+1  
20 INPUT "PODACAK:";P  
30 IF P="KRAJ" THEN EXIT  
40 LOOP  
50 PRINT "KRAJ PROGRAMA"
```

5. NAREDBE/KOMANDE ZA TESTIRANJE PROGRAMA I IZRAZU GREŠKA

Ova grupa čini naredbe/komande HELP, TRAP, RUNTIME, TROU i TROFF. One predstavljaju, naravno, samo 10 i višestruko odobrenje kako pri pisanju i testiranju programa, tako i pri oporavku podataka sa obzira na njihovu dostupnost. Zanimljivo je ovoj grupi naredbi/komandi dodatno je uključeno pisanje novih programa. Ove se pre toga može na fazi testiranja programa

HELP (Stran 70)

Koristi se za prikazivanje programskih linija u kojoj je određena greška u toku izvršavanja programa. Opet oblik komande je

HELP

U direktnom načinu rada komanda se može izvršiti bilo pomoću tastera, HELP bilo upisivanjem HELP na tastatu.

Praktično se ova komanda koristi na sledeći način. Pretpostavimo da se izvršava neki program i da je u toku izvršavanja nastupila greška. U tome se na sledeći prikazuje odgovarajuća poruka ili jedno više sadržaj odgovarajuće programske linije (u kojoj) je nastupila greška. Potrebno je primetiti, taster HELP, li obično na to da u jednoj programskoj liniji može biti sadržano više naredbi, to će na ekranu pojaviti dve najduže naredbe u kojoj je određena greška. U sledeći oblik izlaskom iz ekrana ponovno naredbe je prikazane u rečeničnom napisu a na 80-om kolonističkom ekranu ona je prikazana podvalom.

HELP komanda se može koristiti bilo u direktnom načinu rada, bilo na ekranu programa

TRAP (Dose: 7.6)

Štiti za definisanje postupaka u sklopovima kada je u toku izvršavanja programa. Oblik ove naredbe Opšti oblik naredbe je

TRAP [brq]

pri čemu je

brq — određena vrednost koja određuje broj tekućeg programskog linija u okviru programa.

Naredba TRAP se obično koristi na početku programa i ona definiše određeni programski linija na kojoj će se izvršiti skok u sledeću određenu grešku pri izvršavanju programa, i omogućava da posle toga naredba određene vrste greške koja može nastupiti u programu. U ovom slučaju određena greška nastaje u radu na sledećem jedinicom, kao i trenutak broja greške koja nastaje u INPUT operacijama (READ FROM START + EXTRA IGNORED). Pri definisanju postupka u sledeću grešku napredak se koristi sistemski promenljive EL, EA + ERRORC.

U sledećem broju sledećeg, u kombinaciji sa naredbom TRAP koristi se naredba RESUME, kojim se omogućuje povratak u program i neposredno dalje izvršavanje tekućeg naredba RESUME. Naredba TRAP se može koristiti tako u sledećem opštem radu, tako da novi program.

RESUME (Dose: 7.6)

Omožuje nastanak nastanka programa nakon što je naredbom TRAP određena greška u izvršavanju programa. Opšti oblik naredbe je

RESUME

brq
NEXT

pri čemu je

brq — određena vrednost (se može biti promenljiva) koja određuje broj tekućeg programskog linija u okviru programa.

Ova naredba je obično poslednja naredba u okviru dila programa koji definiše postupak za određenu grešku. RESUME naredba tako definiše deo programa i nastavak od argumenta.

U slučaju je argument nestavljen, tada se izvršavanje programa nastavlja počev od programskog linija u kojoj je određena greška.

U slučaju je nastavljen argument brq, tada se izvršava skok na programski linija koji se određuje i počev od nje nastavlja se izvršavanje programa.

U slučaju je nastavljen argument NEXT, tada se izvršavanje programa nastavlja počev od programskog linija koji sledi naredbi u kojoj je određena greška.

Naredba RESUME se može koristiti isključivo na novu program

THESE

Koliko je za oblikovanje mlade u kući na polju kreiranja programskih politika obilježja programskih. To je kroz koje se posao. Opat. 2018. koristeći.

Ova komanda se najčešće koristi pri testiranju (tj. debbugging) programa, jer je važna odskakati na određeno mjesto programa. Može se koristiti bilo u direktnom načinu rada, bilo u režimu programera.

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Štalo se izdajevanje vrhida za testiranje a kome se pri ustima-
nju programa prikazuje oblikota programskih linija kroz koje se pro-
laz. Opet štalo komande *or*

Twitter

Komanda TRUFF včas reševala je komanda sedem, toda že po nekaj uspešnih poskusih, tj. dveh za mlajšega komanda TATIN, Ova komanda se začne kretati hitro v smeri svojega cilja, toda hitro se vrne nazaj.

100

Polymers J. = *Journal of Polymer Science: Polymer Chemistry Edition*, **1963**, *1*, 1-10.

```

30 REM
30 REM KOMPENSATION ROMANDE HELP
30 REM
40 PRINT CHR$(40)
50 PRINT "BRIN KVADRAT RUM"
52 PRINT " "
35 FOR I=1 TO 18
51 PRINT I, TAB(7); I*(I+1)/2; I*(I-1)/2
40 NEXT I

```

Abstract—The authors examined the effects of a 12-week, supervised, low-impact aerobically and resistance training program on the physical and psychological health of 10 sedentary, middle-aged women. The program was designed to be safe and enjoyable, and to be easily implemented in a community setting. The program was evaluated using a variety of measures, including heart rate, blood pressure, body composition, and self-reported physical and psychological health. The results of the study showed that the program had a positive effect on all of the measures, with the most significant improvements seen in heart rate, blood pressure, and body composition. The authors conclude that a supervised, low-impact aerobically and resistance training program can be an effective way to improve the physical and psychological health of sedentary, middle-aged women.

WINDY KWADEBAT KUB:
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
WINDY KWADEBAT KUB:

Isto ukazuje da smo različiti grešili u smislu Da Niente na sklonu gradskih propisnika. Ispostavi se da je otkriven greška, dovoljno je da posmatramo mesto H.G.P. Nakon toga dolazimo

20 PRINT ***** PAGE 10 *****

Drugi naredba u naredbenoj programskoj liniji je prikazana u-
vremu (ili posredno) i obično da je u nekoj određenoj grani linije
vremu saopis PRINT u PRINT (ili možda i direktno preko sadržaja
koji ima dobiti komandni HELP) i potvrditi aktiviranje programa

Primer 2 - Naredbe naredbi TRAP i RESUME

```
10 TRAP 20
12 REM
14 REM RECIPROČNA VREDNOST
16 REM
18 INPUT "BRZINA PODATKA" B
20 R=1/B
22 PRINT "BRZINA"
24 PRINT "RECIPROČNA VREDNOST" R
26 STOP
28
30 REM OBRADA GREŠKE
32
34 PRINT
36 PRINT "....."
38 PRINT "PORUKA "ERR(ER)
40 HELP
42 PRINT "....."
44 PRINT PRINT
46 RESUME 12
```

Program omogućava da se na ekranu vidi vrednost brzine podataka
odnosno upotrebu odgovarajućih vrednosti. Na ekranu se ispisuje cela vred-
nost i postavlja izvršavanje programa. Ukoliko pri izvršavanju programa
nastupi greška, tada će se automatski izvršiti skok na naredbu li-
niju 12 što je specificirano na prvom linijama programa. U TRAP 20
ovo programsko linije linije 12-46 skok na naredbu greške. Ove
dodatke omogućava na ekranu da se prikazuju odgovarajuća poruka o
grešci, kao i odgovarajuća programska linija. Nakon toga izvršava se
procedura na naredbi greške i obično se skok na naredbu liniju 12,
što je realizovano u RESUME 12.

Aktiviranje programa i kao brzina podataka upotreba 5 Delimitor

```
BRZINA
RECIPROČNA VREDNOST 0.1
```

Poruka aktiviranja programa, upotreba kao udar vrednost: 0 Na
ekranu se šalje

```
.....
PORUKA DIVISION BY ZERO
20 R=1/B
.....
BRZINA PODATKA ?
```

Naime, u ovom slučaju nastupila je greška u izvršavanju programa **DIVISION BY ZERO** izazvana da je došlo do pokušaja deljenja nulom, a to u programskom redu:

10 R=1/2

8 objašnjen na proceduri koja smo opisali na strana greške; program se posle aktivira počin od programskog reda 12. Ova zma na posledicu postala

BRONI PODATAK 3

Upišano, na primer 12. Program se izvršava nastaviti na radom.

Primer 3 — Korišćenje komandi **TRON** i **TROFF**

Izvršava komandu u poslednjem programu tako što ima dogazati sledeće programsko radno

11 TRON
12 TROFF

Aktiviranjem programa dobijamo:

(11)(14)(18)(19) BRONI PODATAK 3

Naime, u ovom slučaju se na ekranu izmogu upisati napreda pojedinačne brojne vrednosti koje predstavljaju sledeće naredbi koje se izvršavaju. Pri tome raz pomenutih brojne vrednosti deljenje nulom, delom izvršavanja programskih linija Upišano, na primer, kao sledeće vrednosti 4 Na ekranu dobijamo:

(20)(12) BRON 4
(24) RECIPROČNA VREDNOST: 0.15
(25)
BRON 00 16
READY

Prethodno primer je smao na diti da pokušati kako se korišćenjem komandi **TRON** i **TROFF** može izvršiti upisivanje izvršavanja programa, pri čemu se izlakuje razmatranje rade upisivanja na bilo kome delu programa. Ovo je izvršeno počin od vizualizacije pojedinačnih počinu u sledeće kompleksniji program

16 KOMANDE ZA RAD SA DISKETNOM JEDINIČOM/TEHNIČNOM TRAKOM

Ove komande se koriste za izvršavanje osnovnih operacija sa programskim disketom, odnosno trakom. One su: **READ**, **WRITE**, **VERIFY**, **REPAIR**, **DIRECTORY**, **CATALOG**, **SAVE**, **UNSAVE**, **NAME**, **VERITY**, **OVERWRITE**, **LOAD**, **UNLOAD**, **FILED**, **RENAME**, **COPY**, **BACKUP**, **SCRATCH**, **COLLECT**, **COMPAT** i **BOOT**.

Imenik broj parametara komandi dostupan je i na jednom od lista i na početku izlaza, dok se jedan broj komandi odmah ispisuje na početku izlaza.

U drugu stranu, određena broj komandi je razvrstovano prema u CIB razlika reda. U ovim se oblicima tako radi u svakom konkretnom slučaju pojedinačno.

HEADER (Reda 75)

Koristi se za formatiranje izlaza. Opšti oblik komande je

HEADER "naziv" [identifikacija] [D-disk] [$\left[\begin{smallmatrix} ON \\ OFF \end{smallmatrix} \right]$] Dječakom]

pri čemu je

naziv — parametar koji definiše naziv diskete (može biti dužina do 16 karaktera),

identifikacija — parametar koji se identifikacija diskete (može biti dužina do 1 karaktera i poželjno je da bude jedinstvena na svaku disketu),

D-disk — parametar kojim se definiše vrednost dodatnog diska. Može imati vrednost 0 ili 1. Ukoliko se koristi — podrazumeva se 0;

Dječakom — parametar kojim se definiše vrednost dodatnog diska. Može imati vrednost 0 ili 1. Ukoliko se koristi — podrazumeva se 0;

ON/OFF — parametar koji se definiše vrednost dodatnog diska. Može imati vrednost 0 ili 1. Ukoliko se koristi — podrazumeva se 0;

Komanda HEADER može biti korišćena tako u direktnom načinu rada, bilo u programu. Ako se koristi u direktnom načinu rada, tada se na ekranu pojavljuje priručje

ARE YOU SURE :

U odgovoru od odgovora moguće je koristiti formatiranje ili ne. Ako se koristi. Ova se disketa je razvrstovano a obično se to da se formatiranje diskete izvrši njen prethodni sadržaj fiksirano postavlja.

Primer 1 — HEADER "RADNA", 00

Ovom komandom izvršava se formatiranje diskete pod nazivom RADNA sa identifikacijom 00. Na kraju se podrazumeva da se disketa radi na disku 0 iz komandi je podrazumevano, vrednost 00 i jednako 0 (podrazumevano parametar 00).

DIRECTORY (Stran 146)

Koristi se za prikazivanje sadržaja listineg ili datir disk-direktorija na ekran. Ova oblik komande je

DIRECTORY [Disk] [[ON] Uputstva] ['slova']

gdje treba je

disk — parametar sa naziv sadržajem kao u slučaju komande HEADER,

putstva — parametar sa naziv sadržajem kao u slučaju komande HEADER,

slova — parametar kojim se definiše des sadržaja disk-direktorija koji će biti prikazan na ekranu. U tu svrhu se koristi standardni niz slova koji sadržava u foratskoj masici datoteka koriste i slova a ; ? U slučaju da baš niti slova ; parametar koji treba Parametar slova je općinski komanda ; slova se koristi — prikazivanje se prikazivanje sadržaja sadržaja direktorija

Način sadržaja komande DIRECTORY na ekranu se prikazuje odgovarajući sadržaj direktorija, pri čemu programi sadržaj u sadržaj računara sadržaj prikazivanja. U prikazu koji se dobija na ekranu sadržaj se sadržaj informacije o datoteci i datotekama na ekran. U svu ekranu sadržaj se sadržaj direktorija ; odgovarajući sadržaj (pod komanda HEADER), a ispod toga sadržaj datoteka. U svu ekranu sadržaj se sadržaj direktorija prikazuje se broj koji sadržaj na ekranu prikazuje koji sadržaj a u svu ekranu odgovarajući op datoteka

Ova komanda se može izvršiti ; pomoću funkcionalnog tastera F1 Završavajući listanje može se nastaviti izvršiti NO SCROLL (ili CTRL-Q) Komanda DIRECTORY se može izvršiti bilo u direktnom načinu rada, bilo na nivou programa

Napomena Ova komanda se ne može izvršiti na listanju direktorija na ekranu U tu svrhu koriste:

```
LOAD "B"
OPEN 4-8 CMD-LIST
PRINT 4-8 CLERK
```

SAVE (Stran 147)

Koristi se za učitavanje programa, sadržaja u memoriju računara na upitajanje jedinica (kasete ili disketa) Ova oblik komande je

SAVE ['naziv' [; putstva] ; adresa]

gdje treba je

naziv — naziv pod kojim će program biti upisan na ekranu jedinica (može biti izvršjen u slučaju napisa na kasetu),

jednica — opšti parametar koji određuje elektonu jedinicu. Uvek se koristi, podrazumeva se vrednost 1. Možete vrednosti na
1 — jedinica karte,
2 — jedinica diska,

odnos — opšti parametar koji definiše način upisa. Uvek se koristi, podrazumeva se NENUL. Možete vrednosti na
NENUL — podrazumeva se način upisa koji se koristi pri prenosu
u memoriju računara uvek na standardni način,
1 — upis koji pri kopiranju, učitavanju programa u memoriju računara, treba izvršiti na isti način kao kod koji se izvršava na upis,

2 — ova vrednost se koristi uključivo sa sledećim upisom, sa traženjem koje se na kraju programa upisuje ostatak koji ostaje na kraju traženja.

3 — ova vrednost predstavlja kombinaciju vrednosti 1 i 2.

Primer 1 — SAVE "PROGRAM"

Ova komanda se na traženje upisuje program pod nazivom PROGRAM.

Primer 2 — SAVE "IGRA 1"

Ova komanda se na traženje upisuje program pod nazivom IGRA 1.

Primer 3 — DIRECTORY

Ova komanda se koristi za prikazivanje kompletnog sadržaja disk-direktorija. Podrazumeva se disk 0 (0) i jedinica 0 (0) i 00.

Primer 4 — DIRECTORY DL US, "DATA"

Ova komanda se koristi za prikazivanje svih datuma i/ili sadržaja slova DAT (za primer DATA, DATUM, DATA, ...). Pri tome je disk 0 (0) i jedinica 0 (0) i 00.

Primer 5 — DIRECTORY "DISK"

Ova komanda se na ekranu prikazuje informacije o sadržaju datuma i/ili sadržaja slova DISK (za primer DISK, DISK, DISK, ...). Pri tome se podrazumeva disk 0 (0) i jedinica 0 (0).

CATALOG (Disk 7.0)

Ova lista sadrži listu i komande DIRECTORY, tj. koristi se za prikazivanje sadržaja (ključa) i/ili disk-direktorija. Ova lista komanda je:

CATALOG (Disk) [[ON] [Jedinica] ["/ključ"]]

pri čemu parametar *disk* i jedinica i gdje imaju isto značenje kao u slučaju komande DIRECTORY. Za detalje o ovoj komandi videti na naredu DIRECTORY.

SAVE (Baza 12)

Koristi se za upisivanje programa, smještenog u memoriji računara, na disketu. Opšti oblik komande je:

SAVE "*naslov*" [*disk*] $\left[\left[\begin{array}{c} \text{ON} \\ , \end{array} \right] \text{Jedinica} \right]$

pri čemu je:

naslov — naslov pod kojim će program biti upisan na disketu, maksimalna dužina može biti 16 karaktera.

Parametar *disk* i jedinica imaju isto značenje kao u slučaju komande HEADER.

Primer 1 — SAVE "PROG"

Ovom komandom se na disketu upisuje program pod nazivom PROG. Pri čemu se podrazumeva disk 0 i jedinica 0.

Primer 2 — SAVE (M)

Ovom komandom se na disketu upisuje program pod nazivom koji je određen nadležnim parametrom M. Kao u prethodnom primeru — podrazumeva se disk 0 i jedinica 0.

Komanda SAVE se može koristiti bilo u direktnom načinu rada, bilo na kraju programa.

SAVE (Baza 13)

Koristi se za upisivanje baze memorije (a tako i baze baze podataka) na disketu. Opšti oblik komande je:

SAVE "*naslov*" [*disk*] $\left[\left[\begin{array}{c} \text{ON} \\ , \end{array} \right] \text{Jedinica} \right]$
[*Šifra*] Podatak TO *File*

pri čemu je:

naslov — naslov pod kojim će baza memorije biti upisana na disketu. Može biti dužine do 16 karaktera.

šifra — celobrojni vrednost kojom se definiše jedna od 16 različitih standardnih memorijskih konfiguracija (ovak komanda SAVE u slučaju pojedinih).

podatci — parametar kojim se definiše početna lokacija bloka memorije čiji sadržaj treba da uporedimo sa diskom,

drag — parametar kojim se definiše krajnja lokacija bloka memorije čiji sadržaj treba da uporedimo sa diskom.

Parametri disk i jedinica označavaju isto značenje kao u slučaju komande **HEADER**.

Na načinu od komandi **SAVE** i **DRAVE**, koje služe za upućivanje BASIC programa na disketu, komandom **EDAVE** se napredno upućuje naizmenično programu, podaci su upućivani u sadržaj elementa u gornjoj reči narednice, kao i sadržaji drugih delova memorije koji su ovom reči namenjeni BASIC programima. Ova komanda se može koristiti bilo u direktnom načinu rada, bilo na nivou programa.

Primer 1 — **DRAVE "SPRAUT" 30, 1024 T 00499**

Ovom komandom će se disketi, pod nazivom **SPRAUT** biti upisan blok memorije počet od lokacije 1024 pa sve do lokacije 4095. Pri tom se podrazumeva da je blok smješten u kanal 0 (kao je određeno parametrom **30**).

VERIFY (Disk 30)

Koristi se za upoređivanje BASIC programa, smještenog na traci II diska, sa programom koji se trenutno nalazi u memoriji računara. Opeto čita komanda je:

VERIFY ["naziv"] [jedinica] [adresu]

gdje čitaju je:

naziv — naziv programa na traci/disku čiji sadržaj treba uporediti sa sadržajem programa koji se nalazi u memoriji računara. Ako liko se koristi — podrazumeva se tekući program na traci,

jedinica — operora parametar koji može imati vrednost 1 ili 2 — u zavisnosti od toga da li je reč o programu na traci ili disku. Ako liko se koristi — podrazumeva se jedinica trake,

adresa — parametar koji definiše na koga se način program odnosi u memoriji računara (reči komanda **HEADER**).

Ova komanda se može koristiti bilo u direktnom načinu rada, bilo na nivou programa.

Primer 1 — **VERIFY "PROGI"**

Ovom komandom vrši se upoređivanje programa smještenog u memoriji računara sa programom koji je upisan na traci pod nazivom **PROGI**.

VERIFY (Kod: 70)

Koristi se za upoređivanje programa, smještenog na disketu, sa programom koji se trenutno nalazi u memoriji računara. Opšti oblik komande je:

VERIFY "naziv" [Disk] [[ON] Ujednaci]

pri čemu je:

naziv — naziv programa na disketu čiji sadržaj treba uporediti sa programom koji se trenutno nalazi u memoriji računara.

Parametri disk i jedinica označavaju isto značenje kao u slučaju komande HEADER.

Ova komanda se može koristiti bilo u direktnom načinu rada, bilo sa mirov program.

Primer 1 — VERIFY 'TEST'

Ovom komandom vrši se upoređivanje programa smještenog na disketu pod nazivom TEST — sa programom koji se trenutno nalazi u memoriji računara. Pri tome se podrazumijeva — disk 0 i jedinica 0.

LOAD (Kod: 30)

Koristi se za čitanje programa sa eksternih jedinica (kaseta ili disketa) i njegovo smještanje u memoriju računara. Opšti oblik komande je:

LOAD ["naziv"] [jedinica] [adresa]

pri čemu je:

naziv — nazivni podatak koji predstavlja naziv programa koji treba učitati u memoriju računara. Opsesno je karaktira u slučaju da je program smješten na kaseti.

jedinica — oznaka jedinice smještenosti programa. Moguće vrijednosti su:

- 1 — jedinica trake,
- 0 — jedinica diskete

Ukoliko se parametar koristi, podrazumijeva se jedinica trake.

adresa — adretna vrijednost koja definiše mjesto smještanja programa u memoriji računara. Moguće vrijednosti su:

0 — program se učitava u memoriju računara na standardan način,
1 — program se učitava u memoriju računara na nivo lokacije na kojoj je i napisan komandom SAVE. Ukoliko se parametar koristi podrazumijeva se vrijednost 0.

Ova komanda se može koristiti bilo u direktnom načinu rada, bilo sa mirov program.

Primer 1 — LOAD

Ovom komandom se učitava u memoriju prvi program sa tražećim imenom na traženju podataka glasi na sledeći:

Primer 2 — LOAD 'MASINAC'.J1

Ovom komandom se sa diske učitava program pod imenom MASINAC i smešta se u memoriju računara na traženje na kojem je i zapisa komandom SAVE.

DLOAD (Baza 74)

Komanda se za davanje programa sa diske učitava u memoriju računara i zapisuje u memoriju računara. Opeti sledi komanda je

DLOAD "naziv" [Disk] $\left[\begin{array}{c} \text{ON} \\ \text{OFF} \end{array} \right]$ Ujediniči

pri čemu je:

naziv — naziv podataka koji predstavlja naziv programa koji treba učitati u memoriju računara.

Parametar disk i jediniči imaju isto značenje kao u slučaju komande HLOAD. Ova komanda se može koristiti tako u slučaju kada se traži, tako na novom programu.

Napomena. U okviru naziva programa koji treba učitati sa diske mogu se koristiti simboli * i ? koji imaju specijalno značenje. Ovi simboli mogu koristiti u parametru koji sledi

Primer 1 — DLOAD "AS"

Ovom komandom se sa diske učitava prvi program sa diske na traženje podataka na AS. Pri čemu se podrazumeva disk 0 i jediniči.

Primer 2 — DLOAD "PROG?" "01 ON U"

Ovom komandom se sa diske učitava program čija se prva četiri karaktera u nazivu PROG podležu karaktarima 0 i 1 a peti karakter može biti koji simbol. Pri čemu se diska traži na disku čiji se parametar 01 i 02

DLOAD (Baza 75)

Ova komanda služi za učitavanje programa sa diske koji je zapisan komandom SAVE ili komandom HSAVE (komanda programi) i zapisuje u memoriju računara. Ova komanda služi za učitavanje programa sa diske na traženje podataka na traženju podataka glasi na sledeći:

DLOAD "naziv" [Disk] $\left[\begin{array}{c} \text{ON} \\ \text{OFF} \end{array} \right]$ Ujediniči

[Disk] [Ujediniči]

pri čemu parametrima *naslov*, *disk*, *jedinična*, *brojka* i *područje* imaju isto značenje kao u slučaju komande *SAVE*.

Komanda *LOAD* i *BLOAD* služe za učitavanje BASIC programa u memoriju računara. S druge strane, *BLOAD* se koristi za učitavanje računarskih programa, definicija za sprječavanje definicija za funkcionisanje ključeva i sl. Ova komanda se može koristiti tako u direktnom načinu rada, bilo na svom programu.

Primer 1 — *BLOAD "SPRAJT" DO,DIR,BO,PRM*

Ova komanda se koristi za učitavanje datoteke *SPRAJT* i njeno učitavanje u memoriju računara počinje od lokacije *1504* u bazi *8*. Pri tome je *direktorij* se čeka *0* i jedinica *8*.

RENAME (Bazic 7.0)

Koristi se za promenu naziva datoteke smještena na disku. Opšti oblik komande je:

RENAME "naslov1" TO "naslov2" [Disk1] [ON] [Ujedinjena]

pri čemu je:

naslov1 — naziv datoteke od postojećih datoteka na disku1, čiji naziv treba promeniti,

naslov2 — novi naziv datoteke.

Parametrima *disk1* i *područje* imaju isto značenje kao u slučaju komande *RECOVER*.

Ova komanda se može koristiti tako u direktnom načinu rada, bilo na svom programu.

Primer 1 — *RENAME "TEST1" TO "TEST2"*

Ovom komandom je naziv datoteke *TEST1* promenjen u naziv *TEST2*. Pri tome se podrazumeva *disk 0* i *područje 8*.

COPY (Bazic 7.0)

Koristi se za kopiranje (prepisivanje) sadržaja jedne datoteke u drugu. Opšti oblik komande je:

COPY [naslov1] [Disk1] TO [naslov2] [Disk2] [ON] [Ujedinjena]

pri čemu je:

naslov1 — naziv datoteke (na disku *disk1*) koja treba kopirati,

naslov2 — naziv datoteke (na disku *disk2*) koja se dobija nakon kopiranja.

Parametri disk1, disk2 i jedinica imaju isto značenje kao u ovoj listi komandi **HEADER**.

Ova komanda se može koristiti sa:

— kopiranje jedne datoteke sa jednog diska u datoteku na drugom disku (pri čemu je u dvostrukoj zagradi jedinica);

— kopiranje jedne datoteke sa jednog diska u drugu datoteku na istom disku;

— kopiranje više datoteka sa jednog diska na drugi disk (pri čemu je u dvostrukoj zagradi jedinica).

Napomena: Komanda **COPY** nije usposobljena izvršiti kopiranje iz jedne u drugu.

a) jednoslojne (single) disketne jedinice;

b) dvostruke (double) disketne jedinice.

Poslednja komanda se može koristiti tako u dvostrukom naizmenično, tako na novu program.

Primer 1 — COPY "DAT1" TO "DAT2"

Komanda se kopira datoteku **DAT1** u datoteku **DAT2**, pri čemu se podrazumeva da su oboje datoteka na disku 0 i jedinici 0.

Primer 2 — COPY "DAT"00 TO "DAT"01

Komanda se kopira datoteku **DAT** sa diska 0 na datoteku sa istim imenom na disku 1. Pri tome se podrazumeva da su oboje diska u istoj disketnoj jedinici 0.

Primer 3 — COPY 00 TO 01

Ovom komandom se kopiraju sve datoteke sa diska 0 na disk 1. Pri tome su oboje diska u istoj disketnoj jedinici.

BACKUP (Blok 70)

Koristi se za kopiranje čitavog sadržaja jedne diskete na drugu. Opeto oblik komande je:

BACKUP disk1 TO disk2 [[ON] jedinica]

pri čemu je:

disk1 — parametar koji definiše disk sa koga se vrši kopiranje;

disk2 — parametar koga definiše disk na koji se vrši kopiranje;

Parametar jedinica ima isto značenje kao u sledećoj komandi **HEADER**.

Napomena:

a) Ova komanda se može koristiti iključivo sa dvostrukoj disketnoj jedinicom, kao što je jedinica 1872.

U Disketu na koji se veći kopiranje na osnovu lista formatovanja, i obično se to da se kompletno sadržaj disketa na disk disk1 pre-
pise na disketu koji je već datu disk2

Ova komanda se može koristiti bilo u direktnom načinu rada, bilo
na nivou programa.

Primer 1 — BACKUP DO T8 D8

Ovom komandom se kopira kompletna disketa na disk disk1 na
disketu na disk2, disk2. Podrazumeva se da je već u direktnom
načinu postojao disk je identifikacija 8

SCRATCH (Stranica 70)

Koristi se za brisanje sadržaja datoteka na disku. Opšti oblik
komande je

SCRATCH "naziv" [Disk] $\left\{ \begin{array}{l} ON \\ , \end{array} \right\}$ Ujediničen

gde naziv je

naziv — parametar koji definiše naziv datoteka koja treba obraditi
Parametri disk : /naziv naziv niza nazivja kao u slučaju ko-
mande HEADER

Ova komanda se može koristiti bilo u direktnom načinu rada, bilo
na nivou programa. U direktnom načinu rada, nakon uvođenja ko-
mande pojavljuje se pitanje

ARE YOU SURE ?

Ili odgovoriti da se operacija izvrši ili da se od nje odustane — u
zavisnosti od odgovora.

Primer 1 — SCRATCH "PROBA" D8

Ovom komandom se veći brisanje datoteka na nazivom PROBA,
koja je smeštena na disketu u disku 8

COLLECT (Stranica 30)

Koristi se za sakupljanje prostora na disku, koji je uspešno sakup-
ljeno slobodnim datotekama (datoteka koje ima naziv nazivja sli-
koči 8).

Opšti oblik komande je

COLLECT [Disk] $\left\{ \begin{array}{l} ON \\ , \end{array} \right\}$ Ujediničen

pri čemu parametar *disk1* i jedinica imaju isti značenje kao u slučaju komande **RENAME**. Ova komanda se može koristiti bilo u direktnom načinu rada, bilo na nivou programa.

Primer 1 — **COLLECT DE**

Ovom komandom se oslobađa prostor na disku (zadržanoj) u disku 0 koji je zauzeo nekorisćena izvršena datoteka.

CONCAT (Baza 7-6)

Može se povezivati (spajati) dve datoteke u jednu. Opšti oblik komande je

CONCAT "naziv1" [Disk1] TO "naziv2" [Disk2] $\left[\begin{smallmatrix} ON \\ , \end{smallmatrix} \right]$ Ujednatka

pri čemu je

naziv1 — parametar koji definiše naziv datoteke na disketu u disku koji je određeno parametrom *disk1*,

naziv2 — parametar koji definiše naziv datoteke na disketu u disku koji je određeno parametrom *disk2*.

Parametri *disk1*, *disk2* i jedinica imaju isti značenje kao u slučaju komande **RENAME**.

Komandom **CONCAT** se sadržaj datoteke *naziv1* dodaje na kraj datoteke *naziv2*, pri čemu novododati sadržaj postaje naziv. U posebnoj operaciji sadržaj datoteke *naziv1* može biti izpromenjen. Ova komanda se odnosi isključivo na datoteke upisane na disketi i može se koristiti bilo u direktnom načinu rada, bilo na nivou programa.

Primer 1 — **CONCAT "DATA" TO "DATA"**

Navedena komanda omogućuje promenu sadržaja datoteke **DATA** na taj način kao da na kraj ove datoteke biti dodan/dopunjen sadržaj datoteke **DATA**. Nakon izvršene komande sadržaj datoteke **DATA** ovaj dopunjenost.

BOOT (Baza 7-7)

Koristi se za učitavanje u memoriju i izvršavanje malenog programa upisanih na nekoliko disketa (diskova koji su određenoj lokaciji udati prihvatanje) u automatskom izvršavanju programa. Opšti oblik komande je

BOOT ["naziv"] [Disk] $\left[\begin{smallmatrix} ON \\ , \end{smallmatrix} \right]$ Ujednatka

pri čemu je

napis — parametar koji definiše naziv programa koji je vršćen na disketu

Parametri disk i jedinica napaja isto značenje kao u slučaju komande HIDEFILE

Nakon uključivanja računara skenira se Removable račun BOOT-CALL, koje potvrđuje da ušao uvelik određene lokacije na disketu (img 1, sektor 0) Uvelik pri tome definiše jedinica koji priključena. Ili u ovaj nije potvrđuje disketa da ne odgovarajuće lokaciji disketa ne postoji izdatih informacija — tada račun BOOT-CALL prekida se račun, a kontrola se prenosi na BASIC, U slučaju da ne odgovarajuće parametri uvelik, preneseni se odgovarajuće program, uvelik se u memoriji računara i skenira se, o čemu se ne vršimo sledeće odgovarajuće informacija. Ovo je tzv. automatski BOOT koji se vršava bez dejstva korisnika

Ako se u toku rada računara skenira komanda BOOT (kao parametar), tada se vršava postupak analize odgovarajućeg BOOT-a, uključuje se uključena disketa koja ima "izdatih" informacija

Uvelik se u toku rada skenira komanda BOOT sa narednim parametrima, tada se na disketu preneseni odgovarajuće program, uvelik se u memoriji i skenira se

Ova komanda se može aktivirati bilo u direktnom načinu rada, bilo na nivou programa.

Primer 1 — BOOT "POCETAK"

Ovom komandom se na disketu vršava program sa računom POCETAK u memoriji računara, a uvelik koji se skenira/ Pri tom se računara disk 1 i jedinica 1

3.10. SISTEMSKIE NAREDBE/KOMANDE

Ovaj grupi pripadaju naredbe/komande: BANK, POKE, GMA, FAST, SLOW, STA, PETCH, STASH i SWAP

BANK (Baza 7.2)

Komanda se na izbor jedne od 16 memorijskih konfiguracija koje su numerisane brojevima 0—15. Ovlašćuje oblik komande je

BANK broj

pri čemu je

broj — određuje vrstu i izvoru [0-15], od kojih jedna de definisati jednu memorijsku konfiguraciju tzv "banku".

Računar 0-15 raspolaže sa 128K RAM memorije i 32K ROM memorije. S obzirom na to da se u ovakvom izračunu može računati samo 64K (2) 65536 bajtova, raspolaže se 16 modovima "pogleda"

na memoriju. Šepki od njih definiše jedna memorijalna konfiguracija, tj. banka memorije. Tako, na primer, banka 0 obuhvata samo dva RAM memorije koje se koriste za izvršavanje BASIC programa, a banka 1 dve RAM memorije namenjene za definiciju i izvršavanje podataka koji se koriste u BASIC programima.

Komanda BANK služi za postavljanje pokazivača na odgovarajuću banku memorije koja treba sadržati skeniranje na naredbe PEEK, POKE, SYS i ostale koje u sebi sadrže parametar koji predstavlja adresu u memoriji. Ova komanda se može koristiti bilo u direktnom načinu, kada liči na, ostale programe:

Primer 1 — Koristi se komanda BANK

```
10 BANK 1
12 A% = 27 P=POINTER(A%)
14 FOR I=P+1 TO P+4
16 PRINT I PEEK(I)
18 NEXT I
20 PRINT
22 PRINT "A% = ", A%
24
26 REM
28 REM BACUJ
30 REM
32 PRINT "NAJVIŠ PROMENLJIVE "
34 PRINT CHR$(PEEK(P+1)) PEEK(P+1)
36 PRINT "VREDNOST PROMENLJIVE "
38 PRINT PEEK(P+256+PEEK(P+3))
```

Prva programska linija služi za postavljanje pokazivača na banku 1, koja je namenjena za definisanje i izvršavanje programskih u BASIC programu. Sledeća programska red služi za dohvatanje vrednosti jednog određeneq promenljiveq i određivanje parametra sa te promenljive (ovde bankovne POINTER).

Programski redovi 14—18 predstavlja programsku petlju kojom se prikazuje iskazje (1024—1008) i sadržaj tih iskazja koji ukazuje na promenljivu A%. Po tome prvo dva bajta definišu naziv promenljive a sledeća dva sadrže promenljivu A%. Poslednja tri bajta ostaju nezakorišćena.

Programske linije 24—38 omogućuju određivanje naziva promenljive i odgovarajuće vrednosti na osnovu pokazivača.

Napomenamo da smo se u ovom primeru ograničili na određeneq promenljive.

Aktiviranjem protokalnog programa definišemo sledeće:

1024	108
1025	108
1026	8
1027	27

0000 0
0000 0
0000 0

A=27

NATIV PROMENLJIVE A
VREDNOST PROMENLJIVE 27

POKE (Baza 20)

Koristi se za smetanje privremene brojeve vrednosti na adresama memorijalne lokacije (u okviru tablice baze). Opiti oblik naredbe je

POKE adresa,broj

pri čemu je:

adresa — brojeva vrednost koja definiše memorijalnu lokaciju na kojoj treba smetiti brojeva vrednost definisanom parametrom broj. Pri čemu je 0 < adresa < 65535.

broj — brojeva vrednost koja treba smetiti na memorijalnu lokaciju definisanu parametrom adresa. Pri čemu je 0 < broj < 128.

POKE naredba omogućava promenu sadržaja bilo koje adrese unutar RAM memorije, kao i brojeva brojeva ulaznih/izlaznih registara. Ova naredba se može koristiti bilo u direktnom načinu rada, bilo na osnovu programa.

Primer 1 — 10 BAZE 0 POKE 10000 1

U ovom primeru se brojeva vrednost 1 smetila na lokaciju 10000 u okviru baze 0.

GD44 (Baza 70)

Koristi se za prelaz na C-128 u C-64 način rada. Opiti oblik komande je:

GD44

Bilo se koristi bilo u direktnom načinu rada, bilo na osnovu programa. Pri aktiviranju komande u direktnom načinu rada se čuva se poverljive prianje.

ARE YOU SERVE?

U zavisnosti od odgovora moguće je preći u C-64 način ili ostati u C-128 načinu rada.

Napomena. Ne postoji komanda za povratak sa Chat u C-128 načinu rada. U tu svrhu treba jednostavno izdvojiti i ponovo uključiti računar.

FAST (Bazis 7 G)

Skali za izvršavanje mikroprograma 1002 na brzini od 1000. Opeti oblik komanda je:

FAST

Nakon izvršavanja komanda FAST, brzina programskog rada postaje dva puta veća, tj. povećava se sa 1 na 2 miliona ciklusa u sekundi. Pri tome se takođe udvajaju 40-ta kolonada skena (a skenova 80-ta kolonadskog skena nema nikakvih prostora).

Ova komanda je pogodna za programe u kojima ima dosta računara — a odnosi se na to da se značajno ubrzanju sve operacije (sa izuzetkom ulaznog/izlaznih operacija).

FAST način rada se kontrolira nadležnom kolonacijom 1000 u bazi 15. Ako ova kolonacija ima sadržaj 1, tada je uključuje FAST način, a u protivnom je isključuje. Ova komanda se može koristiti bilo u direktnom bilo u odbojnom načinu rada, bilo na nivou programa.

Primer 1 — Rad u FAST načinu

```
10 TIR="00000"  
20 FAST  
30 FOR I=1 TO 100  
40 A=A+1  
50 SLOW  
60 PRINT "RAD U FAST MODU"  
70 PRINT "TRAJE",TI/60,"SEC"
```

Za trenutak povećava da komanda SLOW omogućuje povratak u normalni način rada. Ubrzanje ovog programa traje oko 2 TIR sec.

SLOW (Bazis 7 G)

Koristi se za vraćanje mikroprograma 1002 u FAST načinu rada na standardnu brzinu od 1000. Opeti oblik komande je:

SLOW

Nakon izvršavanja komande SLOW, 40-ja kolonadskog skena (ili skenova stiču neodgovarajuće) postaje raspoložive. Ova komanda se može koristiti bilo u direktnom, bilo u odbojnom načinu rada.

Primer 1 — Rad u SLOW načinu

```
10 SLOW  
20 TIR="00000"  
30 FOR I=1 TO 100  
40 A=A+1
```

NO NEXT I
GO PRINT "RAD U SLOW MODU".
NO PRINT " TRAJE /TL/MS. SEC"

Izvršenje ovog programa traje oko 3 sek. sec.

STS (Baza 24)

Koristi se za skladištenje izvršenja malinskog programa koji je smešten u istomoj bazi, počev od naredbene adrese. Opšte oblike naredbe je:

STS adresa.

pri čemu je:

adresa — adresemnog vršenja koje može biti u opsegu (0-65535) i predstavlja adresu od koje je smešten malinski program koje treba izvršiti.

STS naredba omogućuje izvršenje malinskog programa iz BASIC programa. Pri tome, pri izvršenju naredbe STS treba u memoriji računara smešten odgovarajući malinski program. Ovo se obično vršenje kontrolišu BLOK ili program POKI naredbe.

Pratnji određeni broj malinskih programa koji su upisani u RAM računara koji se mogu izvršiti naredbom STS jedna od njih je:

BANK 15 STS 65041

koji se računaru dovodi u početnu stanje nakon skladištenja računara. Ova naredba se može skladištiti bilo u direktnom režimu rada, bilo sa adres program.

Napomena: U Bazi 15 70 izvršava se naredba naredbe STS tako da ona ima opšti oblik:

STS adresa [A][X][Y][A]

pri čemu su: A, X, Y i A opšti parametri kojima se izdvoje su na videni mogu definisati vršenja koje se izvršavaju neposredno u akumulator, Register, Register i status-registar.

Naredbe iz naredbe omogućuju računara podataka, smeštiti računara računara i RAM modula koji predstavlja izvršenje RAM računara računara. Ovo izvršenje se može izvršiti sa malinskog programa (ili podataka). Naredbe koje se omogućuju su FETCH, STASH i SWAP.

FETCH (Baza 74)

Koristi se za preuzimanje podataka iz RAM modula u memoriju računara. Opšti oblik naredbe je:

FETCH broj, adresa, adresa broja

pri čemu je:

brj — adrebranja vrednosti u opsegu [0-65535] koja predstavlja broj bajtova koji će biti prebačeni u RAM modula.

adbranj — adrebranja vrednosti u opsegu [0,65535] koja određuje adresu u okviru memorije računara (u tekstuoj knjazi) od koje počinje unosenje podataka koji su prebačeni iz RAM modula.

adbranj — adrebranja vrednosti u opsegu [0,65535] koja određuje adresu u okviru adrebranja banke RAM modula od koje počinje podaci koje treba prebačiti u memoriju računara.

banka — adrebranja vrednosti u opsegu [0,15] koje definiše odgovarajuću banku u okviru RAM modula.

STASH (Baza 7-6)

Stak sa smetanjem podataka u memoriju računara u RAM moduli. Opšti oblik naredbe je:

STASH broj,adbranj,adbranj,banka

pri čemu parametri broj, adbranj, adbranj i banka imaju sledeće značenje kao u skupu naredbe FETCH

SWAP (Baza 7-5)

Komanda sa za izmenu sadržaja memorije računara i sadržaja RAM modula. Opšti oblik naredbe je:

SWAP broj,adbranj,adbranj,banka

pri čemu parametri broj, adbranj, adbranj i banka imaju sledeće značenje kao u skupu naredbe FETCH

3.11. GRAFIKA

U ovom poglavlju objašnjavamo grafičku naredbu koja podržava Bazu 7-0. To su uključeno sledeće naredbe, jer Baza 2-0 (Baza u modlu 04) sama uključuje naredbu koja podržava rad sa grafičkom. Pre toga počinemo sa objašnjavanjem naredbi, uključeno samo u grafičkom mogućnostima. COMMANDOR-a [13]. Pošto se u kompjuteru nalaze dve kapi sa posredstvom slike, grafičke mogućnosti posleđujemo u dve grupe.

Prva koja dolazi na predstojeći izbor je memorija sa kompjuterom uključenom kao dva različita modula rada. Jedni moduli od 40 karaktera u modlu i grafički moduli sa rezolucijom 320 tačaka po horizontalu i 200 tačaka po vertikali u dve boje. Ako nam je potreban više od dve boje na ekranu uključimo karaktera i uključimo grafički moduli. Kod druge vrstine slike dolazi razlika od 340 tačaka po horizontalu i 200 tačaka po vertikali u četiri boje. Kod prve grafičkog modula, jedinoj tački na

okružno odgovara jedan bit u memoriji. Bit može biti 0 ili 1, tj. tačno postoji ili ne postoji. Izazna nam je da u ovom grafikonu možda možemo imati samo dva boje. Kod vektornog grafikona jednak broj tačaka na ekranu odgovara dva bita u memoriji. Bitovi koji odgovaraju jednoj tački mogu biti složeni (0001, 1011, ...). Potrebno nam je čitavi različiti broj bitova, izazna je da u tom grafikonu možda možemo imati više različitih boja.

Ako slike dobijamo preko RGB memorije (na ekranu ima slika sa možemo dobiti), izazna tačaka dva različita moda rada. Tekst mod od 80 karaktera u redu i 25 redova i grafiki mod sa rezolucijom od 640 tačaka po horizontali i 380 tačaka po vertikali u dva boje. Izazna napomena da ovaj grafiki mod sa podizanjem grafikona različe izazna 7.8 (na kraju kupa u podizanju prijava da je crtanje prigran koji izazna 7.8 dole: ovaj mod različe boje podizanja ovaj grafikona mod.)

Izazna izazna izazna, izazna grafikona različe, da li izazna različe i izazna grafikona prijava. Izazna različe izazna izazna različe koji različe i različe. U izazna grafikona izazna izazna prijava — izazna izazna izazna različe i izazna izazna izazna izazna.

GRAPHIC

To je funkcija koja nam da sa ekranu različe grafikona različe. Njena sintaksa je sledeća:

GRAPHIC mod, izazna.

Prvi parametar koji da sa komanda izazna, biti broj od 0 do 5. 5 različe koji je mod u prijava — izazna sledeća grafikona različe:

- 0 — tekst mod od 40 karaktera u redu
- 1 — grafikona visoke rezolucije (320x200),
- 2 — podizanje ekran sa grafikona visoke rezolucije i tekst mod,
- 3 — vektornog grafikona rezolucije (320x200),
- 4 — podizanje ekran sa vektornog grafikona i tekst mod,
- 5 — tekst mod od 80 karaktera u redu

Od različe da izazna izazna izazna, izazna izazna sa kompozitnom memorijom da izazna, u pet mod različe sa RGB memorijom.

Sledeći parametar može imati samo dve vrednosti: 0 ili 1. U izazna da je vrednost nula — dole izazna da izazna u različe mod izazna izazna izazna, a ako je vrednost jedan — dole da izazna izazna, izazna izazna izazna. Ako ovaj parametar sa različe, podizanje izazna da je izazna.

Sledeći parametar kod ove različe je broj. On sa različe i izazna kod moda 1 ili 4. Vrednost ovog parametra je u intervalu od 0 do 24. Njena uloga je da izazna izazna sa dva izazna po izazna.

tebi, a tvoj braćo da u programu definišu kako treba da se crta (pola-
že) jedna ili dve vektorske graničnice (skica) jedna ili dve, a u drugom delu je
karakteristično: U zavisnosti od ovog broja doći će do polne crtanja.
To je jedna korisna parametar, jer nam omogućuje da izmenimo
brzina i slika vektorske crtanje i da možemo listati program broj u
crta. Da skica da karakteristično kod 2 ili 4, a ne navedeno parametar li-
staje — podrazumeva se da je njegova vrednost 30.

Prvi je još jedna funkcija vezana za komandu GRAPHIC To je
GRAPHIC CLR. Njena uloga je brisanje crtanja u bilo kom modu.

Primer

GRAPHIC 1

GRAPHIC 4,15

Prvi primer ilustruje crtanje graničnice vektorske crtanje, a drugi
vektorske graničnice u komandnoj se listi.

COLOR

Pomoću ove naredbe možemo definisati boje na kojima radimo
crtanje ove naredbe je sledeća:

COLOR *parametar*

Kao što vidimo, naredba COLOR zahteva dva parametra i mo-
žemo ih dva postaviti. Prvi parametar mora biti broj od 0 do 4 i da
ima sledeću značenje:

- 0 — boja pozadine,
- 1 — boja teksta,
- 2 — boja 1 kod vektorske graničnice,
- 3 — boja 2 kod vektorske graničnice,
- 4 — boja bočice (okvir crtanja),
- 5 — boja kursora,
- 6 — boja pozadine.

Ali je vrednost parametra od 0 do 3, koji se odnosi na sliku koja
dobijamo preko kompozitnog monitora ili televizora, a vrednosti 5 i 6
odnose se na RGB monitor.

Sledeći parametar određuje boju. Pomoću COMMANDLINE 118 po-
stoji 16 različitih boja, ovaj parametar može uzimati vrednosti od 1
do 16. U zavisnosti da li koristimo kompozitni ili RGB monitor, bo-
jeve nekih boja su različitije. U sledećoj tabeli dajemo bojeve i odgo-
vарајуће boje na kompozitnom monitoru, a u sledećoj boje na RGB
monitoru.

1 — crna	(crna)
2 — bela	(bela)
3 — crvena	(crvena)
4 — svetloj plavi	(svetla, svetlosi; plavi)
5 — tirkizna	(svetlosivobijela)
6 — zelena	(zelena)
7 — plava	(plava)
8 — žuta	(svetložuta)
9 — narandžasta	(narandžastobijela)
10 — braon	(tamnocrna)
11 — tamnocrvena	(tamnocrvena)
12 — tamnoplava	(tamno, tamnosiv; plava)
13 — siva	(siva)
14 — svetlosivobijela	(svetloplava)
15 — svetloplava	(svetlobijela)
16 — svetlozelen	(svetlozelen)

Primeri.

COLOR 99:COLOR 49:COLOR 5,1

U ovom slučaju boja pozadine je zelena, boja (sadržaja, teksta) je bela, a slova su crna. Ovaj primer se odnosi na slike koje dobijamo preko kompjutinskog monitora ili televizora.

BRAW

Naredba koja nam služi za postavljanje tačke, artanje boja i postavljanje ispostavljanja boja. Naredba naredba je sledeća

BRAW boja,Xkolor1,Ykolor1 TB Xkolor2,Ykolor2

Pređ parametar sadržaja boja tačka kojom artamo On može imati jedan od sledećih vrednosti

0 — arta se bojom pozadine, tj. biva se postavlja tačka,

1 — arta se definisanim bojom u COLOR naredbi, TB ako boja nije definisana, tačka će biti boje karaktera,

2 — u slučaju višebojne grafičke boja 1,

3 — u slučaju višebojne grafičke boja 2.

U slučaju da ovaj parametar ne navedemo automatski sledeća vrednost 1.

Sledeća dva parametra su koordinata tačke na ekranu. X-koodinata može biti u intervalu od 0 do 119 na modi visoke rezolucije, a u intervalu od 0 do 129 na višebojnoj grafičkoj. U ovom slučaju Y-koodinata može biti u intervalu od 0 do 189. Ako navedemo samo ove dva parametra, funkcija postavlja tačku na datim koordinatama.

Sledeća dva parametra (Xkolor1 i Ykolor1) koriste se za postavljanje boje. Ograničenja su ove dva parametra su potpuno ista kao i na

Xikoori i Yikoori. Dakle, ako želimo nacrtati liniju, moramo saditi koordinatu njenog početka (Xikoori, Yikoori) i njenog kraja (Xikoori, Yikoori).

Ako smo koristili neke grafičke funkcije i želimo da od poslednje nacrtamo takvu posrednu liniju do željenog mesta, moramo u naredbe prethodne dve koordinata i saditi samo dve poslednje (DRAW TO Xikoori, Yikoori).

Takode, pored postavljanja jedne linije, ove funkcije daju mogućnost da crtamo sklopove linija na sledeći način:

DRAW X1,Y1 TO X2 TO X3,Y3 TO X4,Y4

Primeri

DRAW 10,10 postavlja tačku na koordinatama (10,10)

DRAW 10,20 TO 30,60 postavlja liniju od (10,20) do (30,60).

DRAW 3,10 TO 25,65 TO 30,87 postavlja sklopove linija, i to od (3,10) do (25,65) i od (25,65) do (30,87).

DRAW 30,87DRAW TO 30,80 postavlja liniju od (30,87) do (30,80)

BOX

Ova grafika naredba služi za crtanje pravougaonika.

BOX kraj,Xikoori,Yikoori,Xikoori,Yikoori upao,flag

Prvi parametar (flag) može imati sledeće vrednosti

0 — crta se linijom posredna, tj. krčka se postavlja tačke

1 — crta se definisanim krajem u (Xikoori, Yikoori) naredbe, da ako kraj nije definisan — tačka sa levim krajem

2 — u slučaju višestruke grafike broj 1.

3 — u slučaju višestruke grafike broj 2

U slučaju da ovaj parametar nije dat — automatski uzima vrednost 1. Sledeći dva parametra (Xikoori i Yikoori) su koordinata jednog ugla, a parametri (Xikoori i Yikoori) sledećeg upisa označavaju drugi pravougaonik. Na ove četiri parametra pravougaonik je poravnat odredno. U slučaju da su dani koordinata (Xikoori i Yikoori), naredbe se postavljanjem koordinata poslednjeg nacrtane tačke. Za slučaj da pre ove naredbe samo jedna tačka sa ekranu postavljenom na tačku koordinatnog početka, tj. tačka sa koordinatama (0,0)

Medeni parametar je upao stranicu pravougaonika sa X-ovom. Upao može imati vrednost od 0 do 360 a u slučaju da nije dat — podrazumeva se da je 90.

1 poslednji parametar kod ove funkcije može imati vrednosti 0 ili 1. Vrednost jednaka sledećim se navodimo: prvo se postavljanjem ako upao navodimo. U slučaju da je vrednost jedna, ovo pravougaonik će biti uporan (sledećim krajem definisanim parametrima kraja)

Primjeri

BOX 18,20,50,00 — dobivena pravokutnik kod kojeg strana levi ugao ima koordinate (18,20) a druga strana ugao ima koordinate (50,00).

BOX 18,20,50 60,45 — dobivena lica pravokutnik kao u prethodnom primjeru, samo što će biti izrotiran oko svoj centra na ugao od 45 stepena.

BOX (X0,Y0,X1,Y1) — u ovom slučaju pravokutnik će biti izrotiran, a polje ugao ostane navedi — podrazumijeva se da je 0

CIRCLE

Vozna slovenska i na velikom mogućnostima funkcija Pometa rjez modernu crta kružnica, elipse, delova kružnica, delova elipse, n-touglove upisane u kružnicu ili elipsu, kao i delove n-touglova. Elipse i n-touglovi upisane u elipsu mogu biti pod preobradom uglom u odnosu na X-osa.

CIRCLE boja,Xosa,Yosa,Xrad,Yrad ugao,ugao1,ugao2

Prvi parametar ove funkcije određuje boju kojom crtanje i može (može) jednu od sledećih vrednosti:

0 — crta se linijom poodine, tj. linija se postavlja tačno

1 — crta se definisanim bojom u COLOR naredbi, tj. ako boja nije definisana — tačno će biti boja karaktera

2 — u slučaju n-touglova gradike boja 1

3 — u slučaju n-touglova gradike boja 2

U slučaju da se navede ovaj parametar, podrazumijeva se da je upisana vrednost jedan. Sledeća dva parametra (Xosa,Yosa) određuju koordinate centra kružnice i elipse. Ako se navedu ova sledeća parametar, onda ova funkcija postavlja tačno na navedenim koordinatama.

Sledeća dva parametra (Xrad,Yrad) određuju poluprečnik kružnice ili elipse po X-osi, tj. po Y-osi. Za crtanje kružnice dovoljno je da navedemo samo prvi parametar, dok za elipsu moramo navedi ova parametra.

Parametri ugao1 i ugao2 koriste se za crtanje delova kružnica ili elipse. Njihove vrednosti su u stepenima i nalaze se u intervalu od 0 do 360. Prvi parametar (ugao1) određuje početni crtanje, a drugi (ugao2) kraj crtanja. U slučaju da nisu navedeni — podrazumijeva se da je ugao1 jednak nuli, a ugao2 jednak 360.

Prethodni parametar ove funkcije (rot) predstavlja ugao na koji se elipsa rotira oko svoj centra. Normalno ako crtanje para kružnica, ovaj parametar može imati nula. Ukoliko ova funkcija najbolje se vidi pri crtanju elipse. U slučaju da ovaj parametar ne navedemo — podrazumijeva se da je jednak nuli.

Poslednji parametar funkcije CIRCLE je asg. On se koristi za crtanje n-touglova upisanih u kružnicu ili elipsu. Broj stranica n-touglova.

dobijamo ako postavimo 100 na (arg), tj. arg je unutrašnja upra vrijednost α točnije. Ovdje možemo koristiti jedan mali trik na osnovu krakova od elipse. Ako stavimo da je arg jednako deset, dobijemo α -točniju krajnju 38 stranica. Drugi rješenje kompjutera ovaj α -točniju će biti krakova, ali će kompjuter ostaviti krakove položila para brzo crtići nego ako dobijemo elipsu krakova. Razlika u brzini je više nego obilna.

Drug dokaznost ova funkcija dobiva natko više polara — da lista boje shvatiš utičaj vrhulj parametra.

Primjer:

CIRCLE,10,20 — dobijemo natko na elipsu na koordinatama (10,20).

CIRCLE,100,120,20 — ova funkcija crta krakove kod koje su koordinatama centra (100,120), a poluprečnik je 20.

CIRCLE,100,120,50,10 — elipsa sa centrom (100,120). Poluprečnik po X-osi je 50, a poluprečnik po Y-osi je 10.

CIRCLE,100,120,50,20,20 — parametar Yrad daje natko i funkcija crta krakove. Inače, ovaj primer crta donja polovinu krakova jer je polovinu upra 50, a krajnji 179 stepeni.

CIRCLE,100,120,50,45 — sa centrom natko parametara ovaj primer će nacrtati parnu elipsu. Parametar rot, koji ima vrijednost 45, govori nam da će elipsa biti nacrtana sa tog upra.

CIRCLE,100,120,50,50 — ova funkcija će nacrtati pravdu α -točniju upra u krakova sa centrom (100,120) i poluprečnikom 50. Polovinu je polovinu parametar 45, a 100,45 je α , a triina funkcije parametra dobijemo pravdu listu.

CLEAR

Ova funkcija služi za upišivanje teksta po elipsu vrhulj rješenja ili vrtložnjem elipsu. Imamo mogućnost parametrisiranja teksta i flag koji određuje da li je tekst nacrtan ili iscrten.

CLEAR boja,Xkar,Ykar,rot,flag

Prvi parametar je natko kao i kod prethodnih funkcija i natko natko elipse vrhulj.

0 — crta sa bojom postavio, tj. natko sa postavio natko.

1 — crta sa definisano bojom u COLOR naredbi ili, ako boja nije definisana — natko da boja karaktera.

2 — u elipsu vrtložnjem natko boja 1.

3 — u elipsu vrtložnjem natko boja 2.

Ako ovaj parametar ne navedemo, podrazumijeva se da je upra vrhulj natko.

Natko dva parametra Xkar i Ykar određuju postavio prvog karaktera u natko. Ovdje je valno napomenuti da vrhulj Xkar natko natko u intervalu od 0 do 30 (do 79 ako koristimo ASCII znakovi), a vrhulj

1 — a ovaj mala funkcija koja čita skrinu koji je uključen, te u bajtu bajta POUT čita na čemu bita uključen ovaj bajt. Kao i u mala mala, koja se bajt koji je definiran PAINT funkcijom.

Primer:

GRAPHIC 1,CIRCLE,100,100,30,PAINT,100,100

Kada izvršimo ove funkcije, krećemo se centrom u (100,100) i popunjavamo 30 bita okrugla bajta karkura (jer koja nije definisana).

LOCATE

Ova funkcija ima uloga da postavi koordinatu kursora tačke. Ova se datum koordinatama na postavljaju tačke, ali kompjuter se koristi samo registri kao postavlja se bajt, je postavljena tačka.

LOCATE Xkoor,Ykoor

Ova funkcija nam je lakše objasniti preko primera:

GRAPHIC 1,LOCATE 100,100 DRAW TO 10,10

Ovaj stup funkcije prevodi bajt od koordinata (100,100) do koordinata (10,10).

Naša, ova funkcija ima drugi uloga: prevodi se u postavljajući fikse koordinata a daje crtanje vrhilo bita relatiivno koordinatama.

SSHAPE

Ova funkcija čita se postavljajući dva skrinu vasku različitosti u asimetričnu promerljivu.

SSHAPE promerljivost,Xkoor1,Ykoor1,Xkoor2,Ykoor2

Veoma korisna grafička funkcija koja nam omogućava koristiti kako u radu sa grafikom, tako i pri kretanju objekata. Pošto se u ovom poglavlju bavimo različitim grafičkim predstavljanjem samo ovim grafičkim mogućnostima. U poglavlju o specijalnim skrinama ova je primena u radu sa specijalnim skrinama radom preko parametara je bita koja asimetričnu promerljivu. Zahtev na dolaz na parametere je bita koja asimetričnu promerljivu. Ova funkcija ima radnik da čita skrinu vasku različitosti preko u asimetričnu promerljivu. Dva skrinu koji se na ovaj način memorise je prvotno, dva gura koje ima dva koordinata (Xkoor1,Ykoor1), a doprinosi tome kao koordinata (Xkoor2,Ykoor2).

Pri konstrukciji ovog funkcije većina je važna da broj baze broj je ograničen preovlađujućim na bazu veći od 100, jer je to matematički broj baze koji može da sadrži efikasnosti proračuna. Ali, pak, jedne da memorizirati veći deset stotina, potrebno da koristimo uku funkcije, da moramo koristiti duga proračuna. Na ovaj način može biti izmisliti ovo čitav vektor vrhove. Prethodno je moguće podeliti na preovlađujućim, a vrlo mali preovlađujućim delovima čitav proračun (veći) izmisliti, da memorizirati možemo koristiti i ne efikasnosti proračuna (na primer ARIC) Prizor:

SSHAPE «JEDINICE»

Ova funkcija sama se vrlo mala iziskuje snaga, jer ona da račun se čitav čitav kao uku memorizirati. Zbog toga se njemu u planu da i ostali funkcije:

GRHAPE

Ova funkcija se koristi u planu da prethodno funkcijom SSHAPE. Baza od ugla, sama se vrlo mala iziskuje snaga, a bazu se koristi najviše — izmisliti mali vektor koristi grubiha čitav. Njome čitav je da deset stotina kao je memorizirati funkcijom SSHAPE a izmisliti veći proračuna vektor, da čitav vektor vrhove na bazu snaga.

GRHAPE proračunski izmisliti, izmisliti, izmisliti.

Ova funkcija je na veći mala najviše prethodno. Parametar proračunski mora biti ova, jer bazu samo koristi kod funkcije SSHAPE. Njome toga najviše koordinata veći parametrima (izmisliti, izmisliti). To se veći proračun bazu ugla proračunski bazu je memorizirati funkcijom SSHAPE. Koordinatama se veći najviše proračun samo na čitav plan izmisliti da prethodno prethodno memorizirati deset stotina. Na ovaj način jedna deset stotina izmisliti izmisliti na bazu snaga, i se najviše bazu plan.

Kopiranje malemo koristi se i najviše malemo funkcijom parametrima mod. On veći snaga iziskuje vrhove.

0 — izmisliti snaga da bazu potpuno kopira originalnog čitav memorizirati bazu je memorizirati.

1 — izmisliti snaga da bazu izmisliti a čitav na original deset stotina bazu je memorizirati.

Na ovaj način vrhove parametrima mod, kompletno proračunski se prethodno na bazu deset stotina i pri tom se veći snaga najviše bazu se se prethodno izmisliti a veći snaga memorizirati. Tako, na primer, ako uku memorizirati proračun čitav i snaga prethodno — desi se da bazu snaga čitav memorizirati plan veći prethodno proračunski. Izmi, kada parametrima mod uku vrhove 0 ili 1, se prethodno memorizirati uku na veći prethodno snaga čitav tog čitav memorizirati. Kad izmisliti 1, vrhove parametrima mod prethodno snaga čitav uku snaga, se prethodno deset stotina.

[illegible]

1 — a ovom slučaju pri predlozivanju se koristi matematički izraz AND. To znači da će se u naredbi/izrazu, čija stavka postoji samo u slučaju koje se odnosi u zagratici, postavljati i u čemu mora biti ako se u njoj predlozivanje.

4 — I na kraju prvog središnjeg parastrana treba prisvojiti se matematička funkcija EDE, izračunavati ih. To znači da će se po prvoj strani tablice kupa se nalazi E i na odgovarajućem prevođenju ih u dala, izračunati parove na koji se vrši prevođenje. U slučaju da se na kraju nalazi na dva mesta — bilo kojim.

Kamijayon, one the bandits' mainstays, later a hero during the 1948 revolution had been a peasant before he joined the bandits. He is an early example of the bandits' diverse social origins.

GRAPHIC | CIRCULAR'S SHAPE AND SIZE
CAN BE ADJUSTED

Ovaj primar strana čitav svoje rodnosti, što, kadšto kaže se, radi materije i promijeniti AB : ne može preživjeti u drugoj dozi dječje materije.

100

Trabalha, hoje, em projetos de arte e cultura comunitária.

2000

Ova funkcija je na neki način dupla, jer funkcija GRAPHIC ima mogućnost da pored slike u određeno grafički opad upadne brzo skine, kod tog moda. Jedna razlika je u tome da primamo vez funkcije modova koji u jednom grafičkom modu, a zatim skineva ne samo drugu grafiku, nego i na napredni prvi mod. Tako, na primer, ako radimo u RIL modovima (interni RIL-ovske slike, koje se kreću izvanjske slike, može reći), to je slika, a to je kod skineva skineva — određuje parametar opad. On može biti jedan ili dva, ali i više.

- 0 — tālrunskais ad 40 karaktāru v. kodu
- 1 — grafiskā vārda nosaukums (DZĶRS/NS)
- 2 — pabeigtais skums, uz grafiskā vārda vārdslopes 1. līkstenā
- 3 — vārdslopes grafiskā vārdslopes (140 v. 200)
- 4 — pabeigtais skums uz vārdslopes grafiskā 1. līkstenā
- 5 — tālrunskais ad 40 karaktāru v. kodu

Kako smo pokazali, nije neophodno da radimo parametar μ . Za
datu da ga nitko ne čuje, već samo efektivna $\text{SNDLR} = \text{bit/s/Hz}$ koja je
dobivena stvarnom memorijom koja nam je poznata.

WIDTH

Ova naredba kontrolira dobijenu liniju, kojim odnosa u grafici odnosa razmjera.

WIDTH n

Ova funkcija posjeduje samo jedan parametar, koji može imati dva vrijednosti 1 ili 2. Kada parametar 'n' ima vrijednost jedan, crtačka se linija prikazuje normalno, kao da ova funkcija ne postoji. Prva uloga funkcije sa parametrom jedan je da isključuje mod u koji je grafika povećana koristeći se ove funkcije sa parametrom dva.

Nakon korištenja ove funkcije sa parametrom dva, sve tačke koje budu crtane budu duplo toliko od normalne. Razlika je u tome, da ako se crta, dok se Y-ovci ova crtača napredujuće. Da biste isključili ovaj efekt, koristite funkciju odnosa odnosa grafika i ne skrivaju ova vidu razlika ova funkcije.

```
10 GRAPHIC 1,1
20 CIRCLE 100,100,50
30 WIDTH 2
40 CIRCLE 75,100,50
```

Nakon korištenja ovog programa na ekranu ćemo dobiti dva kruga. Prvi krug je duplo veći od drugog. Da bismo grafiku vratili u normalno stanje, koristimo je da odnosa WIDTH 1.

SCALE

Ova funkcija ima zadatak da namješta koordinatni sistem kod ekranu crtanja. Na primer, ako u našem matematičkom preobrazu dobijemo tačku koja ima koordinate (700,300) i pokušamo da nacrtamo tačku koristeći se saim i sami posredni o grafici. Posledica ove funkcije možemo na ekranu videti razliku razlika razlika ova tačka. Odnos da napomenemo da na to dođe da namješta funkcija SCALE sa namješta namješta ekranu (100x100) sa namješta namješta od 100x100 sa namješta grafika, već samo namješta namješta koordinatnog sistema.

SCALE flag,Xmin,Ymin

Parametar flag koji može imati dva razlika može imati samo dva vrijednosti 0 ili 1. On može sa isključuje ova funkcija (flag=1), odnosno sa isključuje (flag=0), povratak na normalni koordinatni sistem. Sledeći dva parametra posjedujuće matematične vrijednosti koje se mogu pojaviti na X-odnosno Y-ovci.

Kod grafika vidi razliku razlika razlika je podijeljena na 200 tačaka, i to od 0 do 199. Ako odnosa odnosa.

SCALE LAMB:200

linija skriva ima između 100 tablica (predodjela se ne može), ali je brojne podile od 0 do 999 za brojem dte (SLAA...). Podile po Y-osi je od 0 do 100 što znači da je cijela reprezentacija. Na ovaj način možemo predstaviti razne matematičke funkcije koji su parametru veći od 100 po X-osi i veći od 100 po Y-osi.

Mikromajer vrednosti parametra Xmas i Ymas kod ove funkcije su 1000. Podile ove funkcije nema mogućnost smanjivanja skena, minimalna vrednost za parametar Xmas i Ymas su redom 100 i 100.

Mogućnost koju nam pruža ovaj program, možemo postići i na drug način. Koordinata tablica koje dobijemo možemo pre artitije dati naizmjenično. Načinom, to bi doveo uopćiti program, a jednako koje pravno odnosa bi veći program.

Ako brojim Xmas i Ymas nisu videti, kompjuter automatski podrazumeva da je Xmas=100, a Ymas=100. Načinom — da bi ove funkcije parametar broj mora biti jednak jedinici.

ROLL

Funkcija koja nam daje informaciju o broju koje koristimo

ROLL (broj)

Ima dve u sagradi stoji parametar broj koji može imati jednu vrednost 0. Vrednost koja vrednost ima, ove funkcije daje informaciju o broj kojim je data skena ili grafičkog moda. Iz skene tabele možemo videti koje nam informacije pruža funkcija ROLL a razlikovati od parametra broj.

Broj informacija

- (0) Broj skena u tabeli (40 karaktera)
- (1) Broj tablica iz moda vizuelne razlike
- (2) Broj 1 kod vizuelne grafike
- (3) Broj 2 kod vizuelne grafike
- (4) Broj skena (broj) kod skena od 40 karaktera
- (5) Broj karaktera (40 do 80-karakterni sken)
- (6) Broj skena u tabeli moda (80 karaktera)

Na primer, ako odmahov PRINT ROLL(0), dobijemo broj 1, što znači da je broj skena kod skena od 40 karaktera ovaj. (Broj nije je ostalo na crnoj boji). Način ove je funkcija upotreba funkcije COLOR.

ROST

Ova je funkcija upotreba funkcije LOCATE. Broj naredba LOCATE postavlja postavlja grafičkog kursora: ova funkcija ima sadržaj da čita iz vrednosti

ROST (broj)

Iza naredbe u zagradu slede parametri koji koji može imati tri vrednosti:

[1] Funkcija autom daje podatak o položaju grafičkog kursora po X-osi.

[2] Funkcija autom daje podatak o položaju grafičkog kursora po Y-osi.

[3] Funkcija autom daje podatke o tački tačke koja se nalazi na položaju grafičkog kursora.

Pr. kursorova relativnih koordinata vreme je vreme da vreme istine položaja grafičkog kursora. Na sledećem primeru se najbolje vidi dejstvo ove funkcije.

DRAW,10,70 TO 50,70 PRINT KODIT(0)KODIT(1)

Na ekranu ćemo dobiti sledeće vrednosti: 70 i 70, što znači da grafički kursor [1] poslednjom naredbom tačke ima sledeće koordinate (50,70).

RGB

Ova je funkcija suprotna funkciji GRAPHIC. Njen zadatak je da nam da informaciju o kome grafikonskom modu se nalazimo.

RGB (n)

Iza funkcije, u zagradu, slede parametri čija vrednost nije bitna za rad ove funkcije. Prina Commandore je uslovljeno to što ovaj pr. naveden radi koristeći prethodna. Načelno možemo reći da je n jednak 0. Kao rezultat ove funkcije dobijamo brojeve od 0 do 5 i u sledeće tabele možemo videti u kom se grafikonskom modu nalazimo:

- 0 — tekst mod od 40 karaktera u redu;
- 1 — grafički visoka rezolucija (320x200);
- 2 — podeľjen ekran na grafički visoke rezolucije i tekst mod;
- 3 — visokoje grafički rezolucije (320x200);
- 4 — podeľjen ekran na visokoje grafički i tekst mod;
- 5 — tekst mod od 80 karaktera u redu.

Relativne koordinate

Na kraju poglavlja o grafičkoj opremljenosti, sad se odnosi na kursor. Kao vešta grafičke funkcije gde postavljamo koordinate naše tačke — možemo koristiti naredbu apsolutnih i relativnih koordinata. Ako upred broj na koordinatu stavimo predznak + ili —, to koordinate postaju relativne. Ovo je najbolje objasniti na konkretnom primeru:

DRAW,10,20 TO +50,+30

ova funkcija će postaviti dal od tačke sa koordinatama (10,20) do tačke (60,50), jer je $60=10+50$ i $50=20+30$.

Kao što vidite, kada postoji predznak + ili —, nove koordinate dobijemo tako što brojimo na predznaku. Izlazeći od određene koordinati postajemo sačinjavajući tačku A1, pri čemu se određene koordinate postaju jedna greška. Kada izračunamo određene koordinate na predznaku +, svi izračunati broj grešaka su isto korišćeni predznak — kompjuter će nam javiti grešku. ILLEGAL QUANTITY Error (COMMODORE) obavešća da će svi greške otkloniti a što je moguće bržeći rok.

5.12. SPRAYITUMI

U ovom poglavlju objašnjavamo rad sa sprajevima. Spraj predstavlja mala slika (veličine 35 tačaka po horizontalak i 21 tačka po vertikalak) koja se može nalaziti bilo gde na ekranu. On je po svojoj nameni od prethodnog moda u kome se kompjuter nalazi. To znači da sprajevi mogu biti u koriscenju, mogu biti u režimu rada i u režimu isprave. Moguće je da na ekranu imamo sprajevu kontrolu VIC II čip. Pod njegovom kontrolom je slika na televizoru i kompjuterski monitor. Slika na ekranu monitora kontrolisati drugi čip koji nema mogućnost prikazivanja sprajeva. To znači da u modu od 80 korakova na ekranu će moda namo rešavati (840x280) namamo mogućnost rada sa sprajevima.

Commodore 128 ima mogućnost da na ekranu prikazuje osam sprajeva. Oni su različito prikazani kontrolisati. To znači da svaki modamo različito definiše i oni se mogu nalaziti bilo gde na ekranu — po svojoj nameni jedan od drugog. Napomenavamo da je koriscenjem različitog modamo moguće postati više od osam sprajeva na ekranu. Ali tada se koristi jedan trik, jedan spraj prikazuje ličnosc namo svoje namo i slika. Isto namo utiše da na ekranu postaju više od jednog sprajevu, tako je koriscenju samo jedan spraj. Na taj način modamo postaju 16 ili 32 sprajevu. Ali treba ovog poglavlja je rad sa sprajevima u Basic-u, tako da ćemo raditi sa najviše osam sprajevu.

Pored toga što se može slika namamo sprajevu modamo postaju bilo gde na ekranu modamo (aj) i slika prikazati Commodoreu ekran namo je u tri namo (aj) namo plan, modamo deo i predznak. Ako na ekranu postaju neki namo deo, na na taj ekran modamo postaju sprajevu na dva modamo namo. Prvi način sprajevu se namo sprajevu ekranu tako da namo deo ekranu koji se namo na sprajevu. To znači da sprajevu namo prikazati u ekranu na ekranu. Drugi način sprajevu se namo na ekranu, a to znači da namo ekranu namo sprajevu. Na ovaj način postaju se namo utiše modamo namo. Takođe, kao što sprajevu namo namo prikazati u ekranu na ekranu, li ekranu da namo prikazati u ekranu na sprajevu — namo namo postaju i namo deo sprajevu. Kada se dva sprajevu koriscenju jedan na drugom, deo se do naj namo prikazati. Kao da sprajevu namo namo i kao deo — namo namo namo deo namo. Kao namo namo se namo namo namo namo namo sprajevu i namo, kao i namo namo namo deo sprajevu.

Pošto smo sprejz definisali kao mali ekran, a poznato nam je da ekran može biti visoko rezolucijski da li je vrtložni, nametne nam se pitanje — šta na raspolaganju imamo kod sprajzova. I kod njih, kao i kod ekrana, postoji dva moda. To su razmatrao mod, kod koga je sprejz vertikalni 24 tačka po horizontalu i 20 tačka po vertikali, i drugi koji ima još po vertikalni sprejz tački ostale nula ali ne broj tačaka po horizontalu, proporcionalno tako da je rezolucija kod vrtložnog sprajza 12 tačaka po horizontalu i 11 tačka po vertikali. U prvom modu, ako kao i kod ekrana vaslede rezolucije, imamo na raspolaganju samo dva boje, dok kod drugog moda imamo mogućnost korišćenja četiri boje. Ova boja, u prvom modu jedna tačka na ekranu odgovara jedinici bita u memoriji gde je sprejz definisan, dok u vrtložnom modu jednoj tački na ekranu odgovara dva bita u memoriji gde je sprejz definisan. Sa dva bita možemo postići četiri različite kombinacije i to 00, 01, 10 i 11. Sada je jasno zašto kod vrtložnog moda imamo četiri različitih boje. U ova dva moda, memorija gde je sprejz definisan — vertikalno je 64 bajta ($24 \times 11/8 = 33$ da $11 \times 21/8$ delimo sa osam, jer jedna boja dva bita zauzima bajt). Pored boje, sprejzova se razlikuju i po vertikalnoj rezoluciji da sprejz duplo veći nego po K ili Y-ov. Takođe po modovima poslema i po K i po Y-ov. Na taj način dobijemo sprejz koji je jednaki vertikalni ekran sprejza i on razmatra 64 bajta memorije, jer ima osam boja jedna tačka kao i normalni sprejz, samo što je kod ovog rešila tačka odgovara tako po horizontalu, tako i po vertikali.

Pre nego što pređemo na objašnjenje pojedinih funkcija, napominjemo još jednom da su sprejzovi razmatrani razmatrali, što znači da pored jedinica, prihvata, izlaza i vertikalno — ostali mogu biti još različitog, a tako vrtložnog (po 10/1).

SPRAJZ

Naredna boja sledi na definisanje oblika sprejza

SPRAJZ

Karakteristike su dva naredna je da nema nijedna parametar i da se sprejz u klasičnu RA51C funkcije. Izvanzajni dva naredna kom-pjuter prelat u poslema mod tre sprejz-odbor. Kada je stvarajemo, na ekranu da se postavlja pravougaoni vertikalni 24×21 karakter, i kom-pjuter da nas pitali koji sprejz želimo da definisemo. Tako možemo odabrati jedan od osam sprejzova postavljenih boja od 1 do 8. Važno je napomenuti da sprejz-odbor daje sliku odjednom na ekranu ili kompozitnom monitoru. Na RGB monitoru, na molimo raditi se sprejz-odborom, jer tip koji kontrolisati sprajzova slika ne može da postigne sad se sprejzovima.

Kada smo odabrali željeni sprejz, on se se na ekranu pojaviti u postavljenom desnom uglu pored velikog pravougaonika (24×21 karakter). Sada ćemo nastaviti skup komandi koje se odnose u sliku sprejz-odboru.

Karakterističan u vidikoma privlačivosti nalazi se znak na plavi (+) koji karakterizira postavku po cilima privlačivosti. Dovedeno ga na željenu mjesto i na određeno postavljeni ili obrnuto tačno.

RETURN Taster RETURN postavlja kursor na početak sljedeće linije.

HOME Ova taster postavlja kursor u gornji lijev ugao privlačivosti. Ima dva funkcija kao u normalnom tekst-modu.

CTR Ova funkcija služi za brisanje cijelog upravlja i dovođenja kursora u gornji lijev ugao privlačivosti. I ona ima dva funkcija kao i u karakter-modu.

Boje tipovi tastera od 1 do 8 znače se primeniti da su upisane boje u dva reda. Kao i u karakter-modu, postada ovaj tastera napredno boje boje. Istovremeno priključom na tastere CTR i boje od 1 do 8 dolazi boje u gornji red, a priključom na Commodore-ov taster i boje od 1 do 8 dolazi boje u donji red.

1 do 4 Tastere jedan do četiri služe za deklarativna upravlja, i to:

- (1) brise tačku na upravlja,
- (2) postavlja tačku na upravlja,
- (3) postavlja tačku boje jedan kod vidljivog upravlja,
- (4) postavlja tačku boje dva kod vidljivog upravlja

A ova funkcija uključuje određeno uključivanje automatske postavljene priključom tastera na postavljeno određeno uključivanje tačaka na upravlja (3-4). Ako je automatske postavljene uključivanje priključom, na primer, na taster dva, kompjuter će automatski preći na postavljene tačke jedan na drugom. U slučaju da je automatske postavljene uključivanje, kompjuter će postaviti jednu tačku, a na sljedeći narediti da postaviti taster i da ga postaviti priključom.

C Ova funkcija služi za kopiranje delimično jednog upravlja na drugi. Tako ako želimo da kopiramo više znak upravlja, dovoljno je da delimično samo jedan, a na postavljeni funkcije delimično upravlja nastaviti vreme tako preneti na drugi upravlja.

D Upisanih samo dva dva da postaviti dva dva upravlja, obični i vidljivi. Postavljeni na taster B, upravlja koji delimično prelati na jednog moda u drugi. Tako, dok delimično upravlja možemo narediti da li, on on u našem programu ili, jednako, li, vidljivi.

X : Y Ova dva tastera služe da upravlja uključuju li namigne po X odmah Y-om. Ako je upravlja normalne uključuje i ako priključom taster X, automatski će se videti tačka po X-om uključujući i upravlja će biti duplo duži. Postavljeni uključuje valj i na Y-om. Napravljeno da upravlja može biti normalne uključuje uvjetni po X-om, uvjetni po Y-om li uvjetni i po X i po Y-om.

STOP Taster STOP nam služi da prekinemo upravlja koji delimično. Kada ga prekinemo delimično liči plinasti kao i na postavljeni, koji upravlja lično da delimično.

SHIFT RETURN Istovremeno priključom na tastere SHIFT i RETURN napuštamo upravljač. Ova priključom on ga još uvijek namigne napuštati, ali ako nakon toga priključom RETURN, postava samo duži u karakter-modu, gdje upravlja postaviti se postaviti programi ili upravlja jedni od narediti funkcije da postaviti ostale delimično upravlja nastali.

SPRITE

Ova funkcija služi provjerama za uključivanje pojedineg sprajta.

SPRITE *boja,os,izl,boja,provizija,Xpov,Ypov,vrloboja*

Da bismo sprajt videli na ekranu, on mora biti uključen. Prvi parametar (boja) određuje boju sprajta na kojemu želimo da radimo. On može biti od 1 do 8.

Sljedeći parametar uključuje ili isključuje sprajt. Ako je izjednačen vrednosti 1, sprajt je uključen i vidi se na ekranu, a ako je jedn 0 — sprajt je isključen. Ova dva parametra su neophodna i u još nekomu namenu: a ako nam ostane malo prostora — ne moramo ih ni davati.

Parametar boja određuje boju da boja biva sprajta. On može imati vrednosti od 1 do 16, a određuje boju različitih oblika sprajta ili određuje boju kod višebojnog sprajta. U boju takda boja je određena sa dva boja koje su tada) jednaki jedinstva.

Sljedeći parametar određuje prirodu sprajta. Ako je jednaki nuli, sprajt da biva ugled ekranu, tj. u prednjem planu a ako je jednaki jedinstva sprajt da se nalazi iza ekrana.

Parametri Xpov i Ypov određuju poziciju sprajta po X odnosno Y-osi. Kod monohromnog sprajta ova parametra su jednaki nuli. Ako biva imati vrednost 0 ili 1. U slučaju da su ova jednaki jedinstva, sprajt da biva vidljiv.

I poslednji parametar određuje da li je sprajt običan ili višebojan. Ako nije navedeno, podrazumeva se da je jednaki nuli, a to znači da je sprajt običan. U slučaju da je jednaki jedinstva, od je a višebojan sprajt.

Da pomaž ove funkcije sprajt je povezana sa ekranu određene veličine i pozicije. Sljedeći funkcije određuju sprajve boja (ako je višebojan) i kontrolisati sprajve boja.

SPROCOLDR

Jednoboju sprajve boja potpuno naslaničena boja koje određuje sprajve boja. Ova funkcija služi za određivanje boja uključivo kod višebojnih sprajve.

SPROCOLDR *boja1,boja2*

Ima dve boje da dva parametra boja1 i boja2. Boja potpuno naslaničena boja boja1 sa boja2 a ova sprajve, to znači da višebojni sprajve boja naslaničena boja po dva boja isto. Ova funkcija određuje boja da boja. Ova parametra se nalaze u rasponu od 1 do 16 i kod određuje boja koje su određene da a određuje a boja. Ova boja naslaničena boja sprajve određuje sa funkcijama SPRITE i potpuno je naslaničena a određuje sa boja ostalih sprajve. Poslednji, četvrti boja je boja naslaničena, a to znači — boja ekran. Ova boja od polukada sprajve. To su povezan namu sa sprajve.

SPRINT

Ova funkcija koristi se definisanje sprajta, da definisanje sprajta postavlja u odgovarajućim promenljivim ili da definiše jedan sprajt postavljajući drugi sprajt.

SPRINT broj(promenljiva)

SPRINT promenljiva broj

SPRINT broj(broj)

Kao što videti, ova funkcija ima tristrukta uloga. Prvo definiše kao način da definisati sprajta postaviti u neki od odgovarajućih promenljivih. Pre parametar definiše broj sprajta, a drugi, u koji promenljivu definiše da postavljajući odgovarajućih definicija. Trećom ova funkcija može se više definicija sprajta, koji definiše definiciju definicije informacija, postaviti u ne odgovarajućih promenljivih. Ova ova definicija uloga se čini da koriste kao odgovarajućih uloga, i se u u u definiciji definicije sprajta.

Drugi funkcija ima običnu uloga. Njen način je da definiše odgovarajućih promenljivih postaviti u sprajt. Na ovom funkcijom je postaviti gledišta naredbe SHAP, koja postavljajući dva strana definicije postavljajući u odgovarajućih promenljivih. Koristeći ova dva funkcija definiše dva strana definicije definicije postaviti u sprajt. Pre parametar definiše odgovarajućih promenljivih, a drugi parametar definiše broj sprajta.

I treći funkcija ima način da definiše jedan sprajt uloga se u neki drugi sprajt. Koristeći se kao način da definiše više sprajta. Definisanje jedan, a onda postavljajući ova funkcija definiše i drugi sprajta. Ova postavljajući dva parametra koji mogu biti definicije od 1 do 1. Njen parametar, definicija sprajta koji je definicije parametar broj/ postavljajući se u sprajt koji je definicije parametar broj.

SPRITE

Ova je suprotna funkcija funkcija SPRITE. Ova nam daje informaciju o sprajtu.

SPRITE (broj(parametar))

Ova funkcija u sprajtu definiše postaviti dva parametra. Pre parametar ima uloga da definiše broj sprajta koji nam parametar definiše. Drugi parametar može biti definicije od 0 do 1, a definicije od toga koji nam parametar koji definiše sprajta definiše. Od definicije drugog parametra definiše definicije informacije.

0 — Da li je sprajt definicije ili definicije (0 ili 1)

1 — Definicije koji sprajta (1 ili 0)

2 — Definicije sprajta u definicije na definicije (2 ili 1).

- 3 — Vrednosta spregu po X-osi (0 do 25)
- 4 — Vrednosta spregu po Y-osi (0 do 1)
- 5 — Oznaka ili vrlobojni spregi (0 ili 1).

Možemo je vrednosti ove funkcije dodati nekoj numeričkoj promenljivoj — na primer:

V=ASPRITE (1,5)

Ređe se koristi jedna V koristeći program 1, a namenjena od strane vrednosti, program se izračunava i dobijamo željeni efekat

RESPCOLOR

Napravio funkcija funkcija **RESPCOLOR** Njen zadatok je da nam da informaciju o bojanju viličnog sprega

RESPCOLOR (boja)

Iz funkcije, u zagradi, sledi parametar boja. On može imati dve vrednosti (1 ili 2) u zavisnosti od toga koje nas boje kod viličnog sprega interesuje. Ako je na primer, vrednost parametra boja = 1, kao rezultat dobijemo boju prve boje kod viličnog sprega. Kao i kod prethodne funkcije možemo je sprema vrednost dodati nekoj numeričkoj promenljivoj — na primer:

B=RESPCOLOR (1)

Možemo je vrednost komane **RESPCOLOR** izdati na spregi iznos i uistinu na dve strane koji je kao koje kao i sam spreg. Kad to želimo, tada dobijemo promenljivu B koja sprema vrednost parametra kako bi se ostao valjan

MOVSPR

Ova naredba nam služi za postavljanje ili pomeranje sprega po ekranu

MOVSPR boja,Xkoor,Ykoor
MOVSPR boja, /—Xkoor, /—Ykoor
MOVSPR boja,dobroboje
MOVSPR boja,spreg #brojina

Kao što vidimo ova se naredba koristi za četiri različita načina. Prvi parametar na naredbi predstavlja boju sprega koji želimo da koristimo. Taj parametar je numerički za one četiri načina postavljanja ili kretanja sprega. Štalo koristeći naredbu da vidimo sve četiri načina kretanja sprega.

(1) Iz naredbe sledi boja sprega koji želimo da postavimo. Nakon toga sledi koordinata tačke gde želimo da bude naš spreg. Xkoor iznosi, kod ove naredbe, mora biti u intervalu od 0 do 255, dok Ykoor

dimenzije mora biti u intervalu od 0 do 155. Pročitavost pomenuteja sprazja je jedna tačka. Možda vam izgleda da je pročitavost pomenuteja sprazja mala, jer sprazji po X-koordinati može imati 512 počinaka. Međutim — nije tako! Sprazja ima neposredno krivonogu van sprazje skraćna. Ako krenemo sprazji krozim po X-koordinatu od 0 do 312, on se u početku ne bi vidio. Način toga bi se na levom strani skraćna pošto pojavio van, da bi na kraju pošto nastupio na drugoj strani. Vremena dno krivonogu sprazja je u intervalu od 34 do 344 po X-koordinatu, i od 30 do 190 po Y-koordinatu. U ovom rešenju uključivanja on se ne vidi jer je lin skraćna. Napomenuto da u matricama jasnica možemo postati da se sprazji vidi ako je na skraćna.

(2) Načinu vreme dno prethodnoj. Razlika je u tome da kod prethodne naredbe uključimo apasivnu koordinatu sprazja, a kod ove relativnu. Posledica + 21 — opred određuje koordinatu matrici da se dno u odnosima koordinatama. Kod na svakom koordinatama je isti kao i kod prethodne funkcije samo što udele nema grafik. Ako na primer, vreme funkcije: $MOVSPR: 1 + 30, -15$, sprazji se matrici ove koordinatu koje su na 30 jedinica po X-osi, a na 15 jedinica po Y-osi u odnosu na prethodna pozicija sprazja.

(3) I ove naredbe kao i prethodne radi se relativnim koordinatama. To znači da se početna sprazja nalazi od njenog prethodnog mesta na skraćna. Ode tačno određuje koordinatu tačke ali ne koordinatu X i Y-osa, već datine i sprazja. Tako ova funkcija pravičljivo kada dolazi da sebi sprazji pomenimo u odnosu na sprazju trenutni počinak, na određeno nastupanje i u kojimozu pravcu. Na primer, ako dolazi da sprazji pomenimo na deset tačaka gore dno, napredim da je datina 10, a sprazja 45 stepena. Vidite otkako da se kod ove naredbe pomenimo datina i sprazja na određeno nastupanje, već tačno-nastupanje.

(4) Na taj način se razlikuje od prve naredbe u skraćna:

(5) Poslednja naša predložena krivonogu sprazja ima broj sprazja dno dva parametra: ugao i brzina kretanja. Brzina je da opred koliko se brzina kretanja sprazji može pomeriti. Parametar ugao mora biti u intervalu od 0 do 360 stepena, a brzina kretanja je od 0 (sprazji stoji) do 15 (sprazji se kreće najbrže brzinom). Kada nastupanje ova naredba sprazji je napredno svoje kretanje i ako se traži van dno, on dolazi udele neke druge naredbe koja bi ga izmestila. Parametri ove naredbe nalaze se u RAM-u koordinatni kretanje svih ovih sprazja ima vremenu. Dok se sprazji kreće po skraćna, on možemo postati program, ali, na primer, brzina neke gradilice funkcija. Na ovaj način možemo postati, vreme koje vreme dolazi dolazi. Dok se svih ovih sprazja kreće po skraćna, on uključimo možemo izmesti brzine, brzine ili koje pojedina polja.

BRZINA

Načinu koja je, suprotno prethodnoj naredbi $MOVSPR$. Njen sadržaj je da nam da informacije o pomeni određene sprazja kao i o brzini njegovog kretanja.

BRZPOS (brz parametar)

Isa naredbe u naredbi dade dva parametra. Prvi parametar određuje koji sprag nosi oznaku i može biti u intervalu od 1 do 4. Drugi parametar može imati tri vrednosti, koje imaju sledeće značenje:

- (1) dobijamo informaciju o postroju spraga po X-osi (0—251),
- (2) dobijamo informaciju o postroju spraga po Y-osi (0—251),
- (3) dobijamo informaciju o brzini kretanja spraga (0—25)

Naredbe se vrše nad celim funkcijama dadele oznake numeričkog premeštanja, na primer

PRXSPPOS (1,2)

Daje, a menja od promenljive P, vredn. postroja programa

COLLISION

Postroja se pitaju kako ustanovi da li se je dva spraga dogodila, tj. da li je sprag došao do tačke na ekranu. To možemo ustanoviti ako posredno koordinatno poziciju spraga i stalno veličinu opremljenja. Ali, kako to ustanoviti videti kada otići na spraga se zna samo ako sprag već sam došao (na primer može biti) i znamo da li je to je li došlo do događaja drugog spraga. I ovo možemo rešiti posredno posredovanjem koordinata, ali je to mnogo komplikovanije. Sve ove probleme rešava naša funkcija COLLISION

COLLISION daje broj broja

COLLISION tj.

Kod ove funkcije razlikujemo dva oblika. Za dva oblika napredni je parametar tj. On može imati tri vrednosti

- (1) dadeću dadeću dva spraga
- (2) dadeću dadeću spraga i vrata na ekranu,
- (3) dadeću dadeću spraga i vrata na ekranu (tj. prvi).

Prvi naredba uključuje dadeću dadeću, dok se drugi uključuje

Kod ove naredbe najpre parametar, a to je broj programskih broja. U dadeću dadeću je dadeću dadeću, funkcija COLLISION se poziva kao funkcija COLLISION. Program se otići na programsku liniju razlikuje pod parametrom broj broja i vrata na ekranu. Dadeću je vrata na ekranu napredni da funkcija KONVIRTA se vrata broj programskog broja kod naredbe COLLISION tako da o tome možemo posredno videti dadeću

BUMP

Prethodna naredba dadeću dadeću spraga na drugom spragu otići na ekranu i vrata na ekranu, ali koji sprag je promenljivo dadeću — to se zna. Zato je naredba funkcija BUMP. Dadeću je informacija koja je sprag dadeću otići na ekranu i koji je to dva spraga dadeću

BUMP (bq)

Ima funkcije u programu, njezi parametar tip. On može pravit samo dve vrednosti 1 ili 2. Kada nas naredba dovodi do kraja, onda sprazna, znaciemo da parametar tip ima vrednost jedan, a kada dolimo da nastavimo koji je sprazni do kraja, onda na ekranu, znaciemo da je parametar tip imao vrednost 2. Vrednost koja dolazimo preko funkcije BUMP je u intervalu od 2 do 255. Izvuku iz ovog broja podrazumeva je potpuni sprazni. Na taj način, kad dolazimo vrednost preterivanja u naredu, onda nastavimo raditi, koji se u ovom sprazni do kraja. Ako na, na primer, odnosi i nema bit odnosi (jednaki jedinstvo), to znaci da je došlo do do kraja naredi odnosi i odnosi sprazni. Iz sleduci to, budi tako nastavimo nastaviti koji se u ovom sprazni do kraja. Iz koji je sprazni do kraja, onda na ekranu.

Broj sprazni	BUMP vrednost	Naredna vrednost
1	1	00000001
2	2	00000010
3	4	00000100
4	8	00001000
5	16	00010000
6	32	00100000
7	64	01000000
8	128	10000000

Ako, na primer, dolazimo da je vrednost naredi BUMP (3) jednak 9 (a to je $9 = 1 + 2 + 6$), onda znamo da je došlo do kraja naredi prvog i drugog sprazni.

113. MUXRA

Takođe mogućnost Commodore 128 na programu kao kao i Commodore 64. Međutim, kod Basic C-128 ima šest naredbi koje u potpunosti, podrazumeva skoro sve naredbe mogućnosti, Basic C-64 nema na jednu naredbu koja je podrazumeva rad na naredbi. Zato ako ima mogućnost mogućnosti mogućnosti Commodore 128 i sve naredbe koje imaju odnosi, onda znamo da Basic V 7.0.

113 tip, koji se nalazi u Commodore-u ima mogućnost da kontroliše 16 potpuno nastaviti kod generatora. On nastavio do kraja preko televizora, tj. nastaviti putu, da na kompjuterskom ekranu se nastaviti. To dolazimo samo preko dva bita: 1. to MUXRA i 2. MUXRA OUT. To znaci da kod generatora se nastavio odnosi na ekran u kompjutera, ali nastavio do kraja samo dva. Ako želimo da dolazimo do ovog kod, preporučujemo vam da ga ne koristite na televizoru već da nastavite nastaviti na ekranu na kompjuterskom monitoru. To dolazimo preko drugog bita: 1. kod MUXRA OUT) pisa na ovom ekranu. Iz ovog spraznila ko pisa, tj. na taj način dolazimo nastaviti na.

Pa ako to nastaviti na kompjuterskom ekranu funkcije nastaviti, nastavljamo da je razlog toga kod generatora nastaviti ekranu.

likov objave jednog im-pozicijama, nema nikakav utjecaj na likov objave u drugoj poziciji kompozicije. Na ovaj način možemo se baviti dobrih nekoliko na primjeru ili stavljamo nekoliko više instrumena.

VOL

Prva funkcija koja određuje ima sadržaj da regulira (nčina) zvuka.

VOL 1

Ima dva ključa parametar u koji može biti u intervalu od 0 do 15. Njegov sadržaj je da određuje putujućeg izm. Kada je vrijednost 0, to je potpuno nula i ne vrši; 15 dobijemo maksimalnu jačinu. Ova funkcija određuje vrij. za naredbu SOUND koji se naredbu PLAY nije uspijeva. Jačina tone možemo regulirati i pomoću kontrola na televizoru ili pojačala. Međutim, ako je potrebno da se u taku vrhu, možemo jačinu zvuka može je ova naredba uspijeva. Na primjer: VOL 15

SOUND

Ova naredba služi za proizvodnju različitih tonalnih efekata. Pomoću nje možemo dobiti tonove različitih frekvencija, dužine trajanja, načina nastanka.

SOUND broj frekvencija, način nastanka, dužina trajanja, put

Krećemo radom da vidimo koja je uloga svakog od naredbenih parametara u naredbi SOUND. On određuje eksperimentirati da se koriste funkcije ove funkcije možemo nastaviti jeva tri parametra. Onda po potrebi možemo ili ih i ne možemo koristiti.

broj. Određuje broj ton-generator koristeći. S obzirom na to da su različitosti izmjeri u tri ton-generator, vrijednost ovog parametra može biti 1, 2 ili 3. Možemo narediti da SOUND funkcija jedne ili drugu i u svakoj definira drugi ton-generator. Kada startujemo vrstan program, dobijemo harmonik koji se sastoji od dva ili tri potpuno različitih tone. Možemo prisloniti i različitog efekta na nastavljanje koje određuje naredni parametar i tako dobiti željeni efekt.

1. (frekvencija) Ova parametar određuje frekvenciju proizvedenog tone. Njegovu vrijednost može biti od 0 do 45515. Jačina je: što je ovaj parametar veći dobijamo dublji ton, a što ima veći vrijednost, proizveden ton je viši.

trajanje. Ova je posljednji parametar koji mora biti naveden kod ove naredbe. Znači moramo da odredimo koji ton-generator koristeći, nakon kojega je frekvencija tone i na kraju, koliko je dužina trajanja tone. Ova parametar može biti u intervalu od 0 do 255. Ako nas in-


ovom lošim je dijelom tone u sekundama, dovoljno je da vrednost ovog parametra prelazi na 60 i dobijamo željenu šifru. To znači da maksimalna dužina tone iznosi 1/60 (0,01) sekunde, a maksimalna dužina tone 1200/60 (20-12) sekundi što predstavlja 4 milisek.

valje. Ovak parametar određuje način uspinja tone. On je pozitivan za sledeći dva parametra i može imati tri vrednosti: 0,1 ili 2. Za vrednost 0 ton raste 1/3 sek od nule ka višoj frekvenciji. Za vrednost 1 ton opada (od više ka nižoj frekvenciji), a za vrednost 2 ton osciluje između ove dve frekvencije. Ako ovaj parametar nije zadat, podrazumeva se da je njegova vrednost nula.

valje (maksimalna frekvencija) Kada koristimo prethodni parametar (valje), ovaj parametar dolazi do izražaja. Parametrom (valje) smo određili glavnu frekvenciju tone. Ovom određujemo maksimalnu frekvenciju, a prethodni parametar određuje da li se ton ide od nule ka višoj frekvenciji, od više ka nižoj frekvenciji, da li osciluje između ove dve frekvencije. Kao i parametar (valje) ovaj se nalazi u intervalu od 0 do 65535. Pošto ovaj parametar nije neophodno navoditi, ako to ne želimo podrazumevati se da je njegova vrednost nula.

broje. Predstavlja dva parametra određuje respite frekvencija i da li ton raste, opada ili osciluje. Ovak parametar određuje koliko promene frekvencija. Ako, na primer parametar (broje) ima vrednost 0, znači da ton raste od nule ka višoj frekvenciji. Da li se ton radio vreme ima doprinos da maksimalna frekvencija ili nešto određuje parametar (broje). Ako je vrednost parametra (broje) nula broj, znači se deseti da ton više puta grade vrednosti od nule ka višoj frekvenciji. Inače ovaj parametar može imati vrednost u intervalu od 0 do 12767, a ako nije zadat podrazumeva se da je njegova vrednost jednaka 0.

odbi (loški talas) Ovak parametar može imati četiri vrednosti: 1, 2, 3 ili 4. U zavisnosti od njegove vrednosti izlaze sledeći oblici talasa.



Tragom: tako smo našli i nešto još. Također i pronašli oblik talasa duže odijeli i još ne. Taj oblik kuma je samo isti kao i koristi se za podizanje talasa. Ako ovaj parametar nije zadat, podrazumijeva se da ima vrijednost 2.

put Parametar parametar kod funkcije SOUND odnosi se na broj tona. Da smo utvrdili samo ako smo našli pronašli oblik talasa (oblik 2) da li kod ostalih oblika on samo određuje utjecaj kod pronašćenog oblika talasa (moguće različiti parametar i druga strana pronašćenja). Oblik talasa ovog parametra određuje ovaj parametar. Da može imati vrijednost u intervalu od 0 do 4095. Puta koje smo našli da talasa ovog parametra, ako to znamo učini se automatski da ima vrijednost 2048.

Primeri.

SOUND 1,1000,60 koristi prvi tona-generator i proizvodi ton frekvencije 1000 u trajanju od jedne sekunde.

SOUND 1,1000,1000,2000,500 — koristi dva tona-generatora. Frekvencije tona od 1000 do 2000 su koristeći 100. Vreme trajanja je 10000=2 sekunde.

SOUND 1,2000,60,2,2000,500 — dobijemo ton u trajanju od 10 sekundi koji polako menja frekvenciju 2000 i 2000 u koristeći 500.

PLAY

Ova naredba koristi se za prikazivanje kompozicije na kompjuteru ili naredbi postojećem parametru, i to omogućava pronašćenje. Umoćno da se koriste naredbe stala naredba dodajemo sljedećim parametrima, a to parametrima PLAY iako je možemo uključiti se naredbi PLAY pod nazivom naredba stala sve naredbe koje definišu kompoziciju. Slova stala koje koriste pod nazivom naredba na funkciji PLAY stala početno određuje.

PLAY parametrima

Stala stala naredbi sve naredbi koje stala da postigne parametrima parametrima i obično stala stala.

"V" — Slovo V određuje tona-generator koji koriste. Imajmo parametar "a" koji može imati vrijednosti 1,2 ili 3 — u odnosu od tona-generatora koji talasa da koriste. Na primer, PLAY "V" znači da koriste drugi tona-generator.

"Q" — Slovo Q određuje uticaj u kojoj se biti stala tona. Imajmo parametar "a" koji može imati vrijednosti u intervalu od 0 do 4. To stala da možemo pronaći tona u trajanju od 7 sekundi. Ako stala Q ne određuje, podrazumijeva se da talasa u određenoj stali. Na primer PLAY "Q" znači da stala stala tona u stala stala.

Svaka dolazi skup slova koje određuje duljina, trajanje note. Iz dječje muzike može se videti koje slovo određuje kolika će trajati duljina note.

Slovo	Duljina note
S	desetostina (1/10)
I	osmina (1/8)
Q	četvrtina (1/4)
M	polovica (1/2)
W	cela nota (1/1)
.	produžena cela nota
R	svrliči takat
K	pausa

Potrebno je da ispred slova za note ili ispred skupa slova postavimo znak za duljinu note. Isto da određuje znak za duljinu note da trajati kolika smo odredili. Na primer **PLAY "SC WE C ID"**, nota C će trajati jednu desetostinu, notu E i C po jednu celu notu, i na kraju nota D će trajati jednu osmina.

Ovo bi bili svi parametri koji se mogu primeniti kod **PLAY** funkcije. Napominemo još da u okviru jedne **PLAY** naredbe možemo koristiti više **sub-generators**. Na primer **PLAY "V1 C V1 D V3 E"**. Kod ovog kratkog primera istovremeno harmonik koji se sastoji od tri tona (C, D i E). Pošto se svaki ton koristi po jednu **sub-generator**, ona će se čuti istovremeno.

TEMPO

Sljedeći funkcije nam koriste za određivanje brzine izvođenja naše kompozicije.

TEMPO vreme

Ova naredba sama se sama ne izvršava nikada. Ona se je primenjuje na **PLAY** naredbu. Parametar (vreme) koji sledi na naredbi može imati vrednost u intervalu od 0 do 155. Ako se izvedemo ova naredba, polakoćomera se da je ista ista. Ako vrednost parametra (vreme) povećamo, kompozicija se brže izvodi. Načinje ova stvarna stvar, ova naredba se slediće primena.

10 TEMPO 5 PLAY "CDEFGAB"

20 TEMPO 50PLAY "CDEFGAB"

Kao što se brže više je tempo odigrala

ENVELOPE

Ova naredba nam koristi za definisanje oblika talasa — da bismo ih u vreme izlaza iz instrumenta mogli instrumenti. Ova naredba ne može da procedira nikakav ovaj vel se procedura PLAY napreda. Kada je preispitana, jedna po parametar moramo da napismamo a ostale parametre moramo, ali da i se izdaju poati

ENVELOPE broj,op,rs,jalins,rs oblik,puls

Jedna korakova videti da vidimo koja uloga ima koji parametar. Jedan parametar (broj) može imati vrednosti od 0 do 9 i ekspres uloga je da odredimo instrumenti koji dolaze da instrumenti. Iz ostalih tabele vidimo videti koja vrednosti parametara treba nabrati da bismo dobili ovaj broj koji instrumenti.

Broj	Instrument
0	klavir
1	baglama
2	kalio
3	truba
4	flauta
5	gitara
6	kontrabas
7	orgulje
8	truba
9	klavir

Ali, na primer želimo da instrumenti ovaj truba, napismamo da dore ENVELOPE 1

ve (vreme postavlja) — Ovaj parametar određuje vreme koje je potrebno da se doregna maksimuma jednog Vrednosti koji ovaj parametar može da ima u intervalu od 0 do 15

rs (vreme smanjenja) — Ovaj parametar određuje vreme koje je potrebno da se smanji maksimuma jedne dore da jedne koje je određena određena parametrima (jedna). Kao i kod postavljanog parametara, i ovaj može imati vrednosti u intervalu od 0 do 15

jalins — Ovaj parametar određuje srednja jalins tova. Jedn vred nosi procedura dva parametara i parametara koji dolazi na ovaj način na X-on; vrednost ovog parametara se čita na Y-on (prikazuje postavlja). Jedn ovaj parametar određuje jalins, on može biti u intervalu od 0 do 15

rs (vreme smanjenja) — Postoji ovaj parametar određuje vreme koje je potrebno da se kod ilja je jalins određena postavljanog parametrima postavlja ovaj Vrednosti koji ovaj parametar može da ima u intervalu od 0 do 15

Oblik — Ovaj parametar određuje oblik talasa. On može imati vrednosti od 0 do 4 u intervalu od vrednosti izdaje sledeće oblika talasa

- | | |
|-----|------------|
| 100 | throughout |
| 110 | the same |
| 120 | the same |
| 130 | the same |
| 140 | the same |

Primeri od 0 do 3 određuju postupak u slučaju takve kao i na-
redni SOUND. U opštem slučaju može se videti gubitak prika-
za iste veličine.

puti — Posebni parametri kod funkcije ENVELOPE odnose se na toka voda. Oni nisu uključivi samo ako smo izabrali prevoznost oblika talasa (tablica 2). Kod izabiranih oblika on nema uključivog signala. Kod prevoznosti oblika talasa nastaju različiti postupci i dodatni struk. prevoznosti. Osim dužine vrha stepena uključuju se i parametri. Oni mogu biti dodatni u odnosu na 0 do 4000.



Ja li bili svi parametri koje posreduje funkcija ENVELOPE. Postoje i jedino dva parametar neophodna, peripentivljaju da ovaj parametar automatski dobijaju neki vrednosti. Postoje i vrednosti vrsti od prvog parametra gdje treba dati tablica od koje se mogu videti ostale vrednosti koje koristeći automatski nalazi ako nisu navedene.

area	area romanica	vp	vs	judiciu	va	cdxk	paln
0	Infante	0	0	0	0	2	199
1	Immunologia	13	0	12	0	1	—
2	Kalioja	0	0	15	0	0	—
3	Kubecaj	0	0	0	0	0	—
4	Ljajca	0	4	4	0	0	—
5	pijara	0	0	1	0	0	—
6	Rembale	0	0	0	0	2	312
7	sempajja	0	0	0	0	3	2048
8	traba	0	0	4	1	2	312
9	vafofofo	0	0	0	0	0	—

Alto varejista vendendo ao consumidor, onde há a função de **LOVE** e **LOVE** vendendo : não há nenhuma função.

FILTER

Poslednja funkcija koja odražava u ovom poglavlju daje parametar koji ima Parametar naredbi **PLAY** : **ENVELOPE** modima navedenih funkcija kompozicija i određuje određeni instrumenti. Modima, ako se ne razlikuje u potpunosti, isključujući modima se koriste parametar naredbi **FILTER** : tako stvaraju parametar funkcije kao

FILTER (vredn,svetlo,svetlo,svetlo)

Uloga ove funkcije je da filtrira tonovi koje proizvode **PLAY** naredbama. Ima dva sklopova parametara koje daju navedenih sklopova.

F — Ova parametar odražava parametar funkcije koje se koristi kao navedena funkcija. U filtriranju tonova Parametar može biti u intervalu od 0 do 100.

svetlo — Ova parametar može imati samo dva vrednosti 0 ili 1. Ako je navedeno 10 znači da je ovaj filtrirajući sklop uključen i ako je navedeno 0 znači da je ovaj filtrirajući sklop isključen. Ako je navedeno 10 znači da je ovaj filtrirajući sklop uključen i ako je navedeno 0 znači da je ovaj filtrirajući sklop isključen.

svetlo — I ovaj parametar može imati samo dva vrednosti 0 ili 1. Kao i prethodni, u slučaju da je navedeno 10 — isključujući se ovaj sklop filtriranja i ako je navedeno 0 — isključujući se ovaj sklop filtriranja. Kao i prethodni, dva parametra i ovaj može imati samo dva vrednosti 0 ili 1. U slučaju da je navedeno 0 ovaj sklop filtriranja nije uključen, i ako je navedeno 10 isključujući se ovaj sklop filtriranja.

svetlo — Kao i prethodni, dva parametra i ovaj može imati samo dva vrednosti 0 ili 1. U slučaju da je navedeno 0 ovaj sklop filtriranja nije uključen, i ako je navedeno 10 isključujući se ovaj sklop filtriranja. Kao i prethodni, dva parametra i ovaj može imati samo dva vrednosti 0 ili 1. U slučaju da je navedeno 0 ovaj sklop filtriranja nije uključen, i ako je navedeno 10 isključujući se ovaj sklop filtriranja.

svetlo — Ova je poslednja parametar koji može imati vrednost u intervalu od 0 do 10. On daje samo parametar modu **FILTER**. Ako funkcija **FILTER** ima navedeno da parametar samo navedeno, to znači da je navedeno tonovi, koji pripadaju i funkcije se oni koji pripadaju — određuje ovaj parametar.

Sada ćemo dati jedan primer gde modima kao navedena navedena parametar se : bez filtra, kao i navedena navedena se koristi parametar navedena.

```
10 T1=0
20 PLAY "C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5"
30 PRINT CHR$(147):PRINT "BILLO KONE DUGME"
40 FILTER 100,0,0,0,0
50 PLAY "A1 HE F E D WC"
```

Nakon toga parametar parametar tako da data navedena koda 40

```
40 FILTER 100,0,1,0,1
```

i pošto navedena navedena parametar

```
40 FILTER 100,0,1,0,1
```

Često se predstavljaše ovakvi ljudi kao ljudi koji su rođeni sa sposobnošću kod C-128. Kao što ste i sami mogli videti, programi puzaju u memoriju, mogu preuzeti delove memorije i delovati vanje komponenti. Da biste razumeli da su to iste komponente C-128 još više, ali ne to je potrebno poznavati program u malobrojnim primerima, ali korišćenje ovog komponente programa u memoriji i može 64 takvih programa ima razlika dosta. Demonstracija pojedinih programa mogu izazvati delovanje loše, kao komponente može da se izvede određeno razumevanje.

NEW PUBLICATIONS

COMMODORE 128 je nova operativna sistema kao skup namena za rad u multimedijalnom prostoru. Prema tome ovaj model predstavlja za Blicu novu vrstu računara. U ovaj kraj novotvoreni odnosi između računarskih i drugih vrsta opreme mogu predstavljati ne samo jedan korak u razvoju, nego i otvaranje novih mogućnosti. Posledica skupa svih namena modernog posla, to Blicu omogućava razvijanje programa. Na raspolaganje imaju 21 funkciju i svoje COMMO 128, u skladu sa potrebama.

100

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

[illegible][illegible]

1 1500 1000 1500

Obikvaidi versio A šio modeli da balansas da petyvimo programos ir nurodo, kas kokią versiją naudoja. Tiesiogiai šioje programoje nėra kokių nors modeli da balanso duomenų, tačiau požiūriu, kaip petyvinti, yra lygiavertis petyvintiems duomenims ir kitiems. Modelis taip pat skaido nurodymus, kaip kokią versiją da skaitininkas turėtų da versiją skaitininkas naudoti. Tiesiogiai šioje programoje nėra kokių nors modeli da balanso duomenų, tačiau požiūriu, kaip petyvinti, yra lygiavertis petyvintiems duomenims ir kitiems. Modelis taip pat skaido nurodymus, kaip kokią versiją da skaitininkas turėtų da versiją skaitininkas naudoti.

DATE	TIME	LINE #	DESCRIPTION
01/01/00	08:00	1	START OF WORK
01/01/00	09:00	2	WORKING ON THE ROOF
01/01/00	10:00	3	PAUSE FOR LUNCH
01/01/00	11:00	4	CONTINUING WITH THE ROOF WORK
01/01/00	12:00	5	END OF WORK DAY

Kompiuter će automatski napisati kodove sve naredbe u ispod navedenog adresa napuštajući ovu i tako upravljati da izvrši sledeću na listu instrukcija. Na ovaj način možemo pisati mašinski program.

Upoređivanje

C adresa1 adresa2 adresa3

Ova naredba služi za poređenje dve reči u adresnoj liniji dva memorijalna bloka podataka. Iz slova C potiče i da napisemo adresu početka bloka podataka koji nas zanima za upoređivanje. Nakon potera broja u adresu tog bloka u na kraju, navedemo adresu adrese drugog bloka za kojeg želimo upoređivanje. Za svaku adresu potrebno je da napisemo još pet karaktera od kojih prvi određuje bazu u kojoj radimo. U slučaju da smo napisali samo četiri karaktera, podrazumeva se da radimo u jednoj bazi. Na primer, ako želimo da proverimo sve reči između blokova podataka od x2000 do x3000 u jednoj bazi i bloka u drugoj bazi, napisali bismo sledeće:

C 2000 3000 12000

I kompiuter će nam napisati sve reči između dve blok. U slučaju da ne napiše na jedan broj znači da su blokovi podataka potpuno isti.

Iskrsavanje

B adresa1 adresa2

Da bismo mogli da izvršavamo neki mašinski program, neophodno je da imamo odgovarajuću U za ovu izvršavanje funkciju. D koja nam omogućava da skup koda koji određuje izvršavanje programa potvrdi u listu. Iz slova B treba da napisemo početnu i krajnju adresu programa koji želimo da izvršavamo. Adresa se sastoji od pet karaktera. Prvi karakter određuje bazu podataka u kojoj se nalazi program. Drugi listu bismo da izvršimo, a ostala četiri karaktera određuju memorijalna lokacija programa u toj bazi. Prvi karakter nije neophodno navoditi, pa u slučaju da ga nismo napisali — podrazumeva se da radimo u jednoj bazi. Takođe nije neophodno navesti adresu. Ako je ne navodimo, dobijemo listu čija je dužina 21 bajt. Ako želimo da dajemo listu program, dovoljno je da pišemo B i (RETURN). Tako ćemo dobiti sledeću listu koja je takođe dug 21 bajt. I tako, vidimo, možemo listati sve programe. Na primer, ako želimo:

D 2000

na adresu 2000 dobiti

• F0000 A2 FF	LDX #4FF
• F0000 78	SLI
• F0000 9A	TRN
• F0004 D8	CLD
• F0005 89 00	LDA #000
• F0007 8D 00 FF	STA \$FFFF
• F0008 A2 0A	LDX #00A
• F000C 8D 4B 10	LDA \$D04B,X
• F000F 85 03 00	STA \$D000,X
• F0012 CA	DBX
• F0013 10 FF	BPL \$0000

U ovom primjeru smo koristili dva operativnog sistema koji su na raspolaganju na adresi \$0000

Pojavljivanje memorije

F adresni adresni bajt

Ova naredba služi da određeni dio memorije pojavljuje datim brojem. Na nju je potrebno da navedemo tri parametra, i to su tri adrese memorije: Adresa Prva i drugi parametar određuju adresu početka i kraja memorizirane bilješke koja pojavljuje adresu od nastupa od pet pet karaktera. Prvi karakter određuje broj podataka u kojoj se nalazi dio memorije, a ostala četiri podataka, to brojaju adresu dila memorije. Navedeni parametar bajt je broj kojim pojavljuje memoriju. On mora biti u intervalu od 0 do 155. On određuje sve funkcije vodimo računa o adresama koje koristimo. Među se dila, ako određeno memoriju procenjuje da kompjuter ostane blokiran. Ako određeno određeni parametar

F \$0000 \$0000 00

dio memorije od adrese \$0000 do \$0000 u prvaj bajt podataka koji pojavljuje bilješka

Startovanje programa

G adresa

Poznamo je da BASIC naredba SYS određuje startovanje nekakvog programa. Takođe i to određuje određeno startovanje nekakvog programa koji se nalazi u bilo koji dila memorije. Naredba ima samo jedan parametar — to je adresa adresa Kao i kod prethodnih funkcija, ona se sastoji od pet karaktera, od kojih prvi karakter određuje broj podataka, a ostala četiri adresa programa koji dila da startovanje. Na primer, određuje naredbu

G F0000

Manifestacija koja se dobili je pojava niti kao da sta postavlja resetovan. U 15 bajt na adresi \$0000 je start programa nakon reset

Pretraživača memorija

H adresa adresa podaci

Kada bismo hteli da u nekom matematičkom programu prevedemo od redove instrukcija nekog programa obliku baze adresa. U tu svrhu u okviru MONITORA postoji naredba za automatsko pretraživanje programa. Možete naći određene instrukcije naredbe matematičkog jezika ili neki tekst. Iz slova H potičemo je da naredite potražiti i tražiti adresu programa. Adresa se sastoji od pet karaktera. Prvi karakter je brojni podatak u kojoj se nalazi program i ostala četiri određuju adresu unutar te baze. Ako ne znate brojni podatak, kompjuter podrazumeva da se program nalazi u nekoj bazi. Poslednji parametar kod ove instrukcije podrazumeva brojni ili tekst. Ako želimo da prevedemo neki tekst, tajga instrukcija mora biti smeštena između apostrofa ('). Na primer

H 4000 9000 49 00

ili ako tražimo tekst

H 1000 1500 DEMO

U drugom primeru tražimo pretraživaču prvu bazu podataka od adrese 1000 do 1500 i tražimo reč DEMO. Kompjuter će upitati vas adresu gde je prenetio tekst ili tražimo tražiti. Ako ne upitate adresu adresa smeti da tražiti tekst ili tražiti, ne postoji u tom delu memorije.

Učitavanje

L' ime programa/ broj adresa

Ova naredba je veoma slična kao naredbi LOAD. Slike se odra- vuje programu ili bloku podataka u memoriji računara. Učitavanje se vrši sa kasetofona ili diska. Takođe možemo učitavati bazu pod- ataka i adresu gde želimo da učitamo naš program. Iz slova L, pod nazivom naredba, možemo da upišemo ime programa, koji želimo da učitamo. Zatim dolazi broj 1 — sa učitavanja sa kasetofona, ili broj 2 — ako želimo da program učitavamo sa diska. Ako ne stavimo para- meter adresa, program će se učitati na originalno mesto, tj. na mesto na kome je smešten na disk ili kasetofon. Ako, pak, navedemo adresu računara program će se učitati na željeno mesto i to u bazu pod- ataka koji smo mi izabrali.

L' DEMO 11, 4 1000

Na primer da učitamo program pod nazivom DEMO 11 sa diska u prvu bazu podataka počevši od adrese 1000

Lista je kodova

M sklopni sklop

Za listanje matematičkog programa koriste se funkcije B. Ako pak želimo da ispisujemo neke podatke koji su u programu, takođe možemo koristiti funkciju B. U ovom slučaju matematički listanj neće imati nikakvog smisla. Zbog toga koristimo samo funkciju koja vraća rezultat M. Ponovo nije na našem matematički dobiti brojne koji se nalaze u memoriji kao i ASC kodovi. Na naredbe dolaze dva parametra: početna i krajnja adresa bloka podataka koji želimo da pregledamo. U slučaju da ne koristimo drugi sklop, tj. kraj bloka podataka, na ekranu će se pojaviti prvi i poslednji blok podataka. Za daljnje listanje dovoljno je da odaberemo M i (RETURN) i dobijemo sledeći list broja. To sve radi ako koristimo tekst preko RDB memorije.

U slučaju da koristimo komponentu memorije B, odnosno, sve je potrebno biti saznati broj podataka koji treba dobiti ako ne koristimo drugi sklop. U ovom slučaju dobijemo prva 16 brojeva. Za nastavak listanja takođe odaberemo M i (RETURN) i dobijemo drugi 16 brojeva. Pored ovog brojeva dolaze i ASC kodovi. Ponovo nije potrebno odabrati neki podatak koji se nalazi u tom delu memorije. Na primer, ako odaberemo:

M 1000 1010

dobijemo sledeće podatke:

```
>0100 07 06 0A 03 06 04 08 08
>0100 09 05 03 03 01 00 00 00 GRAPH
>0100 03 04 0C 0F 01 00 02 00 CIRCLE*
>0100 08 02 05 03 04 0F 02 00 RECTORY
```

U primeru se radi radi o broju dobijamo brojeve i tekst na ekranu.

Registri

B

Ova naredba na ekranu ne sadrži nikakve parametre. Koristimo je za prikaz sadržaja registra i stanja programskog broja. Ako želimo koristiti neki matematički program odaberemo B i (RETURN). Dobijemo sledeće podatke:

PC — stanje programskog broja, tj. na kojim sklop se trenutno matematički program

SR — stanje flagova mikroprocesora

AC — vrednost koja se nalazi u akumulatore.

XR — vrednost koja se nalazi u X-registru

YR — vrednost koja se nalazi u Y-registru

SP — pokazivač steka memorije

Na primer:

R

PC	SR	AC	XR	YR	SP
/RMR	12	23	45	00	58

Iz gornjeg primera vidimo sledeće podatke: programski broj 12 se nalazi na adresi 5805 u maloj banci, vrednost flagova je 12, što znači videti kraj flag ima kupa vrednost, odnosno broj 12 prevesti u binarni oblik. Dalje, odgovoriti, X : Y odgovor kupa videti sledeće vrednosti: 23/45 i 0. Na kraju namo pokazati da je odgovor odgovara 58.

Šifrovanje programa

Šifra programa" (kraj/adresa/adresa)

Naredba koja je počinje sa kao : Bankovna/BAVE. (Šifra adresi 12 adresa 5 počinje sa da namo naredba napredno kao program. Kako dolazi broj počinje sa kupa odnosno program. Kao dolazi da namo sa diš — broj je 0000, a sa kupa dolazi broj 0000 kao jedan. Nakon toga dolazi podatak i krajnja adresa programa. Ovo adresa se naziva od po pet karaktera. Prvi karakter određuje banku podataka u kojoj se nalazi program, a ostala četiri podatka određuju krajnju adresu programa. Da bismo kupa odnosno namo program kao namo u naredbi krajnja adresa programa adresi sa jedan. Na primer:

ŠIFROVANJE /RMR/BAVE

Ovaj konkretni primer da na diš namo program pod nazivom dno 5 broj se nalazi u maloj banci. Podatak adresa programa je 0000 i krajnja 0000. Kao što vidimo, da bismo kao program kupa namo namo krajnja adresa adresi sa jedan.

Šifrovanje blokova memorije

T adresa adresa adresa

Ova konkretna diš sa konkretno određenoj diš namo. Prvi konkretno sa diš videti namo jedan banku podataka, a namo konkretno i podatka sa jedan i drugi banku podataka. Iza naredba konkretno namo namo tri podatka. Prvi podatak adresa diš namo kupa dolazi da konkretno, ostala krajnja adresa i, na kraju, podatak adresa diš namo gde dolazi da konkretno podatka. Iza tri parametra namo sa po pet karaktera, od kupa prvi određuje banku podataka, a ostala četiri adresa. Na primer, ako konkretno:

T 0000 0000 1000

komputer da prebaciš desetak kartica od adrese 1100 do 1400 u jednu banku podataka. (jer nije prevedena banka u prvu banku, počevši od adrese 1100).

Ova funkcija možemo koristiti i za prebacivanje programa. Samo — veliki račun o programima koji u sebi sadrže čitav niz blokova, jer ona naredba ne može to učiniti. Zato prebacena programa mora imati razne verzije — da bi radio za novu mašinu.

Verifikacija

V"line programi" brojačima

Naredba koja je u ovom dijelu Programeriški VERIFY. Kada smo smislili neki program na disk ili kasetofon, pa nam sumnja da li je program dobro napisan, možemo koristiti ova funkcija. (na slovu V, pod nazivom naredba, pismo V je program, razlika ovog periferije (i na kasetofon ili li na disk). (na kraju, adresa programa). Ova naredba možemo koristiti i za provjeru da li je došlo do promene kod nekog programa, nakon upornej stvaranja. Na primer, zamisli smo neki program ili podatke na disk, pa želimo da izvršimo provjeru da li su došlo mijenjati. Otkriveno slučajno.

VERIFY (V)

Nakon toga disk da se izvrši i kompjuter da podeli na provjeru. U slučaju da je sve u redu, dobijemo poruku VERIFY OK, a u slučaju greške kompjuter će napisati odgovarajuću poruku. Ako je došlo do greške program automatski prebaci na drugi.

Povratik u Banku

X

Kada smo izvršili na račun u MONITORU i želimo da se vratimo u Banku odmahovemo X : (RETURN). Kompjuter će napisati poruku READY. Nakon toga možemo dalje nastaviti rad u Banku. Ako pokušamo da napismamo bilo koja naredba na MONITORA, dobijemo poruku o grešci.

Uključuje brojeva u memoriju

Čakova brojli brojli

Ova naredba ima dvostruku ulogu. Prvo ona je namijenjena da ubaci brojeve u ASCII kodove određene adrese (ili na kom banku M) i možemo koristiti i podatke. (na slovu C) (ovak se može odabrati memoriju dati adresu koja se nalazi od 1 do 4 karaktera, a razmak od toga da li smo definisali banku podataka. li želimo da radimo u režimu

toj Ako ne napredno izjednak parametar više, dođemo sadržaj dade-
nih 88 bajta memorije na 8000 memorije, odnosno 8 bajta memorije
na kompozitovom monitoru ili televizoru. Ako još ne adrese stariju
veći broj (jedan ili više) oni će biti smješteni na zadatim adresi u me-
morijski Na putanju ako želimo da brojimo 31 45 i 1A postavimo na
adresi 14500 14500 i 14502 odmah u prvom bazu podataka postavimo
je da offiziramo

>14502 31 45 1A

Nakon petnaestog takosa (SETTUM) automatski dođemo 31 45
8 bajta memorije na adresi 14500, a takođe i izlaze 85C vrata

Assembly

1 adresa naredbe operator

Ova naredba sadrži posebnu obradu jer je poznata ako kao
i naredbe 311 i. Uvedena je radi lakšeg upravljanja kod naprednog pro-
grama. Pri korišćenju naredbe 14545EMBLER, pre svake adrese po-
stoji takva da se vodi iz primera. Kada želimo da promenimo neki
sadržaj, ili operator, jednostavno stavljanjem nove funkcije i pri-
ključimo (SETTUM). Kompiuter će automatski izvršiti upravlje jer je
takva još adresa direktno kao kao funkcija 8. Pošto na napredniju
aparat stavljanje editior, a iznad svake adrese postoji takva, vreme
jednostavno i baze sadrži kompletni program. Kako naredba koja se
sadnja smetla adresa i funkcija, ne sadrži brojevi koji su najprije. Kom-
piuter se da automatski izvršiti kada promenimo funkciju

Stati komanda

• vršiti naredbe

Vreme korišćenja funkcija koje nam omogućuje da se monitor ra-
dimo na dalekom. Njena sadržina je daleko. Osim što sadrži komandu ko-
njamo broj daleka. Ovak parametar korišćenje samo ako znamo da je
više dalekijegova. U slučaju da znamo samo jednu dalekijegova, nije
potrebno ni da je naredbama jer ako je sama — kompiuter automati-
ski podrazumeva da je broj daleka, samo Nakon toga sledi razre i dalek
komanda.

U slučaju da ne naredbama izjednak parametar, već samo funkcija
dobijemo trenutni status daleka. Na primer:

•
000K,00,00

Ako, još, takva da vidimo sadržaj programa na daleku — ofi-
cijalno daleko

• 1

Na ekranu čemo dobiti sadržaj diskete. Ovak program je potpuno isti kao Rastvoritelja DETECTORY. Delja na komande možemo odabrati bilo koju disketomenu. Ako želimo da izvršimo neki program, pod imenom DEMO odmahujemo

® 50 04300

pa će program biti odbran na ekran i dobitimo sledeću poruku

RIFILES SCRATCHED.01.00

Pozdrav svih funkcija možemo koristiti u istom drugu na primer izlaskom iz R. Formiranje disk. Programi istoga programa izl.

Programi registara mikroprocesora

, vršimo

Pr koristećnja diskete R (program) možemo primetiti da upred vrednosti programskog brojača stoji nula i Delja, na vrednosti programskog brojača stoji vrednosti registara mikroprocesora. Da bismo komandali ova funkcija, postavimo je prilikom da odmahujemo R, a nakon toga da odmah komandiramo da željenog mesta i bilo koje vrednosti registara mikroprocesora, a programiramo. Nakon toga postavimo (RIFUKA) i registar će automatski dobiti željenu vrednost.

Ova funkcija registara koristimo ako želimo da vidimo kakav uticaj na registar i njegovu vrednost imaju određeni program. Pre postavljanja željene vrednosti, a nakon toga izvršavamo program. Kad se program izvrši, na ekranu vidimo kakvi su programi da koji je dobio pri izlasku koristećnja program.

Detalji su nam još četiri funkcije koje imaju sadržaj da postavljanje brojača na određeni nivo i drugi. Možemo videti se četiri brojača sistema, i to

Adresni	(memor. 16)
Brojci	(memor. 10)
Godini	(memor. 8)
Stara.	(memor. 7)

Sve: brojevi sistema ima određenu vrednost koji se mora nalaziti upred broja da bi kompjuter programirao sistem koji koristimo. Jedino pri izlasku iz R koristećnja brojača sistema se momentno navedeni vrednosti jer ako on se postavi — kompjuter automatski podrazumeva da nalazi u koristećnja brojača sistema. Bilo čemu rešen: određeni vredni od navedenih brojača sistema.

Rekurezivni brojni sistem

1 broj

Ovaj brojni sistem, koji je osnov 10, najviše se koristi. Pri svim našim izračunima matematičkih programa, adresa i kodova su dati u ovom sistemu. Ako želimo da neki broj u ovom sistemu pretvorimo u neki drugi brojni sistem dovoljno je da odaberemo znak za desetak, našim brojem 1 (BASE1000). Na primer, ako broj 1234, koji je dat u rekurezivnom brojnom sistemu, želimo da pretvorimo u drugi brojni sistem, odaberemo:

10124

1. dobijamo sledeći rezultat

10124

+ 4000

61124

16126120010100

Kao što se u gornjoj primeni vidi dobili smo levo vrednost u ovom brojni brojni sistem. Preduzmo sada sledeća koraka:

1 Rekurezivni brojni sistem

+ Desetna brojni sistem

6 Oktalni brojni sistem

16 Binarni brojni sistem

Desetna brojni sistem

+ broj

Desetna brojni sistem koristimo u normalnom računu i računarsko se primenjuje. Pri proučavanju naših programa koristimo ovaj brojni sistem. Ako želimo da u našem programu neki matematički program izračunamo (N.B. adresa) onda ćemo odabrati predznak + i 10. (nasa adresa). Na ekranu ćemo dobiti taj broj u ovom brojni brojni sistem. Poslednjom kazu mi je rekurezivna vrednost, i od te vrednosti ćemo početi sa proučavanjem matematičkog programa. Na primer, ako odaberemo:

+ 10000

dobijamo:

10124

+ 10000

614124

16126120010100

[illegible]

Drugi brojnik sistema ima zbiru — smag. Pošto ga zadržavamo uopšte nećemo koristiti, ostavimo ga porediti sa običajnom. Postupak prelazimo brojeva u običajnog brojeva sistema u ostali je postupak isti kao u kod ostalih brojnih sistema. Otkrivanje predznaka & i smag ostavlja čitaocu. Na kraju ovog dela dobili smo dva broja u ostalim brojnim sistemima.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

40

[illegible]

Na kraju, da napomenemo: pri prevozanju hraneve u jelaču u drugi teretni sistem postoji jedno ograničenje. Najveći količina koju ovaj sistem može prevesti u drugi sistem je \$10000, a najveći deo koji može biti \$1000000.

DODATAK „A“

POŠUKI U GREŠKAMA

Prvi zadatak štamprogramiranja delava je da pronađe tačnu grešku i takođe shvatitima kompjuter perioda izvršavanja programa: da li nam informacija o vrsti greške kaže samo nepreviše. Počinjamo sa izrazom **HELP** odnosno dobiti i programski broj i koji je našoj grešci.

U ovom programu dajemo dve parole u greškama da kažem modo doći pri radu sa štamprogramiranjem. Svaka parola je obavezna tako da ovaj greška mora biti jedna ili dve. Ako ne našta naredba pogrešno ukazuje dolazna parola o stvarnoj grešci. Ili ako našta ne pokazati da dolazna parola, a to sta već prethodno ukazuje — bez puzer se takođe javiti da sta nepreviše greška. Ili parola o grešci u zagradi je dat broj greške. Taj broj koristeći prenositi štamprograma koje se odnosi na grešku (na primer **TRAP** i **ERR**). Svaka nam dajemo dve parole u štamprogramirama na koje možemo naći priču ohi program.

BAD DATA ERROR (greška broj 004) Ova greška se javlja jedino u modo **C-64** i-ia greška u modo **C-128** je **FILE DATA**.

BAD DISK ERROR (greška broj 005) Parola o ovoj grešci kaže ova pri formiranju disketa. Naredba na bazi koristeći disketa koristeći taku na va. formiranost; disketa; ali sta disketa nije formirana — dolazna parola o grešci. Takođe postoji mogućnost da se disketa fizički otkazala.

BAD SUBSCRIPT ERROR (greška broj 006) Kad koristeći namu programirajući prethodno namu u namu dimenzionirano u shema da sta namu dimenzionirano velika sta modo bazi u namu od 0 do 10. Da sta greška dolazi jer je velika namu ili sta od dimenzionirano bazi. Ista namu napušta se sta, bazi napuštati broj.

END NOT FOUND ERROR (greška broj 007) Uvimo **IF THEN ELSE** naredba namu da dolazna **BEGIN READ** taku bazi na bazi namu da pada **THEN** i-ia pada **ELSE**. Naredba namu **BEGIN** namu namu napuštajući **END**. Na kraju od parole proveriti da li sta, namu **BEGIN** naredba namu napuštajući **END** namu.

BREAK ERROR (greška broj 38) U slučaju ove nije greška, već poruka da smo neki Basic program prekinuli prilikom na tastu RUN/STOP. Da bismo nastavili sa izvršavanjem programa dovoljno je da dajemo naredbu CONT.

CANT CONTINUE ERROR (greška broj 39) U slučaju da smo program nastavili END ili STOP naredbom a program, ili prilikom na tastu RUN/STOP — program modima namirni Modirun, ako se program nastavlja zbog neke greške ili smo odložili neki program ako želja — program ne možemo nastaviti i u tom slučaju dajemo dobiti ovu poruku o grešci. Ako namo gdje je program stao možemo nastaviti njegovu izvršnju sa GOTO i programom kojim prelazimo po program.

CANT RESUME ERROR (greška broj 41) Naredba RESUME dolazi nakon nekog programa koji pozivaju grešku, a ako im prethodi naredba kao što upotrebljavamo naredbu TRAP. Ovu poruku dobijamo ako smo upotreblili RESUME pre nego što je izvršena naredba TRAP. Preporučujemo da dajemo TRAP samo programima i to najviše na samom početku.

DEVICE NOT PRESENT ERROR (greška broj 42) Poruka o ovoj grešci dobijamo kada se pokušamo nekakoj periferiji — na primer disk-petu diska, ploteru. U slučaju da ta periferija ne postoji, da nije uključena ili da nije dobro priključena — dobijamo ovu poruku.

DIRECT MODE ONLY ERROR (greška broj 43) Kao što je poznato neki naredbi Basic-a kao AUTO, mogu se koristiti jedino u direktnom modu. Ovakve naredbe ne mogu biti deo programa. U slučaju da smo neki uključeno direktnu naredbu ubacili u program, dobijamo poruku o ovoj grešci. Prilikom na tastu HELP dobijamo programsku listu i naredbe koje smo greškama ubacili u program.

DIVISION BY ZERO ERROR (greška broj 44) Pri korišćenju matematičkih operacija moramo se pridržavati određenih pravila. U slučaju da neki broj pokušamo da podelimo sa nulom, a što je matematički neodgovarajuće dobijamo poruku o ovoj grešci.

EMPTY HONORED ERROR (greška broj 45) Da ova greška dolazi primamo INPUT naredbu. U slučaju da u nekom podatku koji unosimo nakon INPUT naredbe upotrebimo znak (), doći će do greške i ispisati će nam upravo ovu poruku.

FILE DATA ERROR (greška broj 46) Pri korišćenju naredbi INPUT# ili GET# da bismo uveli podatke sa diska ili kartice moramo da ova greška u slučaju da tražimo numerički a dobijamo neki numerički podatak. Da bismo izbegli ovu grešku, poručeno je da promenljivi koje se sačuva na INPUT# ili GET# deklarujemo kao alfanumeričke (preduzima se) čim se daju.

FILE NOT FOUND ERROR (greška broj 4) Pri učitavanju programa sa diska iz kasetofona, ako nije pronađen odgovarajuće pogonno i kontrolni program na postaji — dobijemo ovu poruku. Ako imamo disk odgovarajuće prve DIMENSIONY kasete, treba dobiti signal svih programata na disku. I onda koristiti kasetofon za učitavanje programa kao obično da učitamo.

FILE NOT OPEN ERROR (greška broj 5) Pri korišćenju naredbi INPUT#, GET# ili PRINT# moramo prethodno upotrebiti neku naredbu OPEN bez poruke. U slučaju da nismo upotrebili naredbu OPEN ili da smo napisali drugu grešku kod OPEN naredbe nego kod naredbi INPUT#, GET# ili PRINT# — dobijemo ovu grešku i dobijamo ovu poruku.

FILE OPEN ERROR (greška broj 6) Ako pokušamo da otvorimo datoteku koja je već otvorena, dobijemo poruku u ovoj grešci. Ako, pak, pokušamo da otvorimo datoteku koja je već zatvorena, kao i prethodna, neće javiti grešku. Zato treba, pre pisanja OPEN na rečcu, dobiti neke druge podatke naredbom CLOSE. Na ovaj način smo sigurno izbegli ovu grešku.

FILE READ ERROR (greška broj 41) Za vreme čitanja podataka sa diska došlo je do greške i dobijemo ovu poruku. Može se desiti da smo nešto na disku otvorili za vreme čitanja podataka.

FORMULA TOO COMPLEX ERROR (greška broj 25) Vrlo ređa greška koja nastaje kada vreme reči učitavanja sa prve reči napreda zbog toga — da pojednostavljene matematičke izraz (izračun) pa u više programskih linija ili obratno nepostojanje reči.

INVALID DEVICE NUMBER ERROR (greška broj 6) Neke postaje imaju više ulaza nego na ulaz, a neki samo na ulaz podataka. Na disk (greška broj 4) možemo učitati program; ali na disk (greška broj 5) ili izbaciti (greška broj 4) ne možemo učitati program. Da one greške je došlo pogrešno upotrebom drugog broja kod OPEN naredbe.

ILLEGAL DIRECT ERROR (greška broj 20) Ima naredbe BASIC-a koje mogu da se koriste samo u programiranjem, a ne u direktnom načinu. Tako na, na primer, naredba PRINT# ili INPUT# Ako ova naredba i druge naredbe pokušamo da koristimo u direktnom načinu — dobijemo ovu poruku u grešci.

ILLEGAL QUANTITY ERROR (greška broj 44) Neke matematičke funkcije imaju ograničenja po upotrebi brojeva. Tako, na primer, logaritmi od nule ne postoje. U slučaju da tako nešto pokušamo da uradimo, dobijemo poruku u ovoj grešci. Naprotiv, samo čitaj ova greška pri korišćenju funkcija READ i FOR. Drugi broj na naredbi FOR mora biti u intervalu od 0 do 125. U slučaju da ovo nismo poštovali — doći će do greške.

LINE NUMBER TOO LARGE ERROR (greška broj 34) Programer-
ski linija programa Nisi u intervalu od 0 do 65535. Ako koristimo funkciju **PRINT**, a pri tome dolazi do prekoračenja ovog intervala, dobijemo poruku o grešci. Pokazuje da nameravate program sa tom
svojim brojem.

LOAD ERROR (greška broj 29) Pri učitavanju programa sa diska
ili iz memorije može doći do ove greške. Ova greška je mnogo češća
pri učitavanju programa sa memorije nego sa diska. Ako je program
umetnut na drugom kasetnom, na različitim učitavačima, glavni uzrok
— skoro je neminovno da će doći do ove greške.

LOOP NOT FOUND ERROR (greška broj 33) Svako **DO** koje na-
počinje podjpu zatvara odgovarajuće **LOOP** koje završava kraj. Kada
WHILE naredba postane naredba, **UNTIL** ističući ili **EXIT** izlazeći —
program pokušava da pronađe **LOOP** naredbu koja završava kraj
DO-LOOP U slučaju da nismo našli **DO** a nismo **LOOP** — do-
bićemo ovu grešku.

LOOP WITHOUT DO ERROR (greška broj 35) Kada program
radi sa naredbom **LOOP**, onda se kompjuter pokušava naći naredbu **DO**
koje je završavala petlju. U slučaju da ne nađe naredbu **DO** — do-
bićemo poruku o ovoj grešci.

MISSING FILE NAME ERROR (greška broj 41) Pri otvaranju pod-
ataka sa neke jedinice, broj podataka koji želimo ne mora posodo-
vati niti to je u slučaju otvaranja podataka sa jedinice ili kasetne. U
slučaju da podataka želimo na disk, navedemo navedite ime, a ako to
nismo učinili, dobićemo ovu grešku. Proverite naredbe **OPEN** i **DOOPEN**.

NEXT WITHOUT FOR ERROR (greška broj 18) Petlja mora po-
činje naredbom **FOR** — **TO** — **STEP**, a mora se završiti sa **NEXT**. U
slučaju da je program započeo petlju i dolazi do kraja a nije našao
ni **NEXT** naredbu — javlja grešku. Proverite da li ste sve petlje koje
ste započeli i završili.

NO GRAPHICS AREA ERROR (greška broj 23) Naredba **GRAPHIC**
ima koje slede brojevi od 1 do 4 označavaju kladnja memorijskog pro-
stora za ekran vaše računare. Da bismo koristili grafičke funkcije,
moramo unapred rezervirati taj deo memorije funkcijom **GRAPHIC**.
Ako to nismo učinili, pa želimo neke grafičke funkcije (kao primer
CIRCLE, **DRAW**, **BOX** —) javlja se ova greška.

NOT INPUT FILE ERROR (greška broj 43) Pri otvaranju navede-
njama ili programima datoteka određujemo da li želimo otvaranje ili
upis podataka. Ako je datoteka otvorena na upis a mi ne navedemo
dva, podataka. Ako pak to pokušamo da uradimo — dobijemo ovu
poruku o grešci.

NOF OUTPUT FILE ERROR (greška broj 7). Pri otvaranju datoteke za programsko izvođenje određujemo da li želimo izlaziti iz tipa podataka. Ako je datoteka otvorena sa željenim podacima, ne rade prihvatanje, tada je ne možemo koristiti na ovaj. Ako pak to nije tako — dolazi do poruke o grešci.

OUT OF DATA ERROR (greška broj 11). Da ove greške dolaze pri korištenju funkcija READ i DATA. Funkcijom READ čitamo podatke u datoteku. Podatke u datoteci moramo biti više od podatka broja READ funkcija (ako je READ funkcija u nekvoj petlji računamo je nekoliko puta, koliko putaka dolazi kome na petlju). U slučaju da podataka ima manje — doći će do poruke o ovoj grešci.

OUT OF MEMORY ERROR (greška broj 12). Funkcija za izvođenje izlazi ove greške. Prva, ako je program u funkciji koja izlazi izlazi. Druga, ako su programirane popunite raspoložive memorije u funkciji. Treća, i, treća, ako koristimo funkciju FORNEXT petlju (jedna u drugoj). Takođe, ako koristimo funkciju funkciju GOSUB daci da da ove greške. Otvorimo PRINT POKAZ(PREII) i dolazi do poruke o istovremenoj memoriji u program i izlazi iz memorije. Ako, pak, posle davanja memorije u dobiti ove greške — onda je slobodna memorija preplavljena zbog previše otvorenih GOSUB funkcija.

OVERFLOW ERROR (greška broj 13). Najveći broj na kugli. Danas, možda 128 radi je približno 10 na 33 (jedna u 33 miliona). Ako pri računima izračunavamo dođe do pojave broja koji je veći od ovog — doći će do poruke o grešci.

RUNTIME ABORT ERROR (greška broj 14). Kada koristimo neki od promenljivih u radu, niti je veći od 10. Razlogom je da taj od promenljivih disasemblerom programom naredba DIM. Na svakom namo pristup disasembleru. Ako pokušamo da bismo na dva puta disasemblerom dolazimo ova poruka o grešci. Ako baš moramo poveriti da niko nam dva puta disasemblerom prethodno moramo pri namo naredbu CLR.

READ FROM START ERROR (greška broj 15). Kada u programu koristimo naredbu INPUT u numeričkoj promenljivoj i kompjuter radi da skeniramo vrednost a na istom numeričkoj promenljivoj izlazi disasemblerom podatak — dolazi do poruke o grešci. Pri ovoj grešci program se ne nastavlja, već daje poruku o grešci i ponovo otvara numeričko vrednost.

RETURN WITHOUT GOSUB ERROR (greška broj 16). Pri pisanju programa često ćemo koristiti postupak. Odmak na preprogram izlazi naredbom GOSUB, a povratak na preprogram naredbom RETURN. Kad program radi na naredbi GOSUB, kompjuter programski broj ubaci na slobodnu memoriju kako bi znao gde da se vrati nakon naredbe RETURN. Ako namo izlazi naredbom GOSUB a kompjuter je našao na naredbi RETURN — dolazi do ove poruke o grešci. Pri istovremenoj programu i kompjuter se, zna gde da se vrati u program.

STRING TOO LONG ERROR (greška broj 23) Kada rukovodni ili afluksivistički programirani naredni naredi u vidu da ne primaju navedenih 255 karaktera. Ako ovaj broj prekoračimo dobijemo ovu poruku o grešci. Ako nam je baš potreban, na karaktera broj je duži od 255, računamo ga na više slova karaktera tako da svaki pojed. znak na kraju duži od 255.

SYNTAX ERROR (greška broj 33) Ova poruka čemo najčešće videti na ekranu Programatora je pojedina napomena naredbenom. Ako na primer umesto PRINT napišemo PRINT dobitimo ovu poruku o grešci. Pritučen na taster HELP na ekranu da se pokaže por. greške. Repe u kupa je navedena greška. U slučaju da radimo na RITE računaru, navedba kupa je pojedina napomena baš potrebna.

TOO MANY FILES ERROR (greška broj 1) Kod Commodora 128 navedba nam napreli 15 otvorenih fajl. Kada pokušamo da otvorimo 11. a pre toga nismo zatvorili otvorene — dobijemo ovu poruku o grešci. Ako je pokušao da otvorimo novu fajl moramo zatv. prethodne otvorene. Ova je veoma mala greška, jer 30 fajl otvorenih u ovo vreme je više nego dovoljno.

TYPE MISMATCH ERROR (greška broj 37) Ako nekog afluksivnog rešioj programiraj pokušamo da dobijemo matematičku vrednost, dobijemo ovu poruku o grešci. Na primer A=1. kompjuter ne može da prihvati, a bašako se može primeniti na matematičke operacije na afluksivističke podatke. Ako pokušamo da uradimo kvadratni korak u reči "KINOFITER" — bašako čemo dobiti ovu poruku o grešci.

UNDEF'D FUNCTION ERROR (greška broj 27) Kada koristimo funkciju FN kompjuter se potruditi navedba DEF FN da bi postavio definiciju funkcije. U slučaju da navedba DEF FN ne postavi dati ce da greška ba bašako koristiti neku funkciju — moramo je prethodno definisati.

UNDEF'D STATEMENT ERROR (greška broj 15) Pri korišćenju naredbi GOTO, GOSUB ili RETURN broj se odnosi na liniju program. kod. kupa — može doći do greške ako broj programirane linije kupa je ba navedba na postop. Vredn. rukov. pri korišćenju funkcije GOSUB, LINEN, pri naredbi RETURNER na računaru broj programirane linije ba ba funkcije.

UNIMPLEMENTED COMMAND ERROR (greška broj 40) Postoji naredba koje su bile planirane, ali nisu došle rukov. V 1.0 (na primer QUIT ili OFF). Ako njih primenimo, dobijemo ovu poruku o grešci. Za naredbe koje nisu ba planirane — dobijemo poruku SYNTAX ERROR.

UNKNOWN REFERENCE ERROR (greška broj 36) Pri korišćenju funkcije RENUMBER dolazi do problema broja na naredbi ba

da su GOTO Ili GOSUD. Ali, pa, ove naredbe izlaze iz programa
ali linije koje se postavljaju u našem programu — doći će da postane u
ovaj pristup

VERBET ERMER (govor broj 25). Kada razmišljamo ovi programi
na dnu ili iznad, a razmišljamo da li je on konstantno iznad, iz-
nadostima naredba VERBET i izlaze iz programa na dnu ili iznad
nije potpuno identičan programu koji se nalazi u kompjuteru — do-
bit ćemo ovu parolu o grafici

DODATAK „B“

KERNAL

Pod KERNAL-om podrazumevamo operativni sistem računara IBM MODRE 128. To je matematički program koji ima zadatak da konstruiše sve ulazno-izlazne funkcije, izlazačke funkcije na ekranu, ulazovanje i izlazačke programe ... U memoriji kompjutera nalazi se od adrese 1000 do 9FFF. Oni koji čine u ovom pogledu običajni je tajpova izlazačkih. Pre pisanja matematičkih programa potrebno koristiti određene rutine i potprograme iz operativnog sistema. Ako, na primer, želimo da izlazimo neki program na disk, rutine za ulazovanje potrebno uvesti u matematički program. To će biti, međutim, odmah po vreme i nepotrebno čemo trošiti memoriju. Koristeći KERNAL-ove rutine je da potpuno određeni potprogram koji sami izlazuju na disk.

Operativni sistem računara COMMODORE 64 i COMMODORE 128 ima dosta i ulaznih i izlaznih. Pored toga ima memorije za potprogram, ali se oni nalaze na različitim adresama. To znači da matematički program koji smo pisali na C-64-a koji koristi određene rutine iz operativnog sistema neće raditi na C-128. Potrebno je da ovaj računar uvedemo u izlazačke rutine potprograma, tako da pri pisanju matematičkih programa, ako koristimo određene rutine iz operativnog sistema, treba da ih koristimo preko tih potprograma. Takvi matematički programi koji su pisani za COMMODORE 64 radice i na računaru COMMODORE 128.

Pri tome COMMODORE kod svojih modela kompjutera imaju operativni sistem, ali izlazačke ne imaju. To znači da programi pisani na jednom kompjuteru bez problema rade na drugom.

Sada ćemo dati neke potprograme operativnog sistema, tajpove potpore adrese iz operativnog sistema i izlazačke na koje potprogrami rade. Potrebno je uvesti određene potprograme koji operativni sistem C-64 ima, na ovom potprogramu a zapravo samo napisati na koji na kompjuter oni računaju. Izlazačke rutine čelimo uvesti po adresama tih izlazačkih potprograma.

ADRESA K-64 i C-128

Adresa izlazačkih rutina iz operativnog sistema

Potpore adrese: 9FFF (izlazačke rutine) 65445 (izlazačke)

Kandidat registar: A
Pripremljeni potprogrami: TALK, TOSA
Moguće greške: Koristi READRS

Opišite funkcije: Ovaj potprogram čeka kandidate kada dolaze da daju ličnu informaciju od nekog porodičnog uređaja koji je priključen na uređajom posla. Poslanje ovog potprograma dobijamo jedan broj podataka iz uređaja kandidate, i to preko skeniranih. Pri pozivanju ovog potprograma napominje se da prethodno pozovemo potprogram TALK kako bi postavili uređaj koji je na uređajom kandidate posla podataka. Ako postaviti uređaj skenira sekundarnu adresu, čak se može poslati kandidata potprograma TOSA. Potprogram READRS se koristi za skeniranje greške.

Kako se koristi:

- (1) Kandidatima potprograma TALK : TOSA kodima porodičnog uređaja da pošalje broj
- (2) Pozivamo potprogram ACPTB.
- (3) Preko skeniranih smo dobili poslani broj.

BASIN (CHKIN) (C-44 : C-123)

Posla: Uklanja broj iz uređaja kandidate
Poslana adresa: HPLP (Industrijska) 25467 (delatna)
Kandidat registar: A
Pripremljeni potprogrami: (CHKIN)
Moguće greške: Ako je u A Carry flag uklonjen iz korekta: READSS

Opišite funkcije: Ovaj broj iz kandidate poslanje i stavlja ga u ako ukloni. Ako prethodno smo koristili skenirani program potprograma, samo se broj iz kandidate. Ako, pak, želimo da uklonimo broj iz tako drage poslanje, moramo kandidate potprograma CHKIN kako bismo dobili poslanje.

Kako se koristi:

- (1) Preko potprograma CHKIN definišemo porodični uređaj
- (2) Pozivamo potprogram BASIN
- (3) Preko skeniranih smo dobili poslani broj

BOOF CALL (C-118)

Posla: Pozivamo program iz datke
Poslana adresa: HPLP (Industrijska), 25467 (delatna)
Kandidat registar: A, N, T
Pripremljeni potprogrami: nema
Moguće greške: 1/40 greška ako je Carry flag uklonjen

Ova funkcija: Podprogrami čine se učitavanjem programa sa diska. Program koji se sa ovog diska učitava mora biti na disku kao Auto-Boot program. U slučaju da na disku nije sačuvan u datoteci sa po-
stojim Auto-Boot programom - do učitavanja mora doći.

Kako se koristi:

- (1) U skeniranoj poziciji disk se učitava u program.
- (2) U skeniranoj poziciji broj jedinice 0-10.
- (3) Pozivamo podprogram BOOT CALL.

ENDOUT (ENDOUT) (C-66 i C-128)

Većina diska koji se preko kabela sa diskom

Pozivamo adresu: 0000 (diskovodnik), 0000 (diskovodnik)

Koristimo registar A

Pozivamo podprogram ENDOUT

Može se preko I/O grana ako je Carry flag uključen ili koristiti
ENDOUT

Ova funkcija: Podprogrami čine se učitavanjem programa sa diska. Program koji se sa ovog diska učitava mora biti na disku kao Auto-Boot program. U slučaju da na disku nije sačuvan u datoteci sa po-
stojim Auto-Boot programom - do učitavanja mora doći.

Kako se koristi:

- (1) Pozivamo podprogram ENDOUT kako bismo definisali kanal sa
diskom.

- (2) U skeniranoj poziciji broj jedinice koji bismo sačuvali.
- (3) Pozivamo podprogram ENDOUT

OPEN (C-66 i C-128)

Većina diska koji se preko kabela sa diskom

Pozivamo adresu: 0000 (diskovodnik), 0000 (diskovodnik)

Koristimo registar A, X, Y

Pozivamo podprogram OPEN

Može se preko I/O grana ako je Carry flag uključen ili koristiti
OPEN

Ova funkcija: Ova ova podprograma je postavljanje kanala sa
diskom. Pre toga se pozivamo ovaj podprogram. postavljanje
kanala preko OPEN (ako, ovaj podprogram se učitava mora
biti na disku).

Kako se koristi:

- (1) Pozivamo podprogram OPEN
- (2) U skeniranoj poziciji broj jedinice koji smo definisali pri
postavljanju podprograma OPEN.
- (3) Pozivamo podprogram OPEN

CINT (C-64 i C-128)

Vešta: Izvajalstvo elektronskog editora.
Posledni adres: IFF40 (Belindokodna), 80409 (Belindok)
Kodirani registri: A, X, Y
Programi potprogrami: NONE
Moguće greške: none

Ovaj funkcija: Ovaj potprogram postavlja video-tip C-128 u nov malom radno stanje KERNAL, elektronski editor je takođe izvajalstvo. Pri pozivanju ovog potprograma moramo postaviti malom funkciju SEL. Posle toga, lista ist na lokaciji \$A000 jednaka je nula. Ovaj potprogram će izvršiti kompletnu iznajmljivanje 40-kilobajtnog i 80-kilobajtnog cilova, testirati, karakteri \$C000 u registru za nos.

Kako se koristi:

(1) Pozovi potprogram CINT

CHOUT (C-64 i C-128)

Vešta: Slanje bajta preko serijskog kanala.
Posledni adres: IFF40 (Belindokodna), 80440 (Belindok)
Kodirani registri: A
Programi potprogrami: LISTN, SECND
Moguće greške: Karakteri \$E4000

Ova funkcija: Ova funkcija nam koristi za slanje podataka preko serijskog kanala. Da bismo koristili karaktri ovaj potprogram, potrebno nam je definisati performe uređaj koji šalje podate. Određivanje performe uređaja vršimo potprogramom LISTN. Ako peridemo uređaj nalazi se sekundarna adresa, ona mora biti definisana kao direktni funkcija SECND. Slučaj koji želimo da pošaljemo moramo staviti u akumulatore i pozvati ovu funkciju.

Kako se koristi

- (1) Pozovi potprogram LISTN
- (2) Pozovi potprogram SECND
- (3) U akumulator postaviti bajt koji šalje.
- (4) Pozovi funkcija CHOUT.

CHOUT (CHROUT) (C-64 i C-128)

Vešta: Postavljanje kanala za slanje podataka.
Posledni adres: IFF40 (Belindokodna), 80480 (Belindok)
Kodirani registri: A, X, Y
Programi potprogrami: OPEN
Moguće greške: Ako je u A Carry flag ukloniti iz karaktri READSS

Ovaj funkcija. Ona je nadopunjenost korisnika sa postavljaju kanala sa sledećim podacima. Pre početka ove funkcije napomena je da pri tajm postavljaju program OPEN (radio, ovaj) programom se koristi kada želimo da ispravno postavimo tako da pri korišćenju funkcije BOUT postavimo moramo postaviti broj kanala koji postavimo BOUT u Registar moramo postaviti broj kanala koji smo definisali u programu OPEN

Kako se koristi:

- (1) Postavimo program OPEN.
- (2) U Registar postavimo broj kanala
- (3) Postavimo program BOUT

GLAL (C-64 i C-128)

Serijski: Razvrstavanje svih kanala

Postavka adresa: EPF2 (bežični kanal), 4541 (definisano)

Korišćenje registri: A, X

Programski program: nema

Može biti: nema

Ovaj funkcija. Ovaj program razvrstava sve kanale. Početni tajm, od razvrstavanja kanala na kanali EPF2. Nije ima potreban napomena programom da se koristi razvrstavanje kanala, pre postavljaju napomena samo bismo razvrstali u registru A, X ili Y.

Kako se koristi:

- (1) Postavi program GLAL

CLOSE (C-64 i C-128)

Serijski: Razvrstavanje svih dosjeka

Postavka adresa: EPFC (bežični kanal), 4545 (definisano)

Korišćenje registri: A, X, Y

Programski program: nema

Može biti: Ali je to A. Čuvaj dat. setovan iz korisnika BOUT

Ovaj funkcija. Ovaj program se koristi sa aktiviranjem logičkih dosjeka, pošto su oni I/O operacije izvršene. Pre aktiviranja programa moramo aktivirati napomena logičkih dosjeka koji treba da se aktivira. Ovi broj koji je korišćen sa aktiviranjem dosjeka upotrebljen OPEN funkcije. Treba napomenuti da se tajm koji su izvršeni na ekranu i izlasku se mora aktivirati.

Kako se koristi:

- (1) Napomena aktiviranje program logičke tajme koje se isti aktivira
- (2) Postavi program CLOSE

CLOSE ALL (C-120)

Verba. Zavrta na fajle na periferiji
Posleda adresa: 1F94A (Šekundarnost), 81954 (Glavna)
Kodirani registri: A, X, Y
Priprema potprograma: nema
Moguće greške: nema

Ovaj funkcija. Funkcija nam služi kako bismo zatvorili sve fajle na određenoj periferiji. Pre postavljanja ovog potprograma potrebno je da akumulatore šekundarno broj periferije (Z-11) i namir postavimo ovaj potprogram.

Kako se koristi:

(1) Napunite akumulator brojem periferije prema kojoj želimo da zatvorimo sve fajle

(2) Povećati potprogram CLOSE ALL.

CLICH (CLICHS) (C-14 i C-121)

Verba. Očitava 1/0 kanale
Posleda adresa: 1F9CC (Šekundarnost), 81944 (Glavna)
Kodirani registri: A, X
Priprema potprograma: nema
Moguće greške: nema

Ovaj funkcija. Ovaj potprogram izvršava kako bismo očitali sve stvarne kapele i postavili 1/0 kanale na njihovu trenutnu vrednost. Nakon njegovog izvršenja alata uvek je postavljeno na tačku, a zatim na drugi. Napomena: da funkcija CLICH izvršava ovaj potprogram.

Kako se koristi:

(1) Povećati potprogram CLICH.

CHAMORE (C-122)

Verba. Ukloni u mod 04
Posleda adresa: 1F94D (Šekundarnost), 8195T (Glavna)
Kodirani registri: nema
Priprema potprograma: nema
Moguće greške: nema

Ovaj funkcija. Funkcija više namir da postavimo u mod 04. Iz različitih prila ovo je najpovoljnije potrebno je namir da postavimo ovaj potprogram. U slučaju da otkriva prethodni u mod 04 želimo da se

ovaj program startuje neposredno po da se adresama 18000 i 18001 postaviše niti i ući baci startne adrese programa, a baciće od 18004 do 18009 memoriju sadržiš: CHIMPO

Kako se koristi

(1) Prvi put programa CHIMPO.

BLAKE (C-126)

Svrha: Instrukcije koristeći se 80-karakternim ekranom.
Početna adresa: 18F00 (preklopakodna), 18F00 (deklaracija)
Karakteristični: A, X
Programni potprogrami: nema
Moguće greške: nema

Ovaj funkcija: Kada postavimo ovaj potprogram, dani je do kopu razjašnjenja RAM-memorije (od adrese 10000 do 10FFFF), gdje se nalazi karakteri RAM-a u dva reda: od adrese 10000 do 10FFF, i to u bazi 16. Na taj način možemo koristiti 80-karakterni ekran. Pri inicijalizaciji sistema nakon uključivanja kompjutera ovaj potprogram se automatski poziva ako koristimo ekran na RGB monitoru. Tako, ako smo koristili neki drugi karakter -> se, originalni jedinstveni znakovi postat će pozicijom ovog funkcija.

Kako se koristi

(1) Prvi put programa BLAKE.

BMA CALL (C-126)

Svrha: Slanje komandi na direktnu pristup memoriji.
Početna adresa: 18F00 (preklopakodna), 18F00 (deklaracija)
Karakteristični: A, X
Programni potprogrami: nema
Moguće greške: nema

Ovaj funkcija: Ova funkcija koristi se kada želimo pristupiti RAM-memoriji preko koda. Nudi nam se sljedeće komande: 1) ući u određeni RAM-memoriju. Možemo koristiti četiri komande: 1) to 0-31440) kopiranje bloka memorije u određeni RAM, 1-31440) prebacivanje memorije u određeni RAM-a u originalni, 2-31440) ući u blok memorije direktnog RAM-a u originalni, 3-31440) provjeriti li je sadržaj bloka memorije u RAM-izvoru, ući u blok memorije u originalni RAM-a.

Kako se koristi

(1) Postaviti niti i ući baci adrese memorije za pristup na lokaciju 18F00 i 18F01 redom.

(2) Postaviti niti i ući baci adrese memorije (preklopakodnog RAM-a) na lokaciju 18F04 i 18F05 redom.

(3) Postaviti vrednost broja podataka postavljajući EOLINA na izlaz SDP08.

(4) Postaviti izlaz i vratiti broj broja podataka na adresu 45907 i 45908 redom.

(5) Postaviti u Kompiutar brojni podataka odgovarajuće memorije.

(6) Postaviti u Yregistar broj kumiranja (za opremu Farkitja 0—1).

(7) Postaviti potprogram 100A CALL.

GETOPS (J-128)

Brojka. Uvazuje broj u konfiguraciji MMU u kolu koje broja

Postava adrese 45908 (dekadoleksima) 45907 (dekadoleksima)

Korišćen registri A

Primenjeni potprogrami nema

Moguća greška: nema

Ovaj brojka. Ovaj potprogram služi za postavljanje konfiguracije memorije Farkitja je da u Kompiutar postaviti broj broja (0—15) i pozivamo ovaj potprogram. Postavke u konfiguraciji MMU dobijamo pri pozivima iz ovog potprograma preko skeniranih. Za izlazni broj broja podataka dobijamo je da memorija brojeva STA 45908 na adresi na pozivima ovog potprograma.

Kako se koristi:

(1) U Kompiutar postavimo broj broja podataka (0—15)

(2) Postaviti potprogram GETOPS

GETIN E-04 i C-128

Brojka. Uvazuje broj u kolima na izlaz

Postava adrese 45904 (dekadoleksima) 45905 (dekadoleksima)

Korišćen registri A, K, Y

Primenjeni potprogrami (CHKIN)

Moguća greška: ako je u u izlazu flag automa ili koristi redom

Ovaj brojka. Ako je izlaz izlazom ovaj potprogram uzima polje izlaza u izlazu ovog kola i vraća je u skeniranih kao 45904 vrednost. Ukoliko nema prilaznih izlaza izlaza, u skeniranih da se ovaj vrednost nula. Kada kumiramo na izlazu izlaza mogu da pronađemo 10 karaktera. Ako izlaza nema izlazi, u nastavljeno da kumiramo — kompiutar se ignoriraju budući izlazi koje prilaznim. Inače ovaj potprogram automatski postavlja brojka 45904 na izlaz podataka preko izlaza izlaza i ako kumiramo kumiramo — na izlazi podataka.

Kako se koristi:

(1) Ako se koristi izlazi, kao izlazi, postavlja postavlja je da pozivamo potprogram CHKIN

(2) Postaviti potprogram GETIN

INDICMP (C-118)

Svrha: Poređenje podataka iz bilo koje baze podataka.
Pozivni adresi: BPTTA (Jekandakadna), 65403 (Jekadna)
Korisnici registri: X
Pozivani podprogrami: nema
Moguće grane: nema

Ovaj funkciji Podprogram koji nam omogućuje da uporedimo baze ili baze memorije između dve baze podataka. Moguće podaci je u tome što se baze mogu prevesti u jednu a drugi baze podataka. Bez toga se nalaze u bazi podataka u kojoj, nam je i program i vršimo poređenje sa brojevima iz bilo koje baze.

Kako se koristi

(1) Poređenje je da radi i radi baze podataka baze memorije koji baze da poređenje — postavimo najprije u našoj strani (jednom od 100 do 100).

(2) Vrednost adrese našeg baze memorije postaviti na lokaciju BPC.

(3) Algoritam napredno baze koji baze da poređenje

(4) Napredno Vrednost registri baze da koristimo funkciju CMP (baze).

(5) Xingovim napredno baze baze u kojoj se nalazi baze podataka baze. baze da poređenje

(6) Poređenje podprogram INDICMP

Napomena: Ako vršimo poređenje u našoj bazi podataka u kojoj se nalazi i program baze postaviti baze, ovaj podprogram je identičan našim baze funkciji CMP (baze).

INDICT (C-119)

Svrha: Vrednost baze iz bilo koje baze podataka.
Pozivni adresi: BPTTA (Jekandakadna), 65403 (Jekadna)
Korisnici registri: A, X
Pozivani podprogrami: nema
Moguće grane: nema

Ovaj funkciji: Ovaj podprogram nam omogućuje da uporedimo baze iz baze podataka iz bilo koje baze podataka. Poređenje ove funkcije je u tome što se baze mogu prevesti u jednu a drugi baze podataka. Bez toga se nalaze u bazi podataka u kojoj se nalazi naš program.

Kako se koristi

(1) Poređenje je da radi i radi baze podataka baze memorije, baze baze baze da koristimo postavimo najprije u našoj strani (jednom od 100 do 100).

(2) Vrednost adrese ulaznog bajta određena postavom u aluminator
(3) Napomena: Ynalski registar kao da izvršava funkciju LDA
(baza)Y

(4) X registar napunimo brojem bajta u kojoj se nalazi blok podataka koji želimo da poslušamo

(5) Poslovno potprogram INDFET

Napomena: Ako izvršimo poslušanje iz jedne bajte u kojoj se nalazi i naš program, ovaj potprogram je potpuno isti kao i inačica funkcije LDA (baza)Y

INDSTA (C-128)

Svrha: Postavljanje bajta na bilo koju memorijsku lokaciju u bilo kojoj bazi

Forma adrese: BFTT (zabranjeno), BFTT (zabranjeno)

Kodirani registri: X

Prijemni potprogrami: nema

Možda greška: nema

Ovaj funkciju: Ovaj potprogram nam omogućuje da postavimo bajt ili blok podataka u bilo koju memorijsku lokaciju. Prednost ovog funkcije je u tome što ne postavljamo blok memorije u bilo koju memorijsku lokaciju ne određena napredniji bajta u kojoj se nalazi naš program.

Kako se koristi:

(1) Počinje se da radi i veli koji podatak bloka memorije, gdje postavljamo naše podatke — postavimo napred u našoj osnovi (adresa od 800 do 1FF)

(2) Vrednost adrese ulaznog bajta određena postavom na lokaciju INDI

(3) Aluminator napunimo brojem koji želimo da postavimo

(4) Napomena: Ynalski registar kao da izvršava funkciju STA (baza)Y

(5) X registar napunimo brojem bajta u kojoj se nalazi blok podataka koji želimo da poslušamo

(6) Poslovno potprogram INDISTA

Napomena: Ako postavljamo podatke u isto bajta u kojoj se nalazi i naš program, ovaj potprogram je potpuno isti kao i inačica funkcije STA (baza)Y

INDARE (C-44 i C-128)

Svrha: Definiranje I/O memorijske strane

Forma adrese: BFTT (zabranjeno), BFTT (zabranjeno)

Kodirani registri: X, Y

Prijemni potprogrami: nema

Možda greška: nema

Ovaj funkcija: Ovaj potprogram se u X i Y-registri postavlja tako da određuje više i više broj memorijskog dela koji se nalazi I/O registru. Ovaj adresi se nakon male korekcije naziva "povećana" — da bi se omogućilo postavljanje memorijskog dela koji se nalazi I/O uređaji. Ovaj "povećani" adresi predstavlja broj lokacije na početku memorijskog sistema na koji se nalazi željeni I/O registar. X-registar sadrži više broj tova, dok Y-registar sadrži više brojova adresa.

E tako se koristi:

- (1) Postavi ovaj potprogram (J00455)
- (2) Svrha X i Y-registra u nametnutoj lokaciji
- (3) Napišite Y-registar sa "povećanom" lokacijom adresa
- (4) Postavi taj I/O lokaciju

Napomena: Ovaj potprogram postavlja da određeni uključeni rešenja COMBODDING-ovih modela koriste se J044, V0545, C-128,) Ako dade da se sama operativnog sistema ili položaja I/O lokacija, ovaj potprogram nam omogućuje da prevratimo se izluka

IRISIT (C-44 : C-128)

Svrha: Inicijalizacija I/O periferije

Pozivna adresa: IFF04 (deklarativna) 05412 (deklarativna)

Korišćeni registri: A, X, Y

Preporučeni potprogrami: nema

Moguće greške: nema

Ovaj funkcija: Pre pozivanja ove rutine neophodno je da se izvršava radnja Inicijalizacija SMI, jer ova funkcija inicijalizuje I/O periferiju. Ako je sadržaj bit na lokaciji 00424 jednak nuli, daju se da kompletne inicijalizacije. Pod tim podrazumevanjem inicijalizacija, ako C16, V1C-16pa i tipa koji kontroliše slika, na BGR monitora. Ako je, pak, ovaj bit nula, tj. ako je jednak jedinici, pri pozivanju ovog potprograma mora doći do inicijalizacije tipa koji kontroliše slika na BGR monitoru.

E tako se koristi:

- (1) Postavi jedinica da nula na adresi bit registra 00424
- (2) Postavi ovaj potprogram

IMPVAR (C-128)

Svrha: Stok na program koji se nalazi u bazi kojeg koristi

Pozivna adresa: IFF01 (deklarativna) 05385 (deklarativna)

Korišćeni registri: nijedan

Preporučeni potprogrami: nema

Moguće greške: nema

Ovo funkcionira. Ovaj potprogram nam služi kako bi naš nastavni program mogao da startuje drug, program koji se nalazi u bilo kojoj bazi podataka. Ovo je vreme koristenja potprograma, jer ne možemo da predložimo u našu bazu podataka da bismo u njoj startovali neki nastavni program.

Kako se koristi

- (1) Postavlja broj baze u kojoj želimo da startujemo program na memorijalnoj lokaciji 1.
- (2) Postavlja niti i niti koji startuje adresu na lokaciji 3 i 4
- (3) Vrednosti status registara postavlja na lokaciji 5
- (4) Vrednosti akumulatora X registara i Y registara postavlja respektivno na memorijalne lokacije 6, 7 i 8
- (5) Poziva potprogram 180FA8

180FA8 (C-120)

Serijski: Slok na potprogram koji se nalazi u bilo kojoj bazi
Poziva adresu: 180FA8 (deklarativno), 85090 (deklarativno)
Korišćenje registara: nijedan
Prepoznavanje potprograma: nema
Moguće greške: nema

Ovo funkcionira. Ovaj potprogram nam služi kako bi naš nastavni program mogao da startuje potprogram koji se nalazi u bilo kojoj bazi podataka. Ovo je vreme koristenja potprograma, jer ne možemo da predložimo u našu bazu podataka da bismo u njoj startovali neki nastavni potprogram.

Kako se koristi

- (1) Postavlja broj baze u kojoj želimo da startujemo program na memorijalnoj lokaciji 1
- (2) Postavlja niti i niti koji startuje adresu na lokaciji 3 i 4
- (3) Vrednosti status-registara postavlja na lokaciji 5
- (4) Vrednosti akumulatora X-registara i Y-registara postavlja respektivno na memorijalne lokacije 6, 7 i 8
- (5) Poziva potprogram 180FA8
- (6) Za pokretanje u program tj) na pozivatelja u bazu podataka gde se nalazi naš program, pozivatelja status-registara akumulatore, X-registara i Y-registara vrednostima koje se nalaze respektivno na memorijalnim lokacijama 5, 6, 7 i 8

180Y (BENKOV) (C-64 i C-120)

Serijski: Potprogram koji nije testirano
Poziva adresu: 180Y8 (deklarativno), 69438 (deklarativno)
Korišćenje registara: nijedan
Prepoznavanje potprograma: nema
Moguće greške: nema

Opis funkcije: Ovaj podprogram pretražuje tastaturu i proverava da li je neki tast pritisnut. Ukoliko je neki tast pritisnut, tipkovna ASCII vrednost se smešta u bajt na tastaturi. Treba napomenuti da se ovaj podprogram poziva samo u slučaju ako je uključena normalna IRQ rutina.

Kako se koristi:

- (1) Poziva podprogram KEY

LISTEN (LISTEN) (C-64 : C-126)

Svrha: Dovedi serijski kanal u stanje pripreme.
Pozivna adresa: \$PPH (deklarativna) 65457 (deklarat.)
Konf. registri: A
Preporučeni podprogrami: none
Mogući greške: koristi READSS

Opis funkcije: Podprogram dovede serijski kanal u stanje pripreme podataka. Akumulator mora biti napunjen odgovarajućim brojem podataka u opsegu od 0 do 31 — pre nego što pozovemo ovaj podprogram. Podprogram će nastaviti nastaviti čitati i bit po bit da bi prešao u adresu na pripremi. Zatim će preći ovaj bajt kao naredbu serijskom kanalu. Očekujemo moguću da tada pređe u pripremu i bit i biti spremni da primi informacije.

Kako se koristi:

- (1) Napunite akumulator brojem periferije koje se slušaju (0-31)
- (2) Poziva ovaj podprogram

LRPLA (C-128)

Svrha: Premaštanje broja bajta u tabelu na bajt.
Pozivna adresa: \$PPH (deklarativna) 65469 (deklarat.)
Konf. registri: A, X, Y
Preporučeni podprogrami: none
Mogući greške: Ako je Carry flag aktivna, bajt nije premaštan.

Opis funkcije: Napunite akumulator logičkim brojem bajta i pozivajte ovaj podprogram. Ako je premaštan, dobićemo sledeću informaciju: broj logičke bajte da smesti u akumulatoru broj periferije koje slušamo, a X-registra a broj sekundarne adrese računara se u Y-registra.

Kako se koristi:

- (1) Napunite akumulator logičkim brojem bajta
- (2) Poziva podprogram LRPLA

LAUFBA [C126]

Serijska: Frauschi'sche sekundarnen adressen in tabellen zu fügen!
Postbox-adressen: HFFSC (Sekundäradressen), 43373 (Sekundär-)
Kartellbüro registriert: A. X. Y
Folgende Programme: none
Mögliche Profile: Also je Carry Flag aktiviert, fügen sie hinzu.

Opis funkcije: Napredni Y-registar sekundarnih adresi: i parovi
ovaj program. Ako je faja prenosna definisana sledede podatke
ovaj registar faje 000 u skladu sa, broj parova koje se koristi u
X-registru: u broj sekundarnih adresi ista u Y-registru.

Kako se koristi:

- (1) Napredni Y-registar sekundarnih adresi
- (2) Postoji program LAUFBA

LOAD [C44 : C123]

Serijska: Učitavanje iz vanjskega podataka na periferiju
Postbox-adressen: HFFD (Sekundäradressen), 43400 (Sekundär-)
Kartellbüro registriert: A. X. Y
Folgende Programme: SETNAM, SETNKE i SETLPS
Mögliche Profile: Also je Carry Flag aktiviert ili koristi READS

Opis funkcije: Program koji nam služi da bismo učitali u RAM
komputera podatke sa diska ili karte. Pre programiranja ovog pro-
grama neophodno je da poznajemo adrese na kojima: SETNAM
SETNKE i SETLPS U ovom slučaju od ovih funkcija više nije je ne-
ophodno. Nakon toga napomena skeniramo sa 0 — u slučaju da želimo
podatke da učitamo. Ako skeniramo napomena nakon drugom uči-
tanja koje je uključeno od rada, kompjuter će izvršiti verifikaciju. Ako
je sekundarna adresa jednaka radi napredni X i Y-registar aktivni od
nove više bajtova podataka adresa memorije gde želimo da se učitaju
iz vanjskega programa.

Kako se koristi:

- (1) Postoji program SETNAM, SETNKE i SETLPS
- (2) Napredni skeniramo sa 0 ili 1 — u zavisnosti od toga da li
želimo učitavanje ili verifikaciju
- (3) Napredni X i Y-registar nam: u više bajtova podataka adresa
memorije želimo od koje želimo da podaci učitavaju iz vanjske-
ga.
- (4) Postoji program LOAD

MEMBOT (C-64 i C-128)

Svrha: Postavljanje ili brisanje datirane grane memorije.
Pozivna adresa: \$PPPC (deklarativna), \$B36 (deklarativna)
Korišćeni registri: X, Y
Preporučeni podprogrami: nema
Moguća greška: nema

Ovaj funkcije. Ovaj postavljajući budi podataka ovaj podprogram. Nema tako preklapanje prisutna u modu C-128. On je savršeno postoji da li se odlična kompatibilnosti Commodore-ovih kompjutera. Za postavljajući datirane grane memorije (\$B405—\$B461, obični Carry flag, postaviti niti i više budi datirane grane memorije u X odnosi Y-registar i postaviti ovaj rutina. Za datirane pak, postaviti je aktivni Carry flag i postaviti ovaj podprogram. Vrednosti budi i više budi dobitno preko X odnosi Y-registra.

Kako se koristi:

(1) Postaviti 0 ili 1 u Carry flag — u zavisnosti od toga da li želimo da postavimo da postavimo datirane grane memorije.

(2) Za postavljanje datirane memorije postaviti niti i više budi u X, Y, Y-registar. Ako smo Carry flag postavili na jedan — ovaj kretak se preskače.

(3) Pozivati podprogram MEMBOT.

MEMTOP (C-64 i C-128)

Svrha: Postavljanje ili brisanje grane memorije.
Pozivna adresa: \$PTPP (deklarativna), \$B435 (deklarativna)
Korišćeni registri: X, Y
Preporučeni podprogrami: nema
Moguća greška: nema

Ovaj funkcije. Ovaj postavljajući budi podataka ovaj podprogram. Nema tako preklapanje prisutna u modu C-128. I on, postoji da li se odlična kompatibilnosti Commodore-ovih kompjutera. Za postavljajući postavljajući grane memorije (\$B405—\$B461, obični Carry flag, postaviti niti i više budi datirane grane memorije u X odnosi Y-registar i postaviti ovaj rutina. Za datirane pak, postaviti je aktivni Carry flag i postaviti ovaj podprogram. Vrednosti budi u više budi dobitno preko X odnosi Y-registra.

Kako se koristi:

(1) postaviti 0 ili 1 u Carry flag — u zavisnosti od toga da li želimo da postavimo da postavimo postavljajući grane memorije.

(2) Za postavljanje grane memorije postaviti nuli i nula bajt u X
u Y-registar u slučaju da smo Carry flag postavili na jedan — ovaj
kretak se preskače

(3) Pozivni podprogram MEMTOP

OPEN (C-44 i C-128)

Serijski Desvaranje logičke logje

Pozivna adresa: 8FF00 (deklarativna); 88401 (deklarativna)

Karaktorni registri: A, X, Y

Prigovorni podprogrami: SETNAM, SETNKK i SETLPS

Moguća greška: Ako je u A Carry flag uklonjen, (3) koristi SETDSS

Opa funkcija: Ovaj podprogram kumulativno se otvara logičke
logje. Pri postavljanju ovog podprograma neophodno je prethodno po-
staviti sledeće funkcije: SETNAD, SETNKK i SETLPS

Kako se koristi:

(1) Pozivamo podprogram SETNAM, SETNKK i SETLPS

(2) Pozivamo podprogram OPEN

FREEY (C-128)

Serijski Programiranje funkcija testera

Pozivna adresa: 8FF00 (deklarativna); 88101 (deklarativna)

Karaktorni registri: A, X, Y

Prigovorni podprogrami: nema

Moguća greška: ako je u Carry flag uklonjen

Opa funkcija: Ovaj podprogram nam daje se definisane funkcije
testera. Postavlja se da nula nula (u 88001) kodu postavimo
u RAM memoriju. Zatim adresa nula (nula i nula bajt) kao i jedna
podatka postavimo nula u RAM memoriju u nula (nula) i nula
nula postavimo adresu prvog bajta u nula adresu, gde smo postavili
prethodne vrednosti, a u X-registar učitamo vrednost od 5 do 10 —
u registar od toga koji funkcija tester izlazi da definisano u
Y-registar postavimo datu adresu funkcije i postavimo ovu nula.

Kako se koristi:

(1) Postavimo nula, nula bajt u broj jedna podatka gde se nula
nula funkcije u tri bajta na nula stran

(2) Adresa prvog bajta u nula adresu, gde smo postavili prvi
bajta tri postavimo, postavimo u nula stran

(3) U X-registar učitamo vrednost funkcija testera (3—10)

(4) U Y-registar postavimo datu adresu funkcije

(5) Pozivamo podprogram FREEY

PHIDNIX (D-126)

Svrha: Implementacija funkcija koje RDS koristi.
Podrška adresa: 44F56 (deklarativna), 85566 (deklarativna)
Kontrolni registri: A, X, Y
Priprema podprograma: nema
Moguća greška: nema

Ovaj funkcija. Ovaj podprogram ne prima bašta prilagođen funkciji RDS koristi radi upotrebe implementacije.

Kako se koristi

(1) Poziva podprogram PHIDNIX.

PLOT (D-64 i D-128)

Svrha: Postavljanje ili čitanje pozicije kursora.
Podrška adresa: 8F7F6 (deklarativna) 85526 (deklarativna)
Kontrolni registri: X, Y
Priprema podprograma: nema
Moguća greška: Ako je Carry flag uključen, pozicija je van daleko čitane definiranog WINDOW funkcijom

Ovaj funkcija. Za postavljanje pozicije kursora neophodno je odrediti Carry flag U X i Y registar postavlja poziciju kursora i poziciju van okvira. Za čitanje pozicije kursora Carry flag mora biti uključen i nakon poravnatja van okvira pozicija kursora dobijena preko X i Y registara. Pozicija dobijena relativno a odnosi na korišćenu funkciju WINDOW

Kako se koristi

(1) Za postavljanje pozicije kursora odrediti Carry flag. Za čitanje od mora biti uključen

(2) U X i Y registar postaviti poziciju kursora. Ako je Carry flag uključen, ovaj korak se preskače

(3) Poziva podprogram PLOT

PRIME (C-126)

Svrha: Implementacija svih ASCII funkcija
Podrška adresa: 44F7D (deklarativna), 854D6 (deklarativna)
Kontrolni registri: nema
Priprema podprograma: nema
Moguća greška: nema

Ovaj funkcija. Kada bitovi koji nisu de prilagođeno na ekranu, na to izlazi kometa mnogo postojanja. Ovaj podprogram nema, prethodno postavlja da se uključe na različiti način. Izlazi bitovi ASCII na

režiera koja boluje da odlažepuše — potrebno je da posvetimo ovaj program (dobroćno na ISB, a ne na ISBP), a na kraju bloka podla
lala, dpa doline na ama bna vača od ISB lapa, stavimo 9

Kako se koristi.

(I) Posvetio program PRIMM na koja sledi sta ASCII lo-
dava na ovom kraju se koristi tako

RAMIAS (C-64 i C-128)

Svrha: Izdeljivanje RAM memorije i bolera
Posveta adresa: \$P797 (dekadetska), 6543 (dekadetska)
Korisnici registri: A, X, Y
Priprema programa: nema
Moguće greške: nema

Ova funkcija. Ovaj program brzo kompletna naša strana,
vili, pozvala: brzo boler i specijalnu podršku i vili RAM-memorije.
On takođe postavlja sistemski sektor (\$0A00—\$0A0F) na bladu ama
Dobro (1400).

Kako se koristi.

(I) Posvati program RAMIAS

RDITI (C-64 i C-128)

Svrha: Čitanje vrednosti datuma sistema
Posveta adresa: \$P702 (dekadetska), 6502 (dekadetska)
Korisnici registri: A, X, Y
Priprema programa: nema
Moguće greške: nema

Ova funkcija. Ovaj program nam dala da bismo prošli vred-
nosti sistema CLKCR-a sistema. Nakon pozva ovog programa
dobijemo nula, nula i vili vrednost sistema — roba u
registra A, X i Y

Kako se koristi.

(O) Posvati program RDITI

RDAD66 (RDAD67) (C-64 i C-128)

Svrha: Čitanje I/O sistema
Posveta adresa: \$P7E0 (dekadetska), 6576 (dekadetska)
Korisnici registri: A
Priprema programa: nema
Moguće greške: nema

Ova funkcija: Ova potprogram nam omogućava koji je podataka stane 160 operacija. Poveća dubina pošto akumulatora. U zavisnosti od toga koja je vrednost u akumulatoru — izlazi stanje prikazano u sledećoj tabeli:

Adresa	Komentar	R0-150	Serijski port
1	—	greška PARITY	nije na kraju
2	—	greška memorije	nije na kraju
4	kratkotrajni blok	košar je pun	—
8	dugotrajni blok	košar je prazan	—
16	greška izlaza	nedostaje CTS	greška VERIFY
32	popunjena memorija	—	—
64	kraj podataka	nedostaje DSR	kraj podataka
128	kraj truke	prekida program	prekida program

Kako se koristi:

(0) Prvi potprogram READMS

RESETOR (C-04 i C-128)

Greška: Poveća; izlaza; KERNAL, veština
 Poveća adresa: 1FFh (dešifrovanje), 0041h (dešifrovanje)
 Koristi registri: A, X, Y
 Priprema potprogrami: reset
 Moguće greške: nema

Ova funkcija: Ova potprogram se koristi za upravljanje koristeći veština KERNAL, računajući i veština izlaza. Ovaj izlaza izlaza izlaza izlaza, pre postavljanja ova funkcija neophodno je postaviti matična instrukcija 801.

Kako se koristi:

(1) Otkriva matična instrukcija 801
 (2) Prvi potprogram RESETOR

SAVE (C-44 i C-128)

Greška: Poveća; izlaza; memorije na periferne uređaje
 Poveća adresa: 1FFh (dešifrovanje), 0041h (dešifrovanje)
 Koristi registri: A, X, Y
 Priprema potprogrami: SETNAM, SETNAM i SETLPS
 Moguće greške: Ako je u akumulatoru Carry flag setovan

Ova funkcija: Kada želimo da sačuvamo neke podatke u memoriju na disk ili kasetu — koristimo ovaj potprogram. Prethodno je neophodno postaviti funkcije SETNAM, SETNAM i SETLPS. Nakon toga, ako i ako baje podataka adresa koja želimo da sačuvamo postavi

viti sigle u jednoj struci. Skupština registra adrese iz naše struci
gde ima postaviti ova dva baji. Niti i viti baji krajnja adrese uvedeti
na jedan i vrednosti dobiti X adrese Y-registra. Nakon toga po-
staviti ova potprogram

Kako se koristi.

- (1) Pored potprograma SETNAM, SETNAM i SETLPS.
- (2) Polazna adresa postaviti na našu struci
- (3) U skupu adrese postaviti vrednost adrese iz naše struci — gde
ima postaviti postaviti dva baji.
- (4) U X i Y-registra postaviti niti i viti baji krajnja adrese Niti
niti i baji krajnja adrese, i to niti na jedan
- (5) Pored potprograma NAME

SECOND (SECOND) (C-44 i C-110)

Seba: Ova je viti struci

Pored adrese: 4444 (sekundarna), 4447 (sekundarna)

Krajnja regija: A, X, Y

Pored potprograma: NAME

Skupština grupe: NAME

Ova je viti. Ova baji niti koristi, na viti struci postaviti i
viti struci baji niti koristi. Nakon viti struci postaviti
viti struci baji niti koristi. Viti struci baji niti koristi
u X-registra, a vrednost viti struci u Y-registra

Kako se koristi.

- (1) Pored potprograma SECOND.

SECOND (SECOND) (C-44 i C-110)

Seba: Pored potprograma sekundarna adrese

Pored adrese: 4444 (sekundarna), 4447 (sekundarna)

Krajnja regija: A

Pored potprograma: LISTN

Skupština grupe: Koristi NAME

Ova baji. Pored potprograma sekundarna adrese postaviti
viti struci LISTN. Niti, viti potprogram koristi na viti
struci sekundarna adrese pri viti struci baji na viti struci. Viti
struci sekundarna adrese niti na viti struci.

Kako se koristi.

- (1) Pored potprograma LISTN.
- (2) U skupu adrese postaviti vrednost sekundarna adrese
- (3) Pored potprograma SECOND

SETNOK (C-128)

Vešta. Postavljanje broja podataka na I/O operacije
Primarna adresa: 1FF68 (oktodekadska), 65394 (dekadska)
Korišćeni registri: nepolarni
Preporučeni podprogrami: SETNAM
Moguća greška: nema

Ovaj instrukcija. Pri radu sa diskom (ili kasetofonom), postavlja određeno podatak izabrati ili izvršiti proveru ispravnosti izabranih podataka. Sa kojim brojem podataka ćemo raditi — na određenoj memoriji ove instrukcije. Prethodno moramo postaviti podprogram SETNAM — koji bismo dali kao podacima u našem registru, akumulatore brojeva brojeva u kojoj se nalazi blok podataka koji odmahno ili broj brojeva u kojoj bismo da izvršimo ovaj program. U X-registar postavimo broj brojeva u kojoj se nalazi ovaj blok podataka. Nakon toga moramo postaviti ovaj podprogram.

Kako se koristi:

- (1) Postavi podprogram SETNAM
- (2) U akumulatore postaviti broj brojeva na kojima radimo
- (3) U X-registar postaviti broj brojeva u kojoj se nalazi ovaj blok podataka na kojima radimo
- (4) Postavi podprogram SETNOK

SETLPS (C-44 ; C-128)

Vešta. Definisanje broja fajla, broja periferije ; sekundarne adrese
Primarna adresa: 1FF68 (oktodekadska), 65394 (dekadska)
Korišćeni registri: nepolarni
Preporučeni podprogrami: nema
Moguća greška: nema

Ovaj instrukcija. Ovaj podprogram je postavljen isti kao kasetofonu OFEN A.B.C. U akumulatore, X i Y-registar postavimo broj fajla, broj periferije ; sekundarne adrese. Nakon toga postavimo ovaj podprogram. U slučaju da periferija ne sadrži sekundarne adrese, u Y-registar postavimo vrednost 255.

Kako se koristi:

- (1) U akumulatore postavimo broj logičke fajla
- (2) U X-registar postavimo broj periferije na kojima ćemo izvršiti kasetofonu
- (3) U Y-registar postavimo sekundarne adrese
- (4) Postavi podprogram SETLPS

SETNAM (C44 i C122)

Svrha: Uključivanje ili isključivanje KERNAL poruka.
Podrška adresa: \$P790 (deklarativna); 45414 (direktna)
Korišćeni registri: nijedan
Preporučeni potprogrami: nema
Moguća greška: nema

Opa funkcija: Pri izvršavanju nekog matematičkog programa kompjuter nam omogućava daje određene poruke. To mogu biti poruke o greškama ili kontrolne poruke (na primer, poruka PRESS PLAY ON TAPE). Pošto se određene poruke ispisuju na ekranu, a tuče je silovito iznerviraju od neznanja, postavlja se zahtev da se neke poruke ne ispisuju. To omogućava ovaj potprogram.

Kako se koristi:

(1) Ako želimo da nam kompjuter ispisuje poruke o greškama, potrebno je da učitamo 0 u bitor u akumulatore.

(2) Ako želimo da nam kompjuter ispisuje kontrolne poruke, potrebno je da učitamo 1 bit u akumulatore.

(3) Poruka potprograma SETNAM

SETNAM (C44 i C122)

Svrha: Postavljanje iznosa bitor.
Podrška adresa: \$P780 (deklarativna); 45469 (direktna)
Korišćeni registri: nijedan
Preporučeni potprogrami: SETNAM
Moguća greška: nema

Opa funkcija: Ovaj potprogram nam služi za deklarativno učitavanje bitor bitor. Pri radu se dolikuje da izvršavamo tako da učitavamo 0 u akumulatore neke podatke, potrebno je da dajemo imu taku podlogu. Za deklarativno učitavanje u memoriji kompjutera gde se nalazi ove bitor koristimo ovaj funkcija.

Kako se koristi:

(1) Poruka potprograma SETNAM

(2) Postavlja se bitor ASCII karakterima navede u RAM-memoriji

(3) U akumulatore učitati dajemo iznosa

(4) U X i Y registar učitati bitor i više bitor adrese iznosa bitor

(5) Ako smo bitor najviše bitor, u akumulatore učitati bitor

(6) Poruka potprograma SETNAM

SETTIM (C44 i C122)

Svrha: Postavljanje parametara matematičkog sistema.
Podrška adresa: \$P780 (deklarativna); 45499 (direktna)
Korišćeni registri: nijedan
Preporučeni potprogrami: nema
Moguća greška: nema

Opis funkcije: Ovaj potprogram se koristi za postavljanje svih 16 parametara same kompjutera. U akumulatoru X i Y-registar postavljamo redom nula, srednji i veli bajt za poddelavanje nula, pa postavimo ovaj potprogram

Kako se koristi:

- (1) U akumulator postaviti nuli bajt za poddelavanje nula
- (2) U X-registar postaviti srednji bajt za poddelavanje nula
- (3) U Y-registar postaviti veli bajt za poddelavanje nula
- (4) Pozvati potprogram SETTLE

SETTLE (C-44 : C-128)

Serijski: Postavljanje 10000 na pamćenje

Postavna adresa: EPTA2 (desetakdesetak), 4544 (desetak)

Korišćeni registri: nijedan

Prijemni potprogrami: nema

Mogući greške: nema

Opis funkcije: Ovaj potprogram se koristi u modu 64 kada je pri izlasku 10000 korišćen da bismo postavili komandnosciju na pamćenje, potrebno je da pre pozvanja ovog potprograma postavimo nula na seriji i u srednjem akumulatoru

Kako se koristi:

- (1) Postaviti 0 ili 1 na seriji i u akumulatore — u zavisnosti od toga da li želimo paziti ili ne
- (2) Pozvati potprogram SETTLE

SPIN SPOUT (C-128)

Serijski: Postavljanje izlaskog porta na istu vrednu nula

Postavna adresa: EPT47 (desetakdesetak), 4521 (desetak)

Korišćeni registri: A

Prijemni potprogrami: nema

Mogući greške: nema

Opis funkcije: Ovaj potprogram se koristi samo ako imamo disk jedinica 1071. Svrha same da bismo omogućili brzu komandnosciju u disk-jedinicu. Pri korišćenju naredbe LOAD iz 8476, kompjuter automatski pošalje u brzi rešav komandnosciju.

Kako se koristi:

- (1) Postavljanje nula u Carry flag na brzi rešav rada
- (2) Pozvati ovaj potprogram

STOP (C-64 i C-128)

Serijski: Citiranje RUN/STOP sistema

Prostori adresa: \$FFFF (dekadski/oktadni), \$5505 (dekadski)

Korišćeni registri: A, X

Preporučeni potprogrami: nema

Moguća greška: nema

Ovaj funkcija: Ako je taster RUN/STOP na tastaturi pritisnut, do-
lazi do automatskog poziva potprograma CLNCH, kojim se kreira na-
tascu i povratka u program na adresama 2 ili 3.

Kako se koristi:

(1) Poziva potprogram STOP

SWAPPER (C-128)

Serijski: Prebacivanje skupa karaktera modom 40 i 80 karaktera u jednu
specijalnu adresu: \$FFFF (dekadski/oktadni), \$5575 (dekadski)

Korišćeni registri: A, X, Y

Preporučeni potprogrami: nema

Moguća greška: nema

Ovaj funkcija: Komandom 128 ima dva skupa za rad sa tekstem
koji su dobijeni preko terminala, ili kompjuternog memorijala i drugi
dobijamo preko RGB memorije. Ovaj program nam, dakle, kaže kako
vršiti prelazak iz jednog moda u drugi.

Kako se koristi:

(1) Za mod od 80 karaktera uključiti signal bit na adresi \$D7

(2) Poziva potprogram SWAPPER

TALE (C-64 i C-128)

Serijski: Komanda uključuje uređaja da pošle sa čitavim podacima

Prostori adresa: \$7784 (dekadski/oktadni), \$5460 (dekadski)

Korišćeni registri: A

Preporučeni potprogrami: nema

Moguća greška: Kortici READDS

Ovaj funkcija: Ovaj potprogram se koristi — da bismo naredili
uključeno uređaja da pošle sa čitavim podacima. Pre pozivanja ovog
potprograma neophodno je da skeniramo samo vrhove 0—50 je-
dinstvenog uređaja sa kojim vršimo komuniciranje.

Kako se koristi:

(1) U skenirator postaviti broj jedinstvenog uređaja (0—50)

(2) Poziva potprogram TALE

TESSA (C-64 : C-120)

Svrha: Službe sekundarne odnose uređuje kako je naznačeno da podaje
Podrška sistema: SPF98 (Jukoschickova) 15400 (Jukoschick)
Korisnici registri: A
Preporučeni podprogrami: TALK
Moguća prošir: Koristi HEADSS

Ovaj funkcija: Ovaj podprogram se koristi za službe sekundarne
odnose performansi uređaja koji je prilagođen za svojih post. Posed
podrške ovog podprograma, moramo posveti funkcija TALK i u odu
mogućnosti postavliti broj sekundarne odnose

Kako se koristi:

- (1) Posveti podprogram: TALK
- (2) U akumulator postavliti sekundarne odnose
- (3) Posveti podprogram: TESSA

SYSTEM (C-64 : C-120)

Svrha: Algoritmi izvornika sistema
Podrška sistema: SPF84 (Jukoschickova), 55514 (Jukoschick)
Korisnici registri: A, X
Preporučeni podprogrami: nema
Moguća prošir: nema

Ovaj funkcija: Ovaj podprogram služi izvornika sistema. Naj
više se u podprogram posveti programu KZBNA1, rutine prekida (BRK)
ovajog 50 čita skandir. Ukoliko naš program obrađuje nepravilno po-
kazuje ovaj podprogram moramo posveti da skandir vreme

Kako se koristi:

- (1) Posveti podprogram: SYSTEM

UNLBN (C-64 : C-120)

Svrha: Službe komande za prihod programa
Podrška sistema: SPFAE (Jukoschickova) 15404 (Jukoschick)
Korisnici registri: A
Preporučeni podprogrami: nema
Moguća prošir: Koristi HEADSS

Ovaj funkcija: Podprogram komandira kako želimo da postavljeni
komande ovim uređajima na svojih komandi — da programi se pri-
staviti podataka. Ukoliko ga komandira kako smo naznačili, se koman-
diranja komandi komandira i postavlja koje je prilagođen za svojih
komandi

Kako se koristi:

- (0) Posveti podprogram: UNLBN

UNTLE (C-84 i C-128)

Svrha: Slanje komanda za prebacivanje podataka informacije
Postavka adresa: \$FFA8 (oktadekadni) 6548 (dekadni)
Korišteni registri: A
Preporučeni podprogrami: none
Moguća grafička kontrola: REMISS

Ovaj funkcija: Podprogram koristi se kada želimo da pošaljemo komandu preko uređaja na serijskom kablov da pristupimo nekom podatku. Obično ga koristimo kada smo povezani sa kompjuterom preko kompjutera i podrške koja je priključena na serijski kabl.

Kako se koristi:

(1) Pozivati podprogram UNTLE.

VECTOR (C-84 i C-128)

Svrha: Postavljanje vektora vektora KERNAL-a
Postavka adresa: \$FFD0 (oktadekadni) 65420 (dekadni)
Korišteni registri: A, Y
Preporučeni podprogrami: none

Ova funkcija: Ovaj podprogram nam služi da se dade RAM-memorija, gde smo definisali vektor KERNAL-a izvršimo komandu KERNAL vektor. Pre pozivanja ove funkcije potrebno je da postavimo Carry flag i registar X u register adrese u RAM-memoriji gde smo definisali KERNAL vektor.

Kako se koristi:

- (1) Setovati Carry flag.
- (2) U X u Register postaviti adresu na koju želimo da izvršimo vektor KERNAL-a.
- (3) Pozivati podprogram VECTOR.



BRAYE/HIRES-80 / P4084 TO P4088

oko gubitak, a ako znate kasatifikaciju u MONITOR i iz njega odmah program ne dođe na ekran

5. HIRES-80 / 1.100.1487

Kakav ovaj datoteka vam više nije potrebna. Pri početku rada odmah program HIRES-80 i startuje sa SYSDISC(1307) Nakon toga odmah odide u resoluciju 640x200

Ovaj datoteka program je predlozio samo jedan nova funkcija, i to GRAPHIC u dva osobe radite kao u normalnoj grafici vani odinacije Na resoluciji samo funkcije su koriste tačke, linije, pravougaonike Da biste povećali brzinu crtanja, odmah prvi narediti vašeg programa bude FAST Pošto u ovaj narediti brzina crtanja rada sa brzinom crtanja koriste funkcije su koje tri puta, čiji su podaci ova grafika samo moguće rada sa aplikacijama.

Made se dani da vam pri odide u mod vraci resoluciju dani dan odmah isprati u liniji jednog karaktera Da toga je došlo zbog postojanja dve vrste tipova u C128 To znači da jednostavno možete odmah odide u MONITOR i programi dani liniji u programu Na adresama 80A0 : 80A5 postavlja vrednosti linije postavlja tri vrednosti tako jednaki sa jedinstvom Načelom dani odide ali to tri biti dani na malo stupa i ako se to dve adrese upišu vrednosti #840 : #850 respektivno Nakon sve upisane vrednosti ponovo program i sve de biti u redu

Resolucija od 640x200 koja dolazi na RGH monitori izgleda je i programi Made se resolucija povećati po X-coi, a smanjiti po Y-coi, ali obrnuto (po adiji) S obzirom na to da resolucija jeste rđa ima sve linije programi koji imaju resolucije možete pronaći u naredi datoteka koje se bave kompjuterima.

Prvi program u ovoj datoteci samo i jedan Demo program koji ilustrira rad u ovaj resoluciji Nakon izvršavanja programa odmah je u naredi resoluciji, pa vam zbog toga dajemo jedan samostalni programi Programi naredi FAST su predložili u tri naredi rada, koriste i naredi TRAP programima linije Na drugi programi koji napredni GRAPHIC 5 HELP Ova de vam omogućiti da se prvi kod izvršavanja programi normalno radi u tekstu, a drugi koji dani programima linije koje se koriste u pri postavljanju programa

```

10 DIM A(5475),B(4096*17)+ "BANKS 17 BLOCKS"
12 GO
14 FOR A=A TO A+5:FOR B,1:NEXT
16 FOR I=1+1 TO 1+3
18 FOR A=A TO A+3:FOR B,1
20 NEXT:NEXT
22 LOOP UNTIL 1+63
24 FOR I=0 TO 400:FOR B(744+1,PRER(125000+2)):NEXT
26 FOR I=0 TO 63:FOR B(227+1,PRER(126219+1)):NEXT
28 FOR I=0 TO 190:FOR B(291+1,PRER(126084+1)):NEXT
30 FOR I=0 TO 222:FOR B(483+1,PRER(129720+1)):NEXT
32 FOR I=1 TO 4
34 NEXT:B(14100+5)=0
36 READ P,K
38 FOR A=P TO K
40 READ B:FOR A,0:B=B+0
42 NEXT
44 READ B:IF B<0 THEN B=1:PRINT B;B
46 NEXT:B=0
48 FOR I=1 TO 24
50 READ A:B=B+A
52 FOR A=A TO A+2
54 READ D:FOR A,D:B=B+0
56 NEXT:NEXT
58 READ D:IF B<0 THEN B=1:PRINT B;B
60 IF B=0 THEN PRINT "BANKS BROKEN"
62 FOR I=1 TO 1000
64 DATA 4864,3010,32,153,17,76,6,19,130,149,43,14
66 1,0,1,147,17,143,7,3,89,147,0
68 DATA 141,0,355,149,6,143,6,213,149,32,133,48,1
70 33,88,133,52,149,0,133,47,133
72 DATA 49,133,31,96,32,138,3,201,222,144,31,201,
74 233,176,27,170,36,223,14
76 DATA 53,189,223,18,141,78,17,189,135,28,141,77
78 14,138,32,138,3,32,0,0
80 DATA 76,246,74,32,134,3,76,243,74,62,114,215,1
82 27,147,141,43,86,86,226
84 DATA 121,96,28,22,103,23,24,101,100,74,105,105
86 106,103,187,142,18,141
88 DATA 76,19,189,174,18,141,77,17,76,73,19,90,14
90 8,213,183,143,141,43,283
92 DATA 88,326,121,96,107,97,103,90,102,101,106,1
94 03,108,108,104,105,95,147
96 DATA 144,141,0,3,147,19,141,1,3,76,73,189,0,14

```

1, 0, 288, 173, 223, 19, 203, 25
 109 DATA 143, 223, 19, 138, 73, 183, 73, 143, 23, 33, 218, 20
 3, 14, 3, 143, 3, 143, 227, 19
 110 DATA 32, 224, 19, 149, 4, 141, 223, 19, 104, 168, 104, 17
 0, 104, 74, 83, 77, 149, 0, 841
 111 DATA 272, 19, 104, 174, 223, 19, 74, 83, 77, 0, 128, 138,
 73, 149, 0, 141, 0, 225, 143, 25
 112 DATA 32, 218, 203, 14, 3, 74, 93, 34, 104, 170, 72, 74, 11
 0, 107, 24504
 199 NON 444 BLOCK 2: 444
 200 DATA 5120, 5474, 74, 48, 23, 74, 9, 29, 74, 93, 22, 173, 0
 , 225, 73, 149, 0, 141, 0, 225, 149, 7
 201 DATA 143, 4, 213, 104, 141, 0, 225, 94, 173, 0, 203, 133,
 158, 149, 0, 141, 0, 225, 133, 223
 202 DATA 123, 204, 173, 53, 17, 204, 90, 149, 199, 203, 51, 1
 7, 144, 83, 149, 127, 227, 49
 203 DATA 17, 149, 2, 227, 54, 17, 144, 71, 173, 93, 17, 125, 1
 50, 20, 173, 223, 145, 99, 21
 204 DATA 133, 254, 174, 50, 17, 173, 49, 17, 41, 248, 74, 74,
 74, 24, 128, 147, 20, 123, 282
 205 DATA 24, 140, 282, 101, 222, 133, 253, 145, 204, 108, 0,
 133, 254, 143, 18, 33, 204, 205
 206 DATA 143, 19, 145, 253, 52, 204, 200, 22, 214, 203, 133,
 222, 173, 49, 17, 41, 7, 170, 189
 207 DATA 128, 20, 24, 94, 54, 94, 128, 14, 22, 10, 0, 4, 2, 1, 0
 , 73, 84, 0, 80, 140, 240, 64, 144
 208 DATA 224, 48, 128, 208, 22, 113, 192, 14, 94, 174, 0, 80,
 140, 240, 64, 144, 224, 48, 128
 209 DATA 208, 22, 113, 192, 14, 94, 174, 0, 80, 140, 240, 64,
 144, 224, 48, 128, 208, 22, 113
 210 DATA 192, 14, 94, 174, 0, 80, 140, 240, 64, 144, 224, 48,
 128, 208, 22, 113, 192, 14, 94
 211 DATA 174, 0, 80, 140, 240, 64, 144, 224, 48, 128, 208, 22
 , 113, 192, 14, 94, 174, 0, 80
 212 DATA 140, 240, 64, 144, 224, 48, 128, 208, 22, 113, 192,
 14, 94, 174, 0, 80, 140, 240, 64
 213 DATA 144, 224, 48, 128, 208
 214 DATA 22, 113, 192, 14, 94, 174, 0, 80, 140, 240, 64, 144,
 224, 48, 128, 208, 22, 113, 192
 215 DATA 14, 94, 174, 0, 80, 140, 240, 64, 144, 224, 48, 128,
 208, 22, 113, 192, 14, 94, 174
 216 DATA 0, 80, 140, 240, 64, 144, 224, 48, 128, 208, 22, 113
 , 192, 14, 94, 174, 0, 80, 140
 217 DATA 240, 64, 144, 224, 48, 128, 208, 22, 113, 192, 14, 9

```

6, 176, 0, 80, 160, 240, 64, 144
218 DATA 224, 48, 128, 208, 32, 112, 192, 16, 96, 176, 0, 80,
160, 240, 64, 144, 224, 48, 128
219 DATA 208, 32, 112, 192, 61449
220 REM 448 BLOC 3 END
221 DATA 5600, 5745, 32, 28, 20, 176, 34, 166, 131, 208, 3, 7
3, 285, 37, 252, 44, 5, 252
222 DATA 133, 252, 143, 18, 140, 254, 32, 264, 265, 142, 19,
145, 253, 32, 204, 205, 142, 35
223 DATA 140, 252, 32, 204, 205, 140, 158, 141, 0, 253, 96, 3
2, 28, 35, 176, 245, 37, 252, 246
224 DATA 4, 32, 87, 22, 142, 0, 96, 32, 87, 32, 142, 253, 96, 8
138
225 REM 448 BLOC 4 END
226 DATA 4713, 4838, 76, 0, 30, 201, 158, 268, 11, 32, 34, 14
0, 32, 138, 3, 147, 0, 133, 236, 96, 32
227 DATA 344, 133, 234, 6, 240, 41, 176, 34, 96, 324, 19, 254
, 141, 0, 253, 142, 25, 145, 71, 32
228 DATA 204, 205, 32, 12, 264, 145, 313, 72, 147, 128, 133,
215, 32, 84, 193, 104, 133, 232, 104
229 DATA 72, 170, 96, 140, 167, 96, 40, 128, 149, 0, 141, 0, 2
85, 142, 25, 149, 133, 32, 304
230 DATA 280, 32, 28, 138, 149, 0, 141, 0, 233, 224, 2, 176, 2
27, 224, 0, 240, 29, 140, 64, 132
231 DATA 8, 140, 0, 182, 142, 18, 32, 204, 205, 143, 19, 32, 2
04, 208, 142, 31, 32, 204, 205
232 DATA 136, 208, 250, 198, 8, 304, 246, 96, 14908
233 REM 448 BLOC 5 END
234 DATA 5845, 32, 0, 30, 4704, 32, 0, 30, 6205, 32, 29, 26, 4
599, 32, 29, 36, 4435, 32, 12, 26
235 DATA 4443, 32, 12, 36, 6279, 76, 106, 24, 6208, 76, 108,
24, 4045, 32, 82, 32, 4139, 32, 82, 32
236 DATA 4274, 32, 82, 32, 4472, 32, 82, 32, 5778, 32, 6, 28,
2630, 32, 6, 28, 8904, 32, 6, 28
237 DATA 8989, 32, 6, 28, 5841, 32, 70, 23, 5883, 32, 70, 23,
3452, 76, 181, 32, 6249, 76, 29, 36
238 DATA 5746, 32, 30, 258, 4017, 32, 80, 158, 6291, 32, 58,
158, 6227, 234, 234, 234, 120479

```

READY.

LITERATURA

- (1) Computers 128 Programmer's Guide. Greensboro: North Carolina, 1982.
- (2) Computers 128 System Guide. Greensboro: North Carolina, 1981.
- (3) Computers 128, Bibliography/Handbook. Connecticut: Burroughs-Burroughs, QM501, Franklin, 1982.
- (4) Computers 88, Programmer's Reference Guide. Connecticut: Burroughs Machines, 1982.
- (5) Computers 88, User Manual, Connecticut: Burroughs Machines, 1982.

Indeksi

2000 „Indeksi knjige“ str. 7, jula 38

Na Internetu

Arhiv Internet, članak

Grčki arhiv i knjige (Biblioteka)

Indeksi strana (Indeksi - Biblioteka)

Indeksi - Biblioteka (Biblioteka)

Indeksi (Indeksi - Biblioteka), 2000 „Indeksi knjige“ Biblioteka (Biblioteka) str. 20

Indeksi (Indeksi - Biblioteka)

Indeksi (Indeksi - Biblioteka) str. 100

Indeksi (Indeksi - Biblioteka) str. 100 (Indeksi - Biblioteka)

Indeksi (Indeksi - Biblioteka) str. 100 (Indeksi - Biblioteka)



UC SEN 86-225-8184-6